

# 并发编程系列文章 # 長活 **Current Limit** 

大家好,我是楼仔! 在电商高并发场景下,我们经常会使用一些常用方法,去应对流量高峰,比如**限流、熔断、降级**,今天我们聊聊限流。

什么是限流呢? 限流是限制到达系统的并发请求数量,保证系统能够正常响应部分用户请求,而对于超过限制的流量,则通过拒绝服务的方式保证整体系统的可用性。

根据限流作用范围,可以分为**单机限流和分布式限流**;根据限流方式,又分为**计数器、滑动窗口、漏桶限令牌桶限流**,下面我们对这块详细进行讲解。

计数器是一种最简单限流算法,其原理就是:在一段时间间隔内,对请求进行计数,与阀值进行比较判断是否需要限流,一旦到了时间临界点,将计数器清零。

文章大部分内容参考 TPaper 的 《Go 实现各类限流算法》, 特此说明!

常用限流方式

# 计数器

这个就像你去坐车一样,车厢规定了多少个位置,满了就不让上车了,不然就是超载了,被交警叔叔抓到了就要罚款的,如果我们的系统那就不是罚款的事情了,可能直接崩掉了。 程序执行逻辑: ● 可以在程序中设置一个变量 count, 当过来一个请求我就将这个数 +1, 同时记录请求时间。

● 当下一个请求来的时候判断 count 的计数值是否超过设定的频次,以及当前请求的时间和第一次请求时间是否在 1 分钟内。 ● 如果在 1 分钟内并且超过设定的频次则证明请求过多,后面的请求就拒绝掉。 ● 如果该请求与第一个请求的间隔时间大于计数周期,且 count 值还在限流范围内,就重置 count。

那么问题来了,如果有个需求对于某个接口 /query 每分钟最多允许访问 200 次,假设有个用户在第 59 秒的最后几毫秒瞬间发送 200 个请求,当 59 秒结束后 Counter 清零了,他在下一秒的时候又发

送 200 个请求。

那么在 1 秒钟内这个用户发送了 2 倍的请求,这个是符合我们的设计逻辑的,这也是计数器方法的设计缺陷,系统可能会承受恶意用户的大量请求,甚至击穿系统。**这种方法虽然简单,但也有个大问题就** 


是没有很好的处理单位时间的边界。


请求出现高峰 1秒 1秒 1秒 更新为100 更新为100 更新为100



滑动窗口

滑动窗口是针对计数器存在的临界点缺陷,所谓滑动窗口(Sliding window)是一种流量控制技术,这个词出现在 TCP 协议中。滑动窗口把固定时间片进行划分,并且随着时间的流逝,进行移动,固定 数量的可以移动的格子、进行计数并判断阀值。





漏桶


漏桶算法(Leaky Bucket),原理就是一个固定容量的漏桶,按照固定速率流出水滴。

限流,请求被拒绝【返回false】

## 用过水龙头都知道,打开龙头开关水就会流下滴到水桶里,而漏桶指的是水桶下面有个漏洞可以出水,如果水龙头开的特别大那么水流速就会过大,这样就可能导致水桶的水满了然后溢出。

的发送。

调用方



为了不影响阅读,代码详见: https://github.com/lml200701158/go\_demo/blob/master/current\_limit/leaky\_bucket.go 令牌桶

令牌桶算法(Token Bucket)是网络流量整形(Traffic Shaping)和速率限制(Rate Limiting)中最常使用的一种算法。典型情况下,令牌桶算法用来控制发送到网络上的数据的数目,并允许突发数据

(1) 定时生成

耗资源,不建议使用

丢弃请求

调用失败

● 如果流入水滴超出了桶的容量,则流入的水滴溢出(新请求被拒绝)

令牌生成方式 接受请求 获取调用许可

桶中是否

有令牌

漏桶限制的是常量流出速率(即流出速率是一个固定常量值),所以最大的速率就是出水的速率,不能出现突发流量。



分布式限流最关键的是要将限流服务做成原子化,我们可以借助 Redis 的计数器,Lua 执行的原子性,进行分布式限流,大致的 Lua 脚本代码如下: local key = "rate.limit:" .. KEYS[1] --限流KEY local limit = tonumber(ARGV[1])

else *--请求数+1,并设置1秒过期* 

return current + 1

keys.add(key);

redis.call("INCRBY", key,"1")

redis.call("expire", key,"1")

String limit = "5"; // 最大限制

List<String> keys = new ArrayList<String>();

return 0

限流逻辑(Java 语言):

end

public static boolean accquire() throws IOException, URISyntaxException { Jedis jedis = new Jedis("127.0.0.1"); File luaFile = new File(RedisLimitRateWithLUA.class.getResource("/").toURI().getPath() + "limit.lua"); String luaScript = FileUtils.readFileToString(luaFile);

String key = "ip:" + System.currentTimeMillis()/1000; // 当前秒

--限流大小

local current = tonumber(redis.call('get', key) or "0")

if current + 1 > limit then --如果超出限流大小

```
List<String> args = new ArrayList<String>();
    args.add(limit);
    Long result = (Long)(jedis.eval(luaScript, keys, args)); // 执行lua脚本,传入参数
    return result == 1;
聊聊其它
上面的限流方式,主要是针对服务器进行限流,我们也可以对容器进行限流,比如 Tomcat、Nginx 等限流手段。
Tomcat 可以设置最大线程数(maxThreads),当并发超过最大线程数会排队等待执行;而 Nginx 提供了两种限流手段:一是控制速率,二是控制并发连接数。
对于 Java 语言,我们其实有相关的限流组件,比如大家常用的 RateLimiter,其实就是基于令牌桶算法,大家知道为什么唯独选用令牌桶么?
对于 Go 语言,也有该语言特定的限流方式,比如可以通过 channel 实现并发控制限流,也支持第三方库 httpserver 实现限流,详见这篇 《Go 限流的常见方法》。
在实际的限流场景中,我们也可以控制单个 IP、城市、渠道、设备 id、用户 id 等在一定时间内发送的请求数;如果是开放平台,需要为每个 appkey 设置独立的访问速率规则。
```

## 下面我们就对常用的线程策略,总结它们的优缺点,便于以后选型。 计数器: ● 优点:固定时间段计数,实现简单,适用不太精准的场景; ● 缺点:对边界没有很好处理,导致限流不能精准控制。

优点:可以很好的控制消费频率;

学习交流

可以扫下面二维码,关注「楼仔」公众号。

滑动窗口:

漏桶:

令牌桶:

限流对比

● 优点:可以解决"漏桶"不能灵活消费的问题,又能避免过渡消费,强烈推荐; 缺点:实现稍微复杂,其它缺点没有想到。 Redis + Lua 分布式限流: ● 优点:支持分布式限流,有效保护下游依赖的服务资源; ● 缺点:依赖 Redis,对边界没有很好处理,导致限流不能精准控制。

● 优点:将固定时间段分块,时间比"计数器"复杂,适用于稍微精准的场景;

● 缺点:实现稍微复杂,还是不能彻底解决"计数器"存在的边界问题。

● 缺点:实现稍微复杂,单位时间内,不能多消费,感觉不太灵活。

-枚小小的Go/Java代码搬运工 获取更多干货,包括Java、Go、消

# 扫一扫 长按 关注我 让你懂技术、懂管理、懂业务,也懂生活 长按二维码,回复 **「加群」**,欢迎一起学习交流哈~~ 🍑 🍑



息中间件、ETCD、MySQL、Redis、

RPC、DDD等后端常用技术,并对管

理、职业规划、业务也有深度思考。

楼仔 🧘