RELCO

SYSTEMS LLC

Manual de Usuario
Sistema de Publicidad Digital

vlc-publicidad.ps1 — Pantalla secundaria en bucle

Versión 1.0 · Abril 2026

> Descargue la última versión del script en:
> **github.com/Relco-Systems-LLC/relco-publicidad-win**

1. Descripción general

El sistema **Publicidad RELCO** reproduce automáticamente videos e imágenes en pantalla completa sobre el monitor secundario al iniciar Windows. Está formado por un único script de PowerShell (`vlc-publicidad.ps1`) que gestiona la instalación, los accesos directos y el lanzamiento de VLC Media Player.

2. Requisitos previos

- Windows 10 / 11
- **VLC Media Player** instalado (64 o 32 bits)
- Monitor secundario conectado y reconocido por Windows en modo **Extender** (puede aparecer como **Ampliar** según la versión de Windows)
- PowerShell 5.0 o superior (incluido en Windows 10/11)

3. Estructura de carpetas

El script espera que los archivos de publicidad estén en:

`C:\Users\Public\relco_videos\`

Si la carpeta no existe, el script la crea automáticamente en el primer arranque e indica al operador que debe agregar contenido.

Formatos soportados

Extensión	Tipo	Notas
`.mp4`	Video	H.264 recomendado
`.jpg` / `.jpeg`	Imagen	Se muestra 10 seg. por defecto
`.png`	Imagen	Se muestra 10 seg. por defecto

Los archivos se ordenan **alfabéticamente por nombre**. Para controlar el orden de reproducción, anteponga un prefijo numérico: `01_bienvenida.mp4`, `02_oferta.jpg`, etc.

4. Habilitar ejecución de scripts en PowerShell

Windows bloquea la ejecución de scripts de PowerShell por defecto. Antes de instalar, ejecute **una sola vez** el siguiente comando en PowerShell:

Opción A — Usuario actual (no requiere Administrador):
`Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`

Opción B — Todos los usuarios (requiere abrir PowerShell como Administrador):
`Set-ExecutionPolicy RemoteSigned`

Confirme con **S** cuando PowerShell lo solicite.

> **Verificación:** puede comprobar que quedó aplicado ejecutando `Get-ExecutionPolicy -List`

5. Instalación

Pasos (única vez):

1. **Instale VLC Media Player** antes de continuar. El script lo busca en el sistema al ejecutarse; si no lo encuentra, la instalación falla.
   Descarga: **videolan.org/vlc**
2. Copie `vlc-publicidad.ps1` a cualquier carpeta accesible.
3. Abra **PowerShell** y navegue hasta esa carpeta:
   `cd C:\ruta\donde\guardó\el\script`
4. Ejecute el script con el parámetro `-Setup`:
   `.\vlc-publicidad.ps1 -Setup`

> **Importante:** El script *solo se instala* cuando se ejecuta con `-Setup` desde PowerShell. Sin ese parámetro únicamente lanza VLC (es el modo que usan los accesos directos ya instalados).

Durante la instalación el script:

- Verifica que VLC esté instalado (abre la página de descarga si no lo encuentra).
- Se copia a `C:\Users\Public\vlc-publicidad.ps1`.
- Crea un acceso directo **"Publicidad RELCO"** en el **Escritorio**.
- Crea un acceso directo en **Inicio automático** del usuario actual, para que arranque con Windows.
- Abre el panel de selección de pantalla (igual que presionar **Win + P**): seleccione **Extender** (o **Ampliar**) para activar el monitor secundario.

> **Nota:** Una vez completada la instalación, use el acceso directo del escritorio para iniciar la publicidad.

> **Pantalla táctil:** Al cambiar al modo Extender/Ampliar, Windows puede confundirse y perder el tacto en la pantalla principal (los toques se registran en la pantalla incorrecta). Para corregirlo:
>
> 1. Presione **Win + R**, escriba `tabletpc.cpl` y presione Enter.
> 2. Haga clic en **Configurar**.
> 3. Siga las instrucciones y toque la pantalla táctil cuando se le indique.
>
> Esto recalibra qué monitor reconoce Windows como pantalla táctil.

6. Acceso directo en el Escritorio

Tras la instalación aparece el icono **"Publicidad RELCO"** en el escritorio. Úselo para:

- **Relanzar la publicidad** después de cerrarla manualmente.
- **Aplicar cambios de playlist:** cada vez que agregue, quite o renombre archivos en `relco_videos\`, haga doble clic en este acceso directo para que VLC cargue la nueva lista.

> **Tip:** VLC no detecta cambios en la carpeta en tiempo real. Siempre use el acceso directo del escritorio para reiniciar la reproducción con el contenido actualizado.

7. Icono en el área de notificaciones (reloj)

Cuando la publicidad está activa, VLC aparece como un pequeño **icono de cono naranja** en el área de notificaciones (junto al reloj, esquina inferior derecha de la pantalla).

- **Clic derecho → Salir** — cierra VLC completamente.
- Si el icono no es visible, haga clic en la flecha *"Mostrar iconos ocultos"* (el símbolo `^` junto al reloj).

> **Nota:** La ventana de VLC está oculta de la barra de tareas de forma intencional para no interferir con el escritorio. El único punto de acceso para cerrarlo es el icono del área de notificaciones o el Administrador de tareas.

8. Desactivar notificaciones de Windows para VLC

Windows puede mostrar notificaciones grises (globos o banners) generadas por VLC que interrumpen la pantalla de publicidad. Para desactivarlas:

1. Abra **Configuración de Windows** (*tecla Windows + I*).
2. Vaya a **Sistema → Notificaciones y acciones**.
3. En la lista de aplicaciones busque **VLC media player** y desactive el interruptor.

> **Tip:** Si prefiere desactivar todas las notificaciones de una vez, apague el interruptor principal *"Recibir notificaciones de aplicaciones y otros remitentes"* en la misma pantalla.

9. Actualizar el contenido de publicidad

1. Copie los nuevos archivos (`.mp4`, `.jpg`, `.png`) a `C:\Users\Public\relco_videos\`.
2. Elimine o renombre los archivos que ya no deban reproducirse.
3. Cierre VLC desde el icono del área de notificaciones (clic derecho → Salir).
4. Haga doble clic en el acceso directo **"Publicidad RELCO"** del escritorio para reiniciar con la nueva lista.

10. Parámetros configurables

Los siguientes valores se pueden ajustar editando las primeras líneas del script:

Variable	Valor por defecto	Descripción
`$MediaFolder`	`Public\relco_videos`	Carpeta de contenidos
`$ImageDuration`	`10` (segundos)	Tiempo por imagen
`$SecondaryScreen`	`1`	0 = primaria · 1 = secundaria

Tras cualquier cambio en el script, vuelva a ejecutarlo con `-Setup` para reinstalar los accesos directos.

11. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
VLC no arranca al encender el PC	Acceso directo de inicio automático no creado	Ejecutar el script con `-Setup`
Pantalla negra / sin contenido	Carpeta `relco_videos` vacía	Agregar archivos y reiniciar con el acceso directo
El video sale en la pantalla incorrecta	Valor de `$SecondaryScreen`	Cambiar a `0` o `1` según corresponda
La publicidad aparece en la pantalla principal o en ambas	Windows no quedó en modo Extender	Presione **Win + P** y seleccione **Extender** (o **Ampliar**). La instalación lo configura automáticamente, pero algunos equipos revierten el modo al reiniciar.
La pantalla táctil no responde o los toques se van a la pantalla equivocada	Al activar Extender/Ampliar Windows puede reasignar el táctil al monitor secundario	Presione **Win + R**, escriba `tabletpc.cpl` y presione Enter → haga clic en **Configurar** → toque la pantalla táctil cuando se le indique.

Las imágenes se ven muy poco tiempo	`$ImageDuration` bajo	Aumentar el valor en el script y relanzar
VLC aparece en la barra de tareas	Error al ocultar la ventana	Cerrar y relanzar desde el acceso directo
VLC no se encuentra	VLC no instalado o en ruta no estándar	Reinstalar VLC Media Player

12. Desinstalación

1. Cierre VLC desde el icono del área de notificaciones.
2. Elimine el acceso directo del **Escritorio**: `Publicidad RELCO.lnk`
3. Elimine el acceso directo de inicio automático en: `C:\Users\<usuario>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\`
4. Elimine `C:\Users\Public\vlc-publicidad.ps1` si lo desea.