

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _	«Информатика и системы управления»
КАФЕДРА	«Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4 по курсу «Операционные системы» РАБОТА С ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ

Студент группы ИУ9-42Б Нащекин Н. Д.

Преподаватель: Брагин А. В.

1 Содержание

- 3 Цель
- 4 Постановка задачи
- 5 Практическая реализация
- 11 Результаты
- 13 Выводы
- 14 Список литературы

2 Цель

Разработать загружаемый по требованию модуль ядра (драйвер) для операционных систем ReactOS / Windows и NetBSD, работающий с виртуальной памятью.

3 Постановка задачи

ЧАСТЬ 1. РАБОТА С ПАМЯТЬЮ В РЕЖИМЕ ЯДРА В ОС СЕМЕЙСТВА WINDOWS NT

Используя созданный в лабораторной работе № 3 минимальный драйвер, совместимый с операционными системами Windows NT / ReactOS, реализовать следующие действия с виртуальной памятью:

- 1. Зарезервировать 10 страниц виртуальной памяти, используя ZwAllocateVirtualMemory(NtCurrentProcess(), MEM_RESERVE, . . .)
- 2. Обеспечить 5 первых страниц из выделенных 10-ти физическими страницами памяти, используя ZwAllocateVirtualMemory(NtCurrentProcess(), MEM_COMMIT, . . .).
- 3. Вывести физические адреса и значения РТЕ для этих 5 страниц в шестнадцатеричном формате.
- 4. Освободить выделенную память.

ЧАСТЬ 2. РАБОТА С ПАМЯТЬЮ В РЕЖИМЕ ЯДРА В NETBSD

Используя созданный в лабораторной работе № 3 драйвер, реализовать следующие действия с виртуальной памятью:

- 1. Зарезервировать 10 страниц виртуальной памяти используя функцию ядра uvm_km_alloc().
- 2. страницами Обеспечить 5 первых страниц из выделенных 10-ти физическими памяти используя функции ядра uvm_pglistalloc() и pmap_kenter_pa().
- 3. Вывести физические адреса и значения РТЕ для этих 5 страниц в шестнадцатеричном формате.
- 4. Освободить выделенную память используя функции ядра pmap_kremove(), pmap_update(), uvm_pglistfree(), uvm_km_free().

4 Практическая реализация

ЧАСТЬ 1

Аналогично лабораторной работе 3, в скачанном ранее каталоге с исходным кодом ReactOS[1] в папке reactos/drivers я создал папку lab4_driver. В drivers/CMakeLists.txt добавил строку

```
add_subdirectory(lab4_driver)
```

для того, чтобы мой драйвер участвовал в сборке системы. В папке drivers/lab4_driver были созданы три файла: CMakeLists.txt, lab4_driver.c и lab4_driver.rc. Содержимое этих файлов было создано на основе моего драйвера из прошлых лабораторных. Содержимое CMakeLists.txt:

```
add_library(lab4_driver MODULE lab4_driver.c lab4_driver.rc)
set_module_type(lab4_driver kernelmodedriver)
add_importlibs(lab4_driver ntoskrnl)
add_cd_file(TARGET lab4_driver DESTINATION reactos/system32/drivers FOR all)
```

В главном файле с помощью ZwAllocateVirtualMemory[2] выделяется 10 страниц виртуальной памяти. Затем для 5 из 10 страниц с помощью этой же функции выделяются 5 страниц физической памяти. С помощью битовых операций в цикле для каждой страницы вычисляется значение РТЕ и выводятся некоторые его поля: Valid, Dirty, LargePage, Accessed, reserved и физический адрес. Также для проверки выводится физический адрес, вычисленный не с помощью РТЕ, а полученный с использованием MmGetPhysicalAddress. После вывода зарезервированная память освобождается.

lab4_driver.c:[3]

```
#include <ntddk.h>
#include <debug.h>
#include <ntifs.h>
#include <ndk/exfuncs.h>
#include <ndk/ketypes.h>
#include <ntstrsafe.h>
```

```
static DRIVER UNLOAD DriverUnload;
   static VOID NTAPI
   DriverUnload(IN PDRIVER OBJECT DriverObject)
10
      IoDeleteDevice(DriverObject->DeviceObject);
         DPRINT1("NASHCHEKIN NIKITA'S Driver unloaded\n");
13
   }
14
15
   NTSTATUS NTAPI DriverEntry(IN PDRIVER OBJECT DriverObject,
16
           IN PUNICODE_STRING RegistryPath) {
17
      /* For non-used parameter */
18
      UNREFERENCED PARAMETER(RegistryPath);
19
      /* Setup the Driver Object */
      DriverObject->DriverUnload = DriverUnload;
23
         ///Основная функция
24
      DPRINT1("NASHCHEKIN NIKITA!!! From another driver\n\n");
25
26
      PVOID base adress = 0;
27
      long unsigned int region_size = PAGE_SIZE * 10;
28
      int status = ZwAllocateVirtualMemory(NtCurrentProcess(), &base adress, 0, &region size, MEM RESERVE,
31
      if (!NT SUCCESS(status)) {
         DPRINT1("Ошибка при выделении памяти");
33
         goto end;
34
      }
35
      long unsigned int reserved_region_size = PAGE_SIZE * 5;
37
      status = ZwAllocateVirtualMemory(NtCurrentProcess(), &base adress, 0, &reserved region size, MEM COMI
      if (!NT SUCCESS(status)) {
         DPRINT1("Ошибка при резервировании памяти");
         goto end;
      }
44
      for (int i = 0; i < 5; i++) {
         DPRINT1("Страница %d:\n", i+1);
         PVOID page virtual address = (PVOID)((ULONG PTR)base adress + i * PAGE SIZE);
         PMDL mdl = IoAllocateMdl(page virtual address, PAGE SIZE, FALSE, FALSE, NULL);
52
         if (mdl == NULL) {
53
           DPRINT1("Ошибка при создании MDL\n");
           goto end;
         }
```

```
MmProbeAndLockPages(mdl, KernelMode, IoReadAccess);
58
         PHYSICAL ADDRESS physical address = MmGetPhysicalAddress(page virtual address);
59
         MmUnlockPages(mdl);
60
         IoFreeMdl(mdl);
         PHARDWARE PTE X86 pte = (PHARDWARE PTE X86)((ULONG)0xC0000000 + (((ULONG)page vin
         if (pte!= NULL) {
66
            DPRINT1("Виртуальный адрес: %#x\n", page virtual address);
67
            DPRINT1("Физический адрес: \%#х\n", physical address);
            DPRINT1("PTE (Valid): %s\n", (pte->Valid!= 0 ? "\mbox{\c $\subset}a" : "Het"));
            DPRINT1("PTE (Dirty): %s\n", (pte->Dirty!= 0 ? "Да" : "Нет"));
71
            DPRINT1("PTE (LargePage): %s\n", (pte->LargePage != 0? "Да" : "Heт"));
            DPRINT1("PTE (Accessed): %\n", (pte->Accessed != 0 ? "\ar{\mbox{\mbox{\it La}}}" : "Her"));
73
            DPRINT1("PTE (Reserved): %s\n", (pte->reserved!= 0? "Да": "Heт"));
74
            DPRINT1("Физический адрес из PTE (для проверки): %#x\n\n", (pte->PageFrameNumber)<<12);
75
         } else {
76
            DPRINT1("PTE не получен\n'");
         }
       }
       for (int i = 5; i < 10; i++) {
81
         DPRINT1("Страница %d:\n", i+1);
         PVOID page virtual address = (PVOID)((ULONG PTR)base adress + i * PAGE SIZE);
85
         PHARDWARE PTE X86 pte = (PHARDWARE PTE X86)((ULONG)0xC00000000 + (((ULONG)page vi
         DPRINT1("Виртуальный адрес: %#x\n", page virtual address);
         DPRINT1("Физический адрес: \%#х\n", 000000);
         DPRINT1("PTE (Valid): %s\n", (pte-> Valid!= 0 ? "\mbox{\clubed}a" : "Het"));
         DPRINT1("PTE (Dirty): %s\n", (pte->Dirty!= 0? "Да": "Нет"));
         DPRINT1("PTE (LargePage): %s\n", (pte->LargePage!= 0? "Да": "Heт"));
92
         DPRINT1("PTE (Accessed): %s\n", (pte->Accessed!= 0 ? "\nabla a" : "Het"));
         DPRINT1("PTE (Reserved): %s\n", (pte->reserved!= 0 ? "\mbox{\em Za}" : "Her"));
         DPRINT1("Физический адрес из PTE (для проверки): %#x\n\n", (pte->PageFrameNumber)<<12);
       }
       status = ZwFreeVirtualMemory(NtCurrentProcess(), &base adress, &reserved region size, MEM DECOMMIT
       if (!NT SUCCESS(status)) {
100
         DPRINT1("Ошибка при освобождении физической памяти\n");
101
         goto end;
102
       }
103
104
       status = ZwFreeVirtualMemory(NtCurrentProcess(), &base adress, &region size, MEM RELEASE);
105
       if (!NT SUCCESS(status)) {
107
```

```
DPRINT1("Ошибка при освобождении виртуальной памяти\n");
108
          goto end;
109
       }
110
111
       DPRINT1("Память освобождена!\n\n");
       DPRINT1("%d\n", base adress);
       DPRINT1("%d\n", region_size);
       DPRINT1("%d\n", reserved region size);
116
       DPRINT1("!!!");
117
118
       end:
119
       /* Return success. */
120
       return STATUS SUCCESS;
121
122
123
```

lab4_driver.rc:

```
#define REACTOS_VERSION_DLL
#define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION "my another driver"
#define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME "lab4_driver"
#define REACTOS_STR_ORIGINAL_FILENAME "lab4_driver.sys"
#include < reactos/version.rc>
```

Далее в среде сборки был пересобран образ, а затем переустановлена система. В работающей системе были выполнены команды:

```
sc create lab4driver binPath=C:\ReactOS\system32\drivers\lab4_driver.sys type= kernel sc start lab4driver
```

В логи выводится информация о всех 10 страницах виртуальной памяти.

ЧАСТЬ 2

Как и в предыдущей лабораторной, сначала был создан файл /usr/src/sys/dev/lab4.c и добавлена реализация драйвера:

```
#include <sys/module.h>
#include <sys/kernel.h>
#include <sys/proc.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/systm.h>
```

```
#include < uvm/uvm.h>
    #include < sys/param.h>
   MODULE (MODULE CLASS MISC, lab4, NULL);
10
   static int lab4 modcmd(modcmd t cmd, void* arg){
11
         printf("NASHCHEKIN NIKITA Frrom another NetBSD driver!!!\n\n");
12
13
         vaddr t base addres = uvm km alloc(kernel map, 10 * 4096, 0,
14
                          UVM KMF VAONLY | UVM KMF WAITVA);
15
         paddr t physical page addres;
16
         struct pglist plist;
17
         if (uvm pglistalloc(5 * 4096, 0, -1, 0, -1, &plist, 5, 0) != 0) {
               printf("Allocation of phys page failed\n");
               return 1;
21
         }
22
23
         struct vm page* pg = TAILQ FIRST(&plist);
24
25
         for (int i = 0; i < 5; i++) {
26
               physical_page_addres = VM_PAGE_TO_PHYS(pg);
28
29
               pmap kenter pa(base addres + i*4096, physical page addres,
30
                     VM PROT READ | VM PROT WRITE, 0);
31
32
               pg = TAILQ NEXT(pg, pageq.queue);
33
               printf("PHYS ADDR: %#lx\n", physical page addres);
35
         }
         for (int i = 0; i < 10; i++) {
39
40
               printf("\nPage \%d:\n", i+1);
41
               printf("Virtual addres: \%#lx\n", base addres + i*4096);
42
43
               pt entry t* pte;
44
               pte = vtopte(base addres + i*4096);
               printf("Valid: %s\n", ((*pte)&PG V)? "true": "false");
47
               printf("Used: %s\n", ((*pte)&PG U)? "true": "false");
               printf("Modified: %s\n", ((*pte)&PG M)? "true": "false");
49
               printf("Physical addres: \%#lx\n", (*pte)&PG FRAME);
50
         }
51
52
         pmap kremove(base addres, 10 * 4096);
53
         pmap update(pmap kernel());
         uvm_pglistfree(&plist);
```

Драйвер резервирует 10 страниц вирутальной памяти с помощью uvm_km_alloc()[4], выделяет 5 страниц в физической памяти с помощью uvm_pglistalloc()[5] и привязывает к 5 первым страницам виртуальной памяти по одной соответствующей странице физической памяти с помощью функции pmap_kenter_pa()[6]. Затем вычисляется РТЕ с помощью vtopte()[7] и выводятся его поля. После вывода зарезервированная память освобождается[8].

Далее был создан файл /usr/src/sys/modules/lab4/Makefile со следующим содержимым:

Затем была выполнена команда make и modload ./lab4.kmod В логи была выведена информациях обо всех страницах.

5 Результаты

Были реализованы драйверы на операционных системах ReactOS и NetBSD, резервирующие 10 страниц в виртуальной и 5 в физической памяти. Пять первых страниц виртуальной памяти обеспечиваются пятью страницами в физической, а остальные остаются "как есть". Затем для всех страниц в виртуальной памяти вычисляется РТЕ (Page Table Entry) и выводятся некоторые его поля, включая физический адрес.




Рис. 1 — Скриншот 1




Рис. 2 — Скриншот 2

```
| Copports | Copports
```

Рис. 3 — Скриншот 3



Рис. 4 — Скриншот 4

6 Выводы

Выполнив данную лабораторную работу, я разработал два драйвера для ReactOS и NetBSD. Выполнение работы на ReactOS оказалось проще, чем на NetBSD, поскольку здесь функция ZwAllocateVirtualMemory() отвечает за выделение виртуальной памяти, выделение физической памяти и ее привязку к виртуальным страницам, в то время как на NetBSD за это отвечают сразу три разных функции. Я научился азам работы с виртуальной памятью, её выделению, привязке к физической памяти и её освобождению.

7 Список литературы

- [1] https://reactos.org/wiki/Building_ReactOS
- [2] https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntifs/nf-ntifs-zwallocatevirtualmemory
- [3] https://cpp.hotexamples.com/examples/-/-/ZwAllocateVirtualMemory/cpp-zwallocatevirtualmemory-function-examples.html
- $[4] https://cpp.hotexamples.com/examples/-/-/uvm_km_alloc/cpp-uvm_km_alloc-function-examples.html$
- [5] https://cpp.hotexamples.com/examples/-/-/uvm_pglistalloc/cpp-uvm_pglistalloc-function-examples.html
- [6] https://man.netbsd.org/pmap.9
- [7] https://netbsd.org/docs/kernel/porting_netbsd_arm_soc.html
- [8] https://edgebsd.org/index.php/manual/9/uvm_pglistfree