WikipédiA

Modèle OSI

Le **modèle OSI** (de l'<u>anglais</u> *Open Systems Interconnection*) est une norme de communication, en <u>réseau</u>, de <u>tous les systèmes informatiques</u> C'est un <u>modèle</u> de communications entre <u>ordinateurs</u> proposé par l'<u>ISO</u> (*International Organization for Standardization* en français Organisation Internationale de Normalisation) qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions.

Sommaire

Histoire

Aperçu

Présentation de la norme

Concepts et terminologie : services, protocoles et interfaces

Architecture en couches

Caractérisation résumée des couches

Quelques précisions

Les fonctions communes

Fiabilisation des communications

Fonctions de transformation

Limitations du modèle et utilisations étendues

Le monde IP et le modèle OSI

Le modèle TCP/IP

Universalité du modèle abstrait OSI

Quelques protocoles

Liens externes

Notes et références




Diagramme du modèle OSI.

Histoire

Le modèle OSI a été conçu dans les <u>années 1970</u>, sur fond de rivalités entre trois architectures de conceptions différentes : la <u>DSA</u> lancée par <u>CII-Honeywell-Bull</u>innove dans l'<u>informatique distribuée</u>en mettant en avant les mini-ordinateurs <u>Mitra 15</u> puis <u>Mini 6</u>, tandis que <u>Decnet</u>, de <u>DEC</u>, et <u>SNA</u> <u>d'IBM</u> donnent une plus grande place au site central, contrôlant l'ensemble des ressources matérielles et logicielles, les utilisateurs y accédant pour une "session" via des terminaux passifs.

Hubert Zimmermann est recruté en 1971 à l'INRIA par Louis Pouzin pour développer le Datagramme, technologie qui suscite un enthousiasme international appuyée par la CII. Responsable et secrétaire du groupe de travail "Architecture informatique", au sein de l'International Organization for Standardization il est le concepteur de la première version de l'architecture OSI, selon Vinton Cerf, avec le renfort du spécialiste des bases de données Charles Bachman. Dès 1975, les PTT ont en effet combattu le datagramme et le réseau Cyclades, pour lui préférer Transpac.

C'est en mars 1978 que Charles Bachman présente son modèle de communication en 7 couches dans le document ISO/TC97/SC16/N34. Les grands opérateurs télécoms européens, alors tous publics, la combattent. C'est à cause de ce retard et de son contexte trop peu ouvert, que la norme OSI sera supplantée par TCP/IP dans le domaine de l'Internet naissant puisqu'il sera adopté par le réseau Arpanet le 1^{er} janvier 1983 (en remplacement du protocole NCP). L'OSI devient une norme en 1984 : la norme ISO 7498:1984 du 15 novembre 1984 qui sera révisée en 1994 sous la norme ISO/IEC 7498-1:1994, à un moment où il lui manque encore une vraie coucheInternet ;

Aperçu

La norme complète, de référence ISO 7498, est globalement intitulée « Modèle basique de référence pour l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI) » et est composée de 4 parties :

- 1. Le modèle de base (ref. 7498-1)
- 2. Architecture de sécurité (ref. 7498-2)
- 3. Dénomination et adressage (ref. 7498-3)
- 4. Cadre général de gestion (ref. 7498-4)

La version de cet article ainsi que les articles consacrés à chacune des couches du modèle se concentrent sur la partie 1, révision de 1994. L'UIT-T en a approuvé le texte à l'identique souse numéro de recommandation X.200 en 1994.

Le texte de la <u>norme</u> proprement dite est très abstrait car il se veut applicable à de nombreux types de <u>réseaux</u>. Pour la rendre plus compréhensible, en plus de présenter la <u>norme</u>, cet article fait des liens avec les réalisations concrètes telles qu'on les trouve dans un <u>ordinateur</u>, c'est-à-dire des piles protocolaires concrètes (un « système réel » au sens de la section 4). De plus, la <u>norme</u> n'indique pas de mécanismes propres à assurer les fonctions définies alors que cet article le fait. Les exemples de services et surtout de protocoles sont pris dans le monde IP (probablement le plus connu mais aussi le plus éloigné de l'esprit de la norme), le monde <u>RNIS</u> (y compris la seconde génération, plus connue sous le nom <u>ATM</u>) et parfois le monde OSI (qui ne fait pas que des modèles). Les combinaisons offertes par le modèle sont beaucoup plus nombreuses que celles réalisées dans des piles de protocoles existantes, on ne peut donc pas donner d'exemple réel pour toutes les fonctions.

Présentation de la norme

L'objectif de cette norme est de spécifier un cadre général pour la création de normes ultérieures cohérentes. Le modèle lui-même ne définit pas de service particulier et encore moins de protocole.

Concepts et terminologie : services, protocoles et interfaces

Le modèle est essentiellement une architecture en couches définies et délimitées avec les notions de service, de <u>protocole</u> et d'interface.

- Un service est une description abstraite de fonctionnalités à l'aide de primitives (commandes ou événements) telles que demande de connexion ou réception de données.
- Un protocole est un ensemble de messages et de règles d'échange réalisant un service.
- Une interface (« point d'accès au service » dans la norme) est le moyen concret d'utiliser le service. Dans un programme, c'est typiquement un ensemble de fonctions de bibliothèque ou d'appels systèmes. Dans une réalisation matérielle, c'est par exemple un jeu de registres à l'entrée d'un circuit.

Les détails d'un service varient bien sûr d'une architecture de réseau à l'autre. La classification la plus grossière se fait selon que le service fonctionne en mode connecté ou non. Malgré cette variabilité, les fonctions communes ont des noms conventionnellement constants. Ces noms ne proviennent toutefois pas directement de ISO 7498-1.

connection.request

est une demande de connexion sortante, i.e. à l'initiative d'une entité locale.

connection.indication

correspond à l'événement « Une demande de connexion entrante a été reçue. » connection.response

est l'indication d'acceptation ou de rejet de la connexion

connection.confirmation

correspond à l'événement « La réponse du demandé a été reçue. » C'est un acquittement.

data.request, data.indication et data.confirm

sont le pendant pour les données.

Les données fournies à une primitive de service sont appelées (N)-SDU (« <u>Service Data Unit</u> ») où N est l'indication de la couche, son numéro dans la norme, parfois une lettre tirée du nom de la couche. Les messages d'un protocole sont appelés PDU (« <u>Protocol</u> Data Unit »).

Architecture en couches

Modèle OSI

	PDU	Couche		Fonction
Couches hautes	<u>Donnée</u>	7	Application	Point d'accès aux services réseau
		6	Présentation	Gère le <u>chiffrement</u> et le déchiffrement des données, convertit les données machine en données exploitables par n'importe quelle autre machine
		5	Session	Communication Interhost, gère les sessions entre les diferentes applications
	Segment (en) / Datagramme	4	Transport	Connexion de bout en bout, connectabilité e <u>tontrôle de flux</u> ; notion de <u>port (TCP</u> et <u>UDP)</u>
Couches matérielles	Paquet	3	Réseau	Détermine le parcours des données et l'adressage logique (adresse IP)
	Trame	2	Liaison	Adressage physique (adresse MAC)
	<u>Bit</u>	1	Physique	Transmission des signaux sous forme numéique ou analogique

Le modèle comporte sept couches succinctement présentées ci-dessus de bas en haut et détaillées dans leurs articles respectifs. Ces couches sont parfois réparties en deux groupes.

Les quatre couches inférieures sont plutôt orientées communication et sont souvent fournies par un <u>système d'exploitation</u> et par le matériel.

Les trois couches supérieures sont plutôt orientées <u>application</u> et plutôt réalisées par des bibliothèques ou un programme spécifique. Dans le monde IP, ces trois couches sont rarement distinguées. Dans ce cas, toutes les fonctions de ces couches sont considérées comme faisant partie intégrante du protocole applicatif.

Par ailleurs, les couches basses sont normalement transparentes pour le<u>données</u> à transporter, alors que les couches supérieures ne le sont pas nécessairement, notamment au niveau présentation.

Dans une telle architecture, une « entité » de niveau (N+1) envoie des données avec la primitive « data.request » à l'entité de niveau (N) en lui fournissant comme données un (N+1)-PDU qui sera à son tour encapsulé dans un (N)-PDU. Côté récepteur, chaque entité analyse l'enveloppe protocole correspondant à sa couche et transmet les données à la couche supérieure sous la forme d'une primitive « data.indication ».

Certaines fonctions comme la détection des erreurs de transmission, leur correction et le contrôle de flux peuvent être présentes dans plusieurs couches. Ces fonctions sont décrites globalement plus loin.

Caractérisation résumée des couches

La caractérisation donnée ici est tirée du chapitre 7 de ISO 7498-1. La description originelle donne en plus, pour chaque couche, les fonctions de manipulation de commandes ou de données significatives parmi celles décrites plus bas.

- 1. La couche « physique » est chargée de la transmission effective des signaux entre les interlocuteurs. Son service est limité à l'émission et la réception d'un bit ou d'un train de bit continu (notamment pour les supports synchrones (concentrateur)).
- 2. La couche « liaison de données »gère les communications entre 2 machines directement connectées entre elles, ou connectées à un équipement qui émule une connexion directecommutateur).
- 3. La <u>couche « réseau »</u> gère les communications de proche en proche, généralement entre machines : routage et adressage des paquets (cf. note ci-dessous).
- 4. La <u>couche « transport »</u> gère les communications de bout en bout entre processus (programmes en cours d'exécution).
- 5. La couche « session » gère la synchronisation des échanges et les « transactions », permet l'ouverture et la fermeture de session.
- 6. La <u>couche « présentation »</u>est chargée du codage des données applicatives, précisément de la conversion entre données manipulées au niveau applicatif et chaînes d'octets **&**ctivement transmises.
- 7. La <u>couche « application »</u> est le point d'accès aux services réseaux, elle n'a pas de service propre spécifique et entrant dans la portée de la norme.

Il existe différents moyens mnémotechniques pou les retenir plus facilement.

Quelques précisions

Lorsque les services réseau et transport fonctionnent tous les deux en mode connecté, il n'y a pas toujours de distinction claire entre ces deux services. Il y a toutefois deux cas où cela est très simple :

- Si le service réseau n'autorise qu'une seule connexion entre deux machines : dans ce cas, les connexions de niveau transport sont nécessairement multiplexées sur une connexion de niveau réseau et la distinction est nette.
- Si les services des deux couches relatifs à la correction des erreurs sont dérents : ces fonctions peuvent n'être présentes que dans une seule des deux couches.

Les fonctions communes

Fiabilisation des communications

L'un des rôles majeurs des couches 2 à 4, présentes dans nombre de piles protocolaires, est la construction d'une connexion exempte d'erreurs de transmission. Cela signifie que les données transmises sont reçues sans corruption, perte, réordonnancement ni duplication. Cela implique qu'au moins une couche, et en pratique plusieurs, fasse de la détection d'erreur, de la correction d'erreur ou de la retransmission de données et du contrôle de flux.

Détection d'erreurs

repérage des PDU dont au moins un bit a changé de valeur lors du transfert.

Correction des erreurs

Compensation des erreurs soit par correction des données à l'aide de code correcteurs d'erreurs ou par destruction du PDU erroné et demande de retransmission.

Contrôle de flux

Synchronisation des communications destinée à empêcher qu'un interlocuteur reçoive plus de PDU qu'il ne peut en traiter.

Les contrôles de flux des couches 2 et 3 peuvent sembler redondants, mais ce n'est pas nécessairement le cas. En effet, le contrôle de flux au niveau 2 garantit l'asservissement seulement sur une ligne. Mais si une machine est dotée de plusieurs interfaces, c'est le cas notamment de tous les routeurs, et qu'il n'y a pas de contrôle de flux sur au moins une des interfaces, il y a un risque de saturation dans l'entité de niveau réseau. Ce cas se présente en particulier dans les réseaux X.25 où le contrôle de flux est une option, négociée à l'ouverture de la connexion.

Fonctions de transformation

En plus de la structure en couche, le modèle définit aussi une série de mécanismes standards de manipulation de commandes ou de données, utilisées pour la réalisation d'un service. Cette section définit les plus courantes. Ces transformations sont décrites par paire d'opérations inverses l'une de l'autre.

Multiplexage et démultiplexage de connexion

Utilisation d'une connexion de niveau N pour transporter les PDU de plusieurs connexions de niveau N+1. Symétriquement, démultiplexer consiste à séparer les (N+1)-PDU entrants par connexion. Par exemple, ce mécanisme est prévu dans les réseaux <u>ATM</u> par la « couche » AAL 3/4.

Éclatement et recombinaison

Opérations similaires dans lesquelles les (N+1)-PDU sont répartis sur plusieurs connexions de niveau N. Cela est utilisé en particulier par les utilisateurs d'accès RNIS pour augmenter le débit disponible.

Segmentation et réassemblage

Lorsque le service fourni par la couche (N) fixe une limite de taille sur les données trop petites par rapport au service de la couche (N+1), la couche (N+1) découpe les (N+1)-SDU en plusieurs fragments correspondant chacun à un (N+1)-PDU avant envoi. À la réception, la couche (N+1) concatène les fragments pour retrouver le (N+1)-SDU initial. Cela est massivement utilisé dans les réseaux ATM et dans SSL/TLS. Pour IP, cette fonction est traditionnellement appelée « fragmentation ».

Limitations du modèle et utilisations étendues

Cette section illustre quelques cas où une architecture réseau ne peut entrer complètement dans le cadre du modèle OSI.

Le modèle prévoit que dans une pile concrète, il y ait un et un seul protocole par couche. Il y a toutefois des cas où cela est quasi impossible, en particulier lors de l'interconnexion de réseaux hétérogènes, c'est-à-dire utilisant des jeux de protocoles différents. Par exemple, un tunnel simple permet de relier 2 réseaux homogènes en traitant un réseau d'un autre type comme une connexion point à point. C'est cette technique qui est utilisée pour relier temporairement une machine isolée à Internet (hors-lignes <u>xDSL</u>): Un modem gère une connexion téléphonique entre 2 machines distantes, donc une connexion de niveau 3 dans la pile RNIS, et l'utilise pour transmettre des trames PPP protocole de niveau 2 alors que dans une pile canonique, cela serait des PDU de niveau transport (4).

Il y a aussi des situations où 2 protocoles de même niveau sont utilisés simultanément, car la combinaison du service fourni et du service attendu de la couche inférieure l'exige. Ainsi, dans le monde IP, les protocoles <u>SSL</u> et <u>TCP</u> fournissent tous deux un service de communication point à point entre processus, SSL pouvant se substituer à TCP, mais le seul protocole standard réalisant le service attendu par SSL pour fonctionner est TCPOn superpose donc SSL sur TCP

Dans certaines architectures réseau, le service offert aux machines d'extrémité n'est pas suffisant pour satisfaire les besoins internes au réseau. Par exemple, dans un réseau <u>ATM</u>, le service réseau est en mode connecté. Il faut donc une pile protocolaire capable de transporter la signalisation (les messages de gestion des connexions) mais le service offert par cette pile n'est pas accessible aux machines d'extrémité. Pour modéliser cela, on superpose au découpage « horizontal » en couche, un découpage « vertical » en « plan » dans lequel les piles protocolaires sont indépendantes. Ainsi, un modèle de réseau ATM est constitué de 3 plans : le plan usager pour les données ordinaires, le plan de contrôle pour le transport de la signalisation et un plan de gestion pour la supervision interne au réseaux. Les réseaux téléphoniques (réseaux fixes NIS et réseaux UMTS) ont aussi un découpage en plan similaire.

Le monde IP et le modèle OSI

S'il y a bien une correspondance grossière entre les protocoles de la pile IP et les couches du modèle, on ne peut pas considérer que la pile IP soit vraiment compatible avec le modèle OSI. En particulier, la séparation des couches dans la pile IP est nettement plus approximative. En voici 2 illustrations.

Pour être conforme au modèle, un protocole d'une pile ne doit pas dépendre des protocoles des autres couches, mais uniquement du service fourni. À titre d'exemple de non-conformité, considérons la détection des erreurs dans une pile IP. Les 2 protocoles <u>TCP</u> et <u>UDP</u> ont dans leur en-tête une somme de contrôle pour la détection des erreurs. Le calcul de cette somme fait intervenir une partie de

l'en-tête IP. Les protocoles TCP et UDP ne sont donc pas indépendants de IP. Cela se remarque notamment au fait que lors de passage de <u>IP version 4</u> à <u>IP version 6</u>, il faut redéfinir la façon de calculer ces sommes de contrôle alors que les protocoles eux-mêmes n'ont pas réellement changé.

Lorsqu'un datagramme <u>UDP</u>, protocole de niveau transport en principe, arrive à une adresse (paire <adresse IP, numéro de port>) alors qu'il n'a pas de processus destinataire, l'erreur est signalée à l'émetteur en lui envoyant un paquet ICMP indiquant « port inaccessible ». Or <u>ICMP</u> est en principe un protocole de niveau réseau. La machine recevant ce paquet doit donc examiner la partie donnée de ce paquet pour déterminer le processus devant recevoir la notification d'erreur. Différence de protocole et perte de transparence des données sont 2 cas de mauvaise séparation des couches. Notons à cette occasion que <u>TCP</u> utilise en revanche un mécanisme normal pour cette situation : la levée de l'indicateur RST dans le message d'erreur

Le modèle TCP/IP

Le modèle TCP/IP (appelé aussi <u>modèle Internet</u>), qui date de 1976, a été stabilisé bien avant la publication du modèle OSI en 1984. Il présente aussi une approche modulaire (utilisation de couches) mais en contient uniquement quatre :

- 1. Application
- 2. Transport
- 3. Internet
- 4. Accès réseau

Aujourd'hui, c'est le modèle TCP/IP, plus souple, qui l'emporte sur le marché. Le modèle OSI, plus rigoureux, est principalement utilisé pour certaines applications critiques, ou pour ses fonctionnalités permettant de garantir une qualité de service.

Universalité du modèle abstrait OSI

Le découpage en 7 couches du modèle OSI reste cependant apprécié par les ingénieurs réseau, car il organise les discussions et concepts en permettant d'étager les normes inhérentes aux services applicatifs. On trouve souvent une correspondance avec le modèle abstrait OSI, ce qui lui confère une véritable universalité. Ainsi le Web qui dessert mondialement tout internaute, et considéré comme le nec plus ultra des réseaux Internet (TCP/IP), est découpable comme suit:

n°	Couche	Norme
7	Application	Web
6	Présentation	HTML / XML
5	Session	HTTP / HTTPS
4	Transport	TCP
3	Réseau	IP
2	Liaison	Ethernet / xDSL
1	Physique	RJ45 / RJ11 / RJ12 Câbles Cat. 5 et +
	,	Cables Cal. 5 et +

Quelques protocoles

7 Couche application

 $\frac{\mathsf{BGP} \bullet \mathsf{BitTorrent}}{\mathsf{IPFS} \bullet \mathsf{IPP} \bullet \mathsf{IRC}} \bullet \frac{\mathsf{CANopen} \bullet \mathsf{CLNP} \bullet \mathsf{DHCP} \bullet \mathsf{DNS} \bullet \mathsf{FTP} \bullet \mathsf{FTPS} \bullet \mathsf{FXP} \bullet \mathsf{Gopher} \bullet \mathsf{IMAP} \bullet \mathsf{IPFS} \bullet \mathsf{IPP} \bullet \mathsf{IRC} \bullet \mathsf{IS-IS} \bullet \mathsf{LDAP} \bullet \mathsf{LMTP} \bullet \mathsf{Modbus} \bullet \mathsf{NFS} \bullet \mathsf{NNTP} \bullet \mathsf{NTP} \bullet \mathsf{OSPF} \bullet \mathsf{POP3} \bullet \mathsf{RDP} \bullet \mathsf{RELP} \bullet \mathsf{RFB} \bullet \mathsf{RIP} \bullet \mathsf{RPC} \bullet \mathsf{RTP} \bullet \mathsf{RTSP} \bullet \mathsf{SFTP} \bullet \mathsf{SILC} \bullet \mathsf{SIMPLE} \bullet \mathsf{SIP} \bullet \mathsf{SMB} \bullet \mathsf{SMTP} \bullet \mathsf{SNMP} \bullet \mathsf{SOAP} \bullet \mathsf{SSH} \bullet \mathsf{STOMP} \bullet \mathsf{TACACS} \bullet \mathsf{TACACS} \bullet \mathsf{TACACS} \bullet \mathsf{TCAP} \bullet \mathsf{Telnet} \bullet \mathsf{TFTP} \bullet \mathsf{VolP} \bullet \mathsf{WebDAV} \bullet \mathsf{XCAP} \bullet \mathsf{XMPP} \bullet \mathsf{MTP} \bullet \mathsf{Web} \bullet \mathsf{WebSocket}$

6 Couche de présentation

<u>AFP • ASCII • ASN.1 • HTML • NCP • SSP • TDI • TLS • Unicode • UUCP • Videotex • XDR • XML</u>

5 Couche de session

AppleTalk • HTTP • HTTPS • NetBios • RPC

4 Couche de transport

DCCP • SCTP • SPX • TCP • UDP

3 Couche de réseau

<u>ARP • DHCP</u> (en tant que service) • <u>EIGRP • ICMP • IGMP • IP • Ipv4 • Ipv6 • IPX • NetBEUI</u> • WDS

2 Couche de liaison de données

Anneau à jeton • ATM • BitNet • CAN • Ethernet • FDDI • Frame Relay • HDLC • LocalTalk • MPLS "2,5" • PPP • PPPoE • SPB • X.21 • X.25

1 Couche physique

1000BASE-T • 100BASE-TX • 10BASE-T • 10BASE-2 • 10BASE-5 • ADSL • Bluetooth • Câble coaxial • Codage Manchester • Codage Miller • Codage NRZ • CSMA/CA • CSMA/CD • DSSS • EIA-422 • EIA-485 • FHSS • HomeRF • IEEE 1394 (FireWire) • IrDA • Paire torsadée • PDH • RNIS • RS-232 • RS-449 • SDH • SDSL • SONET • T-carrier • Thunderbolt • USB • V.21-V.23 • V.42-V.90 • VDSL • Wi-Fi • Wireless USB

Liens externes

• (en) ISO:

Sur les autres projets Wikimedia : **Modèle OSI, sur Wikiversity

http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/s020269_ISO_IEC_7498-1_1994(E).zipLe texte de la norme, partie 1 seulement, en PDF compressé au format ZIP

- (en) OSI : http://www.acm.org/sigs/sigcomm/standardsi/so_stds/OSI_MODEL/Texte brut extrait des parties 1 et 3 de la norme
- Représentation du Protocole TCP/IP sur le modèle OSI
- Introduction aux réseaux informatiques, modèle OSI et TCP/IP

Notes et références

- 1. "D'une informatique centralisée aux réseaux généraux : le tournant des années 1970", pàtalérie Schafer, historienne, le 10 février2009 sur Interstices [1] (https://interstices.info/jcms/c_30585/dune-informatique-centralisee-a ux-reseaux-generaux-le-tournant-des-annees-1970?part=1)
- 2. Entretien avec Louis Pouzin, par Isabelle Bellin, su<u>tnterstices [2] (https://interstices.info/jcms/c_16645/louis-pouzin</u>-la-tete-dans-les-reseaux)
- 3. "Le réseau CYCLADES et Internet : quelles oportunités pour la France des années 1970 ?" Séminaire Haute Technologie du 14 mars 2007 du Comité d'histoire du Ministère des finances[3] (http://www.comite-histoire.minefi.go uv.fr/industrie/haute_techno/documents6946downloadFile/attachedFile_5/schafer-reseau-cyclades.pdf?nocache=11 99972008.03)
- 4. .Interview de Charles Bachman sur "Oral History'(http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/OralHistory:Charles_Bachman)
- 5. "De Paul OTLET à INTERNET en passant par HYPEREXTE" (https://archive.is/O36j8)uhb.fr, septembre 1997
- 6. "La France en réseaux (1960-1980)", parValérie Schafer
- 7. (en) « TCP/IP Internet Protocol» (http://www.livinginternet.com/i/ii tcpip.htm)
- 8. norme ISO 7498:1984(http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=1425 2)
- 9. "Des logiciels partagés aux licences échangées", sous la direction de : Camille Paloque-Berges et Christophe Masutti, dans "Histoires et cultures du Libre"
- 10. X.200 (http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?id=2820) itu.int
- 11. Voir le document Liste de mnémoniques section « Modèle OSI »sur Wikibooks

Ce document provient de «https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Modele OSI&oldid=154218724».

La dernière modification de cette page a été faite le 24 novembre 2018 à 13:55.

<u>Droit d'auteur</u>: les textes sont disponibles sous<u>licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions</u>; d'autres conditions peuvent s'appliquerVoyez les <u>conditions</u> d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les <u>crédits graphiques</u> En cas de réutilisation des textes de cette page, voye<u>xomment citer les auteurs et mentionner la licence.</u>

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.