# **SnapScrollerPlugin**


## 使用者手冊

魚丸◎蕾娜 RenaWevin

SnapScrollerPlugin 是一款能夠讓你在 Unity 中 為 ScrollRect 實現自動定位的插件,並且被定位的物件會產生縮放的效果。

#### 本插件有以下特點

- ◆ 針對卷軸正中心項目的自動定位
- ◆ 項目的自動縮放
- ◆ 使用物件池
- ◆ 支援無限循環滾動 (可選)



# 目錄

PDF 檔可直接點擊以下標題文字導覽至段落。


開始使用	3
安裝 SnapScrollerPlugin	3
客製化使用	10
物件可調整參數解釋	
SnapScroller 物件	16
· SnapScrollerCell 物件	17

# 開始使用

## 安裝 SnapScrollerPlugin

你可以從 Unity Asset Store 安裝此插件,安裝後應會有如下圖的檔案, 請確保 SnapScroller 底下的 Core 資料夾內有如下的所有檔案,


Demo 與 Document 可在專案用不到時刪除。



## 極輕量使用


以下將展示此插件最輕量的用法,將會製作出如下圖片中,

有 10 個空白物件的 Scroller。




#### 1. 創建場景物件

本步驟創建了一個新場景,新增了 UI 必要的 Canvas 與 EventSystem,接著在 Canvas 物件下新增 Scroller、ScrollerCell 遊戲空物件,最後的狀態如下圖。




#### 2. 為 UI 新增 component

本步驟將會為剛剛新增的物件新增 component 到遊戲物件中。



將 Scroller 物件(可滑動區域)與 Scroller Cell 物件(單個物件)縮放至你希望的大小 (Demo 中畫布為 1920×1080 · Scroller 為 1080×600 · Cell 為 200×400) 。

在 Scroller 物件中新增 SnapScroller 腳本(同時 ScrollRectWithDragState 將被自動新增),此時可調整部分參數。




#### 依照滑動方向:


水平滑動請為 SnapScroller 的 ScrollerDirection(捲動方向)設置為 Horizontal·並將 ScrollRectWithDragState 的 Horizontal 打勾、Vertical 取消勾選; 垂直滑動則為 SnapScroller 的 ScrollerDirection 設置為 Vertical· 並將 ScrollRectWithDragState 的 Vertical 打勾、Horizontal 取消勾選。

接著為 Scroller 物件新增 Unity 內建的 Image 元件與 Mask 元件,用以接收觸控與隱藏範圍外的 Cell 物件,同時請確保 Image 的 Raycast Target 必須勾選,才能確實接收觸控滑動事件。

這裡的 Image 同時也可以給予 Scroller 底色與圖片,範例如下。




在 ScrollerCell 物件中新增 SnapScrollerCell 腳本與 Unity 內建的 Image 元件,將這個物件自己的 Rect Transform 元件拖曳給 SnapScrollerCell 腳本,使其在縮放時可以調整自己的大小;Image 元件則是給予 Cell 白色的外觀。




最後回到 Scroller 物件·將稍早的 ScrollerCell 拖曳給 SnapScroller 腳本的 Snap Scroller Cell Template 欄位·

讓 Scroller 使用這個 Cell 做為 Prefab 來呈現內容。



#### 3. 新增必要腳本






#### DemoData - 用以給予空資料容器

#### DemoCore - 用以初始化 Scroller 與決定 cell 物件數量


```
using RW.UI.SnapScrollerPlugin;
1
2
    using UnityEngine;
3
4
    public class DemoCore : MonoBehaviour {
5
        private SnapScrollerManager manager;
6
7
8
        [SerializeField]
9
        private SnapScroller scroller;
10
11
        void Start() {
12
            manager = new SnapScrollerManager();
13
            scroller.SetManager(manager);
14
            manager.ClearData();
15
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                manager.AddData(new DemoData());
16
17
18
            scroller.RefreshData();
19
        }
20
```

#### 4. 實裝腳本

在整個場景最外層新增一個名為 Core 的空遊戲物件,將 DemoCore 腳本掛上去,並且將 Scroller 物件拖曳進 DemoCore 腳本的 Scroller 欄位中。




最後按下 Play 鍵 開始遊戲,到此全部完成。



可以左右滑動,總共會有 10 個白色 Cell 方框。

## 客製化使用

以下將展示此插件客製化的用法,將會製作出如下圖片中, 有 10 個物件、每個物件有 A~J 的名稱、可以點擊物件使其被選取、 並且可以刪除該項目的 Scroller。



## 1. 創建場景物件、UI 基本功能


本步驟如極輕量使用的做法。創建新場景、新增 UI 必要的 Canvas 與 EventSystem,接著新增以下物件:

◆ Scroller: Scroller 本體

◆ Text: Cell 中顯示的文字

◆ ScrollerCell: Cell 物件本體 ◆ Button Del:用以刪除項目的按鈕

◆ Core:控制資料初始狀態的腳本放置區



#### 2. 預先準備腳本

此步驟將會新增以下 3 個腳本: DemoData2、DemoCore2、DemoCell2。以下分別是三個腳本的內容:

□ DemoCell2
□ DemoCell2

DemoCore2 DemoData2

#### DemoData2 - 用以給予資料容器

```
using RW.UI.SnapScrollerPlugin;

public class DemoData2 : ISnapScrollerData {
   public string text;
}
```

#### DemoCore2 - 用以初始化 Scroller 與決定 cell 資料內容與數量

```
using RW.UI.SnapScrollerPlugin;
1
2
    using UnityEngine;
3
4
    public class DemoCore2 : MonoBehaviour {
5
        private string[] names = {
6
            "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J"
7
8
        };
9
10
        private SnapScrollerManager manager;
11
12
        [SerializeField]
13
        private SnapScroller scroller;
14
15
        void Start() {
            manager = new SnapScrollerManager();
16
17
            scroller.SetManager(manager);
            manager.ClearData();
18
19
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
20
                manager.AddData(new DemoData2() {
21
                    text = $"Cell\nName\n{names[i]}"
22
                });
23
            }
24
            scroller.RefreshData();
25
        }
26
```

#### DemoCell2 - 用以自訂要在每一格 Cell 物件上顯示的 UI

```
1
    using RW.UI.SnapScrollerPlugin;
2
    using UnityEngine;
3
    using UnityEngine.UI;
4
5
    public class DemoCell2 : SnapScrollerCell {
6
7
        [SerializeField]
8
        private Text text;
9
        [SerializeField]
10
        private Button btn Select;
11
        [SerializeField]
12
        private Button btn_Del;
13
14
        void Start() {
15
            btn Select.onClick.AddListener(OnClick Btn Select);
            btn Del.onClick.AddListener(OnClick Btn Del);
16
17
        }
18
19
        public override void OnSetData() {
20
            DemoData2 data = GetData as DemoData2;
21
            if (data == null) { return; }
            text.text = data.text;
22
23
        }
24
25
        private void OnClick_Btn_Select() {
26
            scroller.ScrollToIndex(cellIndex);
27
        }
28
29
        private void OnClick_Btn_Del() {
30
            manager.RemoveDataAt(cellIndex);
31
            scroller.RefreshData();
32
        }
33
34
    }
```

## 3. 為 UI 新增 component、實裝腳本

本步驟將會為剛剛的物件新增 UI-Component 到遊戲物件中,將會跳過所有樣式的調整步驟(顏色、滑動方向、文字內容等)。



在 Cell 底下的 Text 物件中·新增 Unity 內建的 Text 元件·並且調整此物件在 Cell 中的顯示方式(大小、文字顏色、字型大小等)。




接著處理 Cell 底下的 Button\_Del 物件,新增 Unity 內建的 Button 元件與相對應要顯示的外觀(如 Image 或 Text 元件)與顯示位置,Button 按下的事件稍早已經在腳本內決定了。



接著設定 ScrollerCell 物件本體,先為此新增 DemoCell2 腳本,並且同時新增 Unity 內建的 Image 元件與 Button 元件,用以顯示外框與當作選擇按鈕。


並且將以下物件拖曳到 ScrollerCell 中相對應的欄位:



ScrollerCell 物件 → ResizeTransform、Btn Select 欄位

Text 物件 → Text 欄位

Button\_Del 物件 → Btn\_Del 欄位




在 Scroller 物件中·新增 SnapScroller 腳本(同時 ScrollRectWithDragState 將被自動新增),此為 Scroller 的本體。

並且為此物件新增 Unity 內建的 Image 元件與 Mask 元件,

用以接收觸控與隱藏範圍外的 Cell 物件,

同時請確保 Image 的 Raycast Target 必須勾選,才能確實接收觸控滑動事件。




接著將 ScrollerCell 物件拖曳到 SnapScrollerCellTemplate 欄位上。






最後在 Core 物件中新增 DemoCore2 腳本,並且將 Scroller 物件拖曳至 Scroller 欄位中。




最後按下 Play 鍵 開始遊戲·到此全部完成。



Demo 中每個 Cell 會有 A~J 的名稱·點擊 Cell 物件可以快速滑動到該 Cell·並且點擊右上角的紅色 X 可以刪除該資料。

## 物件可調整參數解釋

## SnapScroller 物件



## 1. Snap Scroller Cell Template

必要,用來指定 Cell 的模板, Cell 物件的外觀與腳本都是從這裡指定。

#### 2. Scroll Direction


滑動的方向,需要 Scroll Rect 的配合。

Horizontal: 水平的、左右的滑動方向。

Vertical: 垂直的、上下的滑動方向。

#### 3. Loop

打勾(啟用)後會使 Scroller 的項目有頭尾循環,最後一項與第一項會相連。



#### 4. Spacing

每個 Cell 物件之間的間隔寬度,單位為像素。

#### 5. Move Speed

Scroller 的移動速度,使用於使用者放開滑鼠/手指時、或是呼叫 scroller.ScrollTo 系列方法時,Scroller 將物件移動到定位的速度。

#### 6. Cell Resize Type

縮放 Cell 的方式·使用於移動 Scroller 的位置時·Cell 被 Focus 與否造成的縮放方法。

None: 完全不縮放。

Scale: 會使用 Cell 物件的 localScale 縮放。

Width And Height: 會直接更改 Cell 物件的寬與高。

#### 7. Cell Size For On Focus / Others

縮放方法選用為 Width And Height 時,才會出現這個參數。

會決定 Cell 物件被 Focus(在正中間)或是未被 Focus 時的寬與高,

X 參數代表寬度,Y 參數代表高度。

#### 8. Cell Scale For On Focus / Others

縮放方法選用為 Scale 時,才會出現這個參數。

會決定 Cell 物件被 Focus(在正中間)或是未被 Focus 時的 LocalScale。

### 9. On Value Changed (Int32)

會在被 Focus 的 Cell 編號改變時呼叫一次的事件。

方法的 int 參數是改變後現在正被 Focus 的 Cell 編號。

## SnapScrollerCell 物件

此處僅列出物件預設的參數,

若需要額外參數請自行 override 本 class 並新增欄位。



#### 1. Resize Transform

用來指定在 Cell 物件被 Scroller 縮放時,會被操作的 Rect Transform。