УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия Дисциплина «Администрирование систем и сетей»

Лабораторная работа №3 «Основы Ethernet и конфигурирование VLAN»

Студенты:

Мальцева Ю. И. Черкас И. И. P34141 Желаемая оценка:3

Преподаватель:

Афанасьев Д. Б.

Оглавление


Цель работы:	3
Топология:	
Шаг 1. Настроим имен для S1 и S2 и отключение ненужных портов	4
Шаг 2. Настроим IP-адресов устройств	5
Шаг 3. Создадим VLAN	
Шаг 4. Настроим сеть VLAN на основе портов	5
Шаг 5. Сконфигурируем сети VLAN на основе MAC-адресов	
Шаг 6. Выведем на экран информацию о конфигурации	7
Проверка:	
ъ т Вывод:	

Цель работы:

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Создание VLAN
- Конфигурирование портов доступа, магистральных портов и гибридных портов
- Конфигурирование VLAN на основе портов
- Конфигурирование VLAN на основе МАС-адресов
- Просмотр таблицы МАС-адресов и информации о VLAN

Топология:



Шаг 1. Настроим имен для S1 и S2 и отключение ненужных портов

<hr/>

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/11

[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown

[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12

[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown

[S1-GigabitEthernet 0/0/12] quit

<Huawei>system-view [Huawei]sysname S2

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/11

[S2-Gigabit Ethernet 0/0/11] shut down

[S2-GigabitEthernet0/0/11]quit

[S2] interface GigabitEthernet 0/0/12

[S2-Gigabit Ethernet 0/0/12] shut down

[S2-GigabitEthernet0/0/12]quit

Шаг 2. Настроим ІР-адресов устройств

<u>Установим IP-адреса для R1 и R3:</u>

[R1]interface GigabitEthernet0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2

[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 24

<u>Установим для S3 и S4 IP-адреса:</u>

[S3]interface GigabitEthernet0/0/1

[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access

[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3

[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S3]interface Vlanif 3

[S3]ip address 10.1.3.1 24

[S4]interface GigabitEthernet0/0/2

[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access

[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3

[S4-GigabitEthernet0/0/2]quit

[S4]interface Vlanif 3

[S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24

Шаг 3. Создадим VLAN

[S1]vlan batch 2 to 3 10

[S2]vlan batch 2 to 3 10

Шаг 4. Настроим сеть VLAN на основе портов

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access

[S1-port-group-default]port default vlan 2

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/13

[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access

[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3

[S1-GigabitEthernet0/0/13]q

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/14 [S1-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access [S1-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3 [S1-GigabitEthernet0/0/14]q [S1]interface GigabitEthernet 0/0/10 [S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk [S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3 [S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1 [S2]interface GigabitEthernet 0/0/10 [S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk [S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3 [S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1 Шаг 5. Сконфигурируем сети VLAN на основе MAC-адресов [S2]vlan 10 [S2-vlan10]mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46 Настроим гибридные портов с разрешением прохождения пакетов из VLAN на основе МАС-адресов: [S2]interface GigabitEthernet0/0/1 [S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid [S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10 [S2-GigabitEthernet0/0/1]quit [S2]interface GigabitEthernet0/0/2 [S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid [S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10 [S2-GigabitEthernet0/0/2]quit [S2]interface GigabitEthernet0/0/3 [S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid [S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10 [S2-GigabitEthernet0/0/3]quit Настроим на портах, соединяющих S1 и S2, разрешения на прохождение пакетов из **VLAN 10:** [S1]interface GigabitEthernet0/0/10 [S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10

[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit

```
[S2]interface GigabitEthernet0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]quit
Настроим S2 и включим назначение VLAN на основе MAC-адресов на GE0/0/1,
GE0/0/2, GE0/0/3:
[S2]interface GigabitEthernet0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
Шаг 6. Выведем на экран информацию о конфигурации
[S1]display vlan
The total number of vlans is: 4
U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged; MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
VID Type Ports
  common UT:GE0/0/1(U) GE0/0/2(D) GE0/0/3(D) GE0/0/4(D)
        GE0/0/5(D) GE0/0/6(D) GE0/0/7(D) GE0/0/8(D)
        GE0/0/9(D)
                      GE0/0/11(D) GE0/0/12(D) GE0/0/15(D)
        GE0/0/16(D) GE0/0/17(D) GE0/0/18(D) GE0/0/19(D)
         GE0/0/20(D)
                       GE0/0/21(D) GE0/0/22(D) GE0/0/23(D)
        GE0/0/24(D)
   common TG:GE0/0/10(U)
2
   common UT:GE0/0/13(U)
3
                              GE0/0/14(D)
       TG:GE0/0/10(U)
10 common TG:GE0/0/10(U)
VID Status Property MAC-LRN Statistics Description
```

1 enable default enable disable VLAN 0001 2 enable default enable disable VLAN 0002 3 enable default enable disable VLAN 0003 10 enable default enable disable VLAN 0010
[S2]display vlan
The total number of vlans is : 4
U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged; MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
VID Type Ports
1 common UT:GE0/0/1(U) GE0/0/2(D) GE0/0/3(D) GE0/0/4(D) GE0/0/5(D) GE0/0/6(D) GE0/0/7(D) GE0/0/8(D) GE0/0/9(D) GE0/0/10(U) GE0/0/11(D) GE0/0/12(D) GE0/0/13(D) GE0/0/14(U) GE0/0/15(D) GE0/0/16(D) GE0/0/17(D) GE0/0/18(D) GE0/0/19(D) GE0/0/20(D) GE0/0/21(D) GE0/0/22(D) GE0/0/23(D) GE0/0/24(D)
2 common TG:GE0/0/10(U) 3 common TG:GE0/0/10(U)
10 common UT:GE0/0/1(U) GE0/0/2(D) GE0/0/3(D) TG:GE0/0/10(U)
VID Status Property MAC-LRN Statistics Description
1 enable default enable disable VLAN 0001 2 enable default enable disable VLAN 0002 3 enable default enable disable VLAN 0003 10 enable default enable disable VLAN 0010
Выведем информации о конфигурацию назначения VLAN на основе MAC-адресов,
имеющуюся на коммутаторе S2: [S2]display mac-vlan vlan 10
MAC Address MASK VLAN Priority

Total MAC VLAN address count: 1

a008-6fe1-0c46 ffff-ffff-ffff 10 0

Проверка:

```
[R1]ping 10.1.3.1
 PING 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL C to break
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
 --- 10.1.3.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss
[R1]ping 10.1.3.2
 PING 10.1.3.2: 56 data bytes, press CTRL C to break
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
 --- 10.1.3.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss
[R1]ping 10.1.10.1
 PING 10.1.10.1: 56 data bytes, press CTRL C to break
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
 --- 10.1.10.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss
```

Выполним команду display mac-address verbose на S1 и S2, чтобы проверить таблицы MAC-адресов на коммутаторах:

[S1]display mac-address ve MAC address table of slot (
MAC Address VLAN/ VSI/SI	PEVLAN CEVLAN Port Type MAC-Tunnel	LSP/LSR-ID		
4c1f-cc78-17ee 3 -	- GE0/0/13 dynamic 0/-			
Total matching items on slot 0 displayed = 1				
[S2]display mac-address verbose MAC address table of slot 0:				
MAC Address VLAN/ VSI/SI	PEVLAN CEVLAN Port Type MAC-Tunnel	LSP/LSR-ID		
4c1f-cc78-17ee 3 -	- GE0/0/10 dynamic 0/-			
Total matching items on slot 0 displayed = 1				

Вывод:

В данной лабораторной работе мы изучили создание VLAN и настройку портов различных типов: доступа, магистральных и гибридных. Мы также освоили конфигурирование VLAN на основе портов и MAC-адресов. Кроме того, были рассмотрены команды для просмотра таблицы MAC-адресов и информации о VLAN для управления сетевой инфраструктурой.