文档编号：YJGL-G6-34　　版本号：V0.1

密　　级：内部 · 课程交付

某自然博物馆智能运营中心建设项目

用户手册

应急管理子系统

编制单位：020202 项目组

编　　制：严宇（技术负责人）

审　　核：何思源（项目负责人，待复核）

批　　准：课程负责人（待验收评审）

编制日期：2026 年 10 月 11 日

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V0.1	2026-10-11	全部	G6-01 首版候选；命令逐条实跑并保留真实边界，待 A 复核	严宇

注：本表记录自初稿以来的全部版本沿革；逐次修订的详细影响面分析见正文相关章节与变更单。

目 录

1 引言 1
1.1 阅读对象 1
1.2 系统能做什么 1
1.3 当前边界 1
2 快速开始 1
2.1 登录与入口 1
2.2 页面速查 2
3 角色与权限 3
4 事件上报与核实 4
4.1 上报事件 4
4.2 核实事件 4
4.3 启动预案 4
5 任务接收、反馈与完成 5
5.1 接收任务 5
5.2 反馈进度 5
5.3 催办、完成与临时任务 5
6 其他业务工作台 5
7 状态、提示与错误处理 6
8 演示模式与正式模式 7
9 常见问题 7
10 术语 8

1 引言

1.1 阅读对象

本手册面向应急指挥员、事件核实人员、现场安保员、任务执行人员、物资保障人员、值班人员和系统管理员。Web 端用于态势查看、事件核实、预案启动、任务统筹和业务台账；H5 嵌入既有智慧管理 APP，用于移动事件上报、任务接收反馈、扫码打卡、物资盘点和知识查询。

1.2 系统能做什么

· 通过 Web/H5 上报、查询和核实事件，并在授权后启动已发布预案；

· 生成、下发、接收、反馈、催办和完成应急任务，保存附件引用与资源版本；

· 展示事件、任务、人员、物资、告警和视频引用的态势信息；

· 管理预案、资源、演练、值班、知识和外部接口状态；

· 通过统一中台完成身份、权限和文件能力适配，并保留 traceId、审计与幂等记录；

· 在外部接口超时或失败时显示降级状态，门禁控制失败时转人工处置且禁止自动重放。

1.3 当前边界

当前课程候选已经实现 MVP 核心链路及工作台。截图中的橙色“演示数据”标识代表课程展示模式，不是甲方实时数据。视频、消息、定位、GIS、安防和信息发布六类甲方真实系统仍为 REAL_WORLD_DEFERRED；不得用演示状态判断生产接口已经联通。生产身份必须使用统一中台 Bearer 令牌，开发身份头只允许在开发模式显式开启。

2 快速开始

2.1 登录与入口

· 在既有智慧管理门户完成登录，由门户向系统传递 Bearer 令牌。

· 打开 Web 根路径，系统进入 /web/overview；移动端从宿主 APP 打开 /h5/events。

· 未登录时系统转到“需要登录”；已登录但缺少页面权限时转到“无访问权限”。

· 登录成功后，右上角显示统一中台返回的显示名；演示模式会额外显示“演示数据”。

图 2-1 应急态势总览（课程演示数据，2026-10-11 实际截图）



2.2 页面速查

表 2-1 页面入口与权限速查

入口	路径	主要权限	用途
态势总览	/web/overview	situation:read	事件、任务、GIS 态势和系统状态概览
预案管理	/web/plans	plan:read	预案版本与编排工作台
事件管理	/web/incidents	incident:read	上报、核实、启动处置
应急任务	/web/tasks	task:read	临时任务、接收、反馈、催办、完成
指挥态势	/web/situation	situation:read	事件态势、位置、视频和安防信息
人员与物资	/web/resources	resource:read	资源台账、盘点和差异
演练管理	/web/drills	drill:read	演练计划、执行和评估
值班与打卡	/web/duty	duty:read	值班、点位和到岗情况

入口	路径	主要权限	用途
知识管理	/web/knowledge	knowledge:read	应急知识与案例检索
系统对接	/web/integrations	integration:read	外部端口状态和降级记录
移动事件/任务	/h5/events、/h5/tasks	incident:read、task:read	移动上报、接收和反馈

3 角色与权限

角色由统一中台提供，应用按权限点控制页面和按钮。一个人员可拥有多个角色，最终以返回的权限集合和数据范围为准。

表 3-1 典型角色与操作边界

典型角色	主要权限点	允许操作	禁止或受限操作
应急指挥员	situation:read、incident:read、incident:verify、incident:start-response、task:create、task:remind	查看全局态势，核实事件，启动预案，统筹任务	无授权时不得下发门禁控制或修改他人业务范围
现场安保员	incident:create、incident:read、task:read、task:acknowledge、task:feedback、task:complete	上报事件，接收和反馈任务	不得核实事件或启动预案，除非中台另行授予权限
物资保障员	resource:read、inventory:write、task:read、task:feedback	查询资源、执行盘点、反馈保障任务	盘点调整需经复核，不得直接绕过审批修改快照
值班人员	duty:read、attendance:write、incident:create	查看值班、扫码打卡、上报发现	不得查看超出数据范围的事件或任务

典型角色	主要权限点	允许操作	禁止或受限操作
系统管理员	中台分配的配置和集成权限	配置角色映射、接口参数和受控业务字典	不得以管理员身份替代业务审批或删除审计事实

4 事件上报与核实

4.1 上报事件

进入“事件管理”，点击“上报事件”，填写事件类型代码、发生时间、标题和描述。Web 端填写已有文件 ID；H5 可调用中台预签名能力拍照或选择附件。提交成功后系统刷新服务端状态并显示事件编号。重复提交时应复用幂等键，禁止反复点击形成重复事件。

4.2 核实事件

具备 incident:verify 的人员展开“核实/启动处置”，选择“确认事件”或“驳回”，填写核实说明后提交。页面使用资源版本防止并发覆盖；遇到 409 时重新加载最新状态再决定，不得直接重复原请求。

4.3 启动预案

仅对已确认事件输入已发布的预案版本 ID，并填写启动说明。系统按该版本形成快照、任务和消息待发送记录。消息失败不会回滚已提交的业务任务，而会显示待人工复核；不得把“请求已接收”误认为所有外部通道都已送达。

图 4-1 事件处置列表（课程演示数据，2026-10-11 实际截图）



5 任务接收、反馈与完成

5.1 接收任务

在 H5“我的任务”查看授权范围内任务。点击“接收任务”后，系统提交当前资源版本；成功后状态从待接收进入已接收。若任务已被其他终端处理，页面显示冲突并要求刷新。


5.2 反馈进度

展开“提交反馈”，填写文字、0—100 的进度和附件。附件只保存中台文件引用，不在本系统复制文件内容。网络失败时保留输入内容并重试；若显示 traceId，应连同 traceId 和发生时间交给运维。

5.3 催办、完成与临时任务

指挥员可在 Web 端催办或创建临时任务；执行人完成前应确认反馈材料齐全。完成操作属于状态变更，不能以浏览器返回撤销；确需更正时由授权人员依据审计记录重新处置。

图 5-1 H5 任务接收与反馈（课程演示数据，2026-10-11 实际截图）



6 其他业务工作台

表 6-1 业务工作台操作与降级路径

工作台	典型操作	异常与降级
预案管理	查看层级、版本、流程、任务模板和通知对象	未发布版本不得用于正式启动；配置变化不反向污染已启动事件快照

工作台	典型操作	异常与降级
指挥态势	切换楼层，查看事件、人员、物资、视频和告警	GIS 不可用时切换列表/最后有效数据，并显著标识非实时
人员与物资	查询站点、台账、临期和盘点差异	盘点保留快照；差异需复核后调整
演练管理	建计划、记录执行、评估和整改	取消或未完成必须记录原因，不得改写为完成
值班与打卡	查值班，H5 扫码和位置校验	定位源缺失或超时写异常记录，不能伪造到岗
知识管理	按关键字和分类检索预案、案例和指南	无结果是正常业务结果；敏感材料服从数据范围
系统对接	查看八类端口及 GIS/H5 状态	超时、失败、未授权分开显示；门禁失败只允许人工降级，禁止自动重放

7 状态、提示与错误处理

表 7-1 页面状态与用户处置

页面提示/HTTP	含义	用户处置
需要登录 / 401	未建立统一中台身份	返回宿主门户重新登录；仍失败则联系中台管理员
无访问权限 / 403	已登录但缺权限或数据范围	不更换他人账号；申请授权并提供页面、时间、traceId
404	资源不存在或已不在可见范围	刷新列表并确认编号；不要手工猜测 URL
409	状态、版本或幂等冲突	重新加载最新记录，核对后再操作
422	业务规则不满足	按页面提示补充必填项或调整状态，不连续重试
429	访问过于频繁	停止重复提交，稍后重试

页面提示/HTTP	含义	用户处置
503	中台或外部端口不可用	使用页面给出的降级路径；记录 traceId 并通知运维
加载失败	网络、服务或接口异常	点击重试一次；持续失败时保留截图、时间和 traceId

所有错误响应包含 traceId。用户不得粘贴 Bearer 令牌、数据库口令或附件中的敏感信息到问题单。

8 演示模式与正式模式

演示模式通过 npm run demo --prefix frontend 启动，页面显示“演示数据”，用于课程讲解和界面熟悉；数据保存在浏览器会话中，不构成正式业务记录。正式模式必须连接统一中台和 PostgreSQL，由正式 API Client 读取授权数据。发现页面含“演示数据”时，禁止将截图用于证明甲方接口、生产数据或实时联动已经通过。

9 常见问题

表 9-1 常见问题与处理方法

现象	原因	处理
页面跳到“需要登录”	Bearer 缺失、失效或中台不可达	从宿主重新登录；运维检查中台地址和身份路径
能看页面但按钮显示无权限	权限集合缺少写权限点	联系管理员核对角色映射，不使用开发身份头绕过
提交后出现 409	记录被其他终端更新	刷新后按最新资源版本重新决定
上传附件返回 503	中台文件预签名端口不可用	保存本地材料，待恢复后重试并保留 traceId
地图/视频为空	外部端口未连通或超时	使用列表与人工核实；不要把空白解释为无事件
门禁指令失败	既有安全联锁拒绝或接口异常	告警并人工降级；禁止系统自动重放控制指令
H5 显示 Web 切换入口	当前为独立浏览器课程展示	正式交付由宿主 APP 嵌入，发布由甲方负责

10 术语

表 10-1 术语与定义

术语	含义
事件	需要核实、处置和关闭的应急事实记录
预案版本	经发布、可供事件启动的受控配置版本
任务	由预案或授权人员创建并分配的处置工作
资源版本	用于并发控制的服务端记录版本号
traceId	贯穿请求、日志和审计的追踪标识
幂等键	防止同一写操作重复执行的请求标识
Outbox	与业务事实同事务保存的待发送事件记录
SIMULATED_EVIDENCE	模拟或课程证据，不等同甲方真实环境实测
REAL_WORLD_DEFERRED	真实环境尚未执行，必须后续补测