
无线与移动网络(上)

中国科学技术大学 自动化系 郑烇 改编自Jim kurose, Keith Ross



Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson. 2020

无线和移动网络:背景

- 无线 (移动) 电话的订户数量已经超过了有线电话 (2019年10:1)!
- 移动宽带连接上网设备数量>固定宽带(2019年5:1)!
- 4G/5G蜂窝网络融合了互联网协议栈,包括SDN
- 2个重要的(但是不同的)挑战
 - 无线: 通过无线链路通信
 - 移动: 需要网络处理移动 (不停变换所接入的网络) 用户

Wireless and Mobile Networks: 7-2

第七章 提纲

■ 引论

无线


- ■无线链路和网络特征
- ■WiFi: 802.11 无线局域网
- ■蜂窝网络: 4G 和 5G



移动性

- 移动性管理: 原理
- 移动性管理:实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性:对于高层协议的冲击


无线网络中的组件



2021中科大高网

无线网络中的组件

2021中科大高网



基站 (base station)

■ 通常连接到有线网络,协调各移动节点的收发(信道资源管理)

■ 中继-负责在有线网络、它所覆盖的区域内的无线主机间收发分组

● e. g.,蜂窝塔,802.11 AP

Wireless and Mobile Networks: 7- 6

无线网络中的组件


wired network

Infrastructure

有线网络基础设施

2021中科大高网


Wireless and Mobile Networks: 7-5



- 多路访问协议(MAP)协调链路的接入控制
- 不同无线链路:不同的数据传输速率、 传输距离和频率范围


一些无线链路的特征

2021中科大高网



Wireless and Mobile Networks: 7-7


无线网络中的组件



基础设施模式

- 基站将无线节点连接到有线网络中
- 移动节点之间不直接通信
- 切换handoff: 移动节点改变接入的基站(通过BS连接到有线网络)
 - 网络如何找到移动中的站点在当前网络中的位置?
 - 移动到其他网络后, 主叫和网络 如何找到它的位置?
 - 编址: 移动透明性,不依赖于位置,主叫用位置无关的编址发起呼叫
 - 如何在移动中保持会话不中断?

无线网络中的组件



自组织模式

- 没有基站这样的基础设施
- 节点只可以在其链路覆盖范 围内将数据传输给其他节点
- 节点自动组织形成一个可以 通信的网络:相互路由

Wireless and Mobile Networks: 7- 10

无线网络分类

/ 重点

单跳 多跳 主机可能不得不通过其 主机连接到基站 (WiFi, 有基础设施 他多个无线节点的中继 WiMAX, cellular) 来连接到更大的 通过基站连接到 (e.g., APs) Internet: mesh net Internet大网 无线网状网络 没有基站, 也不连接到 无基站, 也不连接到 无基础设施 更大的Internet 更大的 Internet. (Bluetooth, ad hoc nets) 可能不得不借助中间节点的中继到 一个站点协调其他节点的传 达目标节点 MANET, VANET

2021中科大高网 第七章 提纲

- 引论

无线

- 无线链路和网络特征
- ■WiFi: 802.11 无线局域网
- ■蜂窝网络: 4G 和 5G



移动性

- 移动性管理: 原理
- 移动性管理:实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性:对于高层协议的冲击

Wireless and Mobile Networks: 7- 11

无线链路特征(1)

与有线链路的重要差别表现在:

- 衰减的信号强度: 无线电磁波信号在通过物体(即使是开放空间时)时衰减(路径损耗)
 - ✔随着距离的平方成反比,和物体材料性质、频率等有关
 - ✔而在有线导引型介质中,任何2点的信号强度变化不是那么大
- 来自其他信号源的干扰:
 - √标准无线网络频率 (e.g., 2.4 GHz) 与其它设备如无绳电话共享频段,相互干扰;
 - ✓环境中的电磁噪声 (motors) 干扰
- 多路径传播: 无线电磁波信号在物体表面和地面反射, 到达目标端的时间会有轻微的差别, 让信号变得模糊
 - 源和目标之间有移动中的物体, 多路径的传播时间会变化




Wireless and Mobile Networks: 7- 13



无线链路特征(2)

- SNR:信噪比
 - 201g(S/N) 分贝
 - 更大的SNR 更容易从噪声中提取信号("好事情")
- SNR 与 BER 权衡
 - **给定调制方案**:增加信号强度 ->增加SNR-> 降低 BER
 - **给定SMR**: 对于给定的调制方案,高速率具有 较高的BER
 - SNR 可以随着移动性的变化而变化:给定信道条件,自适应调整物理层调制方案(调制技术和对应的传输速率)
 - 在可接受BER的情况下(出错率),尽可能 快传(速率)



Wireless and Mobile Networks: 7- 14

2021中科大高网

2021中科大高网


2021中科大高网

控制目标: 出错率可接收的情况下,减少能量支出,提高数据传输速率

- ■控制方案:
 - 不改变调制方案情况(速度不变)下,增或减信号强度(能耗),使得出错率可接受
 - 不改变传输速率;减少出错率(增加信号轻度) or 减少能量支出(可能增加出错率)
 - 不改变SNR(不变能耗),改变调制方案(速率),出错率可控
 - 增加速率 (出错率可接受情况下)或者降低 出错率(通过降低调制方案,降低速率方式)

无线链路特征(3)

多个无线发送端和接收端带来的一些组网问题 (不仅仅是多路接入的问题):



A's signal strength c's signal strength

隐藏终端问题

- B. A可以相互听得到
- B, C可以相互听得到
- A, C不能相互听到,意味着A, C可能意识不到A, C在B附近的相互干扰


信号衰减

- B, A相互听得到
- B, C相互听得到
- A, C可能听不到它们在B附件的 信号强度足以造成相互干扰

Wireless and Mobile Networks: 7- 15

无线链路特征(3)

多个无线发送端和接收端带来的一些组网问题(不仅仅是多路接入的 问题):



暴露终端问题

- C向D发送
- B希望向A发送
- B在C的范围内, B侦听到C的发送, 认为可能有冲突, 不发送
- 影响效率

Wireless and Mobile Networks: 7-17

Wireless and Mobile Networks: 7- 18

2021中科大高网

Code Division Multiple Access (CDMA)

- 所有站点时钟同步,使用同一个频率
- ■一个Bit时间,被分成m个时间片,芯片(chip): 64或128位
- ■每个站点被分配一个m位的代码,芯片序列(chip seguence),站 点标识
- ■双极性表示(1—1:0—-1)

A: 0 0 0 1 1 0 1 1	A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
B : 0 0 1 0 1 1 1 0	B : (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
C:01011100	C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
D: 0 1 0 0 0 0 1 0	D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)
(a)	(b)

2021中科大高网

Code Division Multiple Access (CDMA)

Code Division Multiple Access (CDMA)

• 所有站点在同样频段上同时讲行传输,采用编码原理加以区分

CDMA (code division multiple access) :

• 假定: 信号同步很好, 线性叠加

• TDM: 不同的人在不同的时刻讲话

• FDM: 不同的组在不同的小房间里通信

· CDMA: 不同的人使用不同的语言讲话

• 完全无冲突

• 比方

- ■S表示站点的芯片序列, S表示芯片序列的反码
- ■所有芯片序列都是两两正交的: S•T=0

$$S \bullet T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0 \qquad S \bullet \overline{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i \overline{T}_i = 0$$
$$S \bullet S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1$$

正交:相应位相同的个数=相应位不同的个数

CDMA工作原理

- ■站点发送1: 站点将自己的芯片序列发送出去(一个bit时)
- ■站点发送0:站点将自己的芯片序列反码发送出去(一个bit时)
- ψ_{\square} : A = $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$
 - 1: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
 - 0: (+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1)Bit time

Wireless and Mobile Networks: 7- 21

CDMA工作原理

- 多个站点同时发送,信号叠加
 - 多个站点同时传输(同步)
 - 信号线性叠加在一起, 形成芯片序列

Wireless and Mobile Networks: 7- 22

2021中科大高网


CDMA工作原理

- ■根据收到的芯片序列S(站点信号叠加而成)
- ■发送站点的芯片序列C
- ■计算出内积:S •C, 可以还原出C原来发送的bit(流)
- ■例子:S=A+B+C

$$S \bullet C = (A + \underline{B} + C) \bullet C = A \bullet C + \underline{B} \bullet C + C \bullet C = 0 + 0 + 1 = 1$$

1- C	:	S ₁ • C = (1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1)/8 = 1
-11- B		$S_2 \cdot C = (2 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2)/8 = 1$
10	N 5550	$S_3 \cdot C = (0 + 0 + 2 + 2 + 0 - 2 + 0 - 2)/8 = 0$
101- A	333 - 1	$S_4 \bullet C = (1 + 1 + 3 + 3 + 1 - 1 + 1 - 1)/8 = 1$
	+ B + C + D	$S_5 \cdot C = (4 + 0 + 2 + 0 + 2 + 0 - 2 + 2)/8 = 1$
	+ B + C + D	$\mathbf{S}_6 \bullet C = (2-2+0-2+0-2-4+0)/8 = -1$

CDMA 编码/解码



… 单站点发送和接收不是很有用!

2021中科大高网

CDMA: 2个发送方的相互干扰

Sender 1 $\begin{array}{c} \text{data} \\ \text{bits} \\ \text{code} \end{array} \begin{array}{c} d_1 = 1 \\ \text{code} \end{array}$

input

receiver 1

,信道将站点1和站点2的 发送信号进行叠加求和

采用站点1的切片序列,接收方可以从物理信道的信号中还原出发送站点1的原始数据

··· 从多站点同时发送的信号中恢复某站点的原原始数据有用!

Wireless and Mobile Networks: 7- 25

第七章 提纲

■引论

无线

- 无线链路和网络特征
- ■WiFi: 802.11 无线局域网
- ■蜂窝网络: 4G 和 5G



移动性

- 移动性管理: 原理
- 移动性管理: 实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性:对于高层协议的冲击

Wireless and Mobile Networks: 7- 26

2021中科大高网


IEEE 802.11 Wireless LAN

input

IEEE 802.11 standard	Year	Max data rate	Range	Frequency
802.11b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11g	2003	54 Mbps	30m	2.4 Ghz
802.11n (WiFi 4)	2009	600	70m	2.4, 5 Ghz
802.11ac (WiFi 5)	2013	3.47Gpbs	70m	5 Ghz
802.11ax (WiFi 6)	2020 (exp.)	14 Gbps	70m	2.4, 5 Ghz
802.11af	2014	35 – 560 Mbps	1 Km	unused TV bands (54-790 MHz)
802.11ah	2017	347Mbps	1 Km	900 Mhz

- 不同点: 带宽、频率、范围和物理编码技术不同
- 共同之处: 在共享无线信道中使用CSMA/CA介质访问控制方式,而且都有基 站模式和自组织模式(版本)

802.11 LAN 体系结构



BSS 2

2021中科大高网

■ 基础设施模式:

- 无线主机
- •接入点(AP): 基站Base Station
- 基本服务集(BSS: Basic Service Set), cell
- 自组织模式:
 - 只有无线主机

802.11: 信道与关联

- 频谱被分为多个不同频段的信道
 - AP管理员为AP选择一个频段
 - 可能的干扰: 邻居AP可能选择同样一个信道!
- ■主机: 必须在通信之前和AP建立 associate
 - 扫描所有的信道, 侦听包含AP SSID和MAC地址的信标帧 ✓ 主动扫描: 主机发送探测, 接受AP的响应

 - ✔被动扫描
 - · 选择希望关联的AP
 - 可能需要执行鉴别(认证) [Chapter 8]
 - ✓基于MAC、用户名口令
 - ✓ 通过AP的中继,使用RADIUS鉴别服务器进行身份鉴别
 - 将会执行DHCP获得IP地址和AP所在的子网前缀



Wireless and Mobile Networks: 7-29

被动扫描:

BBS 1

- (1)AP发送信标帧
- (2) 关联请求帧的发送: H1向拟 关联的AP

802.11:被动/主动扫描

(3) 关联响应帧的发送: AP向H1

BBS 1 BBS 2

主动扫描:


- (1)H1广播探测请求帧
- (2) 自AP发送探测响应
- (3)H1向选择的AP发送关联请求帧
- (4)选择的AP向H1发送关联响应帧

Wireless and Mobile Networks: 7-30

2021中科大高网

IEEE 802.11: MAC问题

- 802.11: CSMA 发送前侦听信道
 - 不会和正在进行的传输发生冲突
- 无线链路及无线网络的组网特性, 无法进行冲突检测(CD)
 - 发送站点接收到的自身信号,要比接收到其他站点信号强很多,CD难
 - · 不冲突≠成功, CD检测没有意义
 - · 隐藏终端+信号衰减: 无冲突, 也不意味着成功(下图A和C)
 - 暴露终端:即使当前位置有冲突,并不意味着发送是失败的;
 - 只能:一旦发送,一股脑全部发完,而不是在发送过程中CD,随时终止
 - 问题: 一旦冲突, 信道浪费严重
- 技术: C(ollision)A(voidance)
 - 只能在事前措施减少冲突,避免2+站点在同一个时刻发送
 - 目标: 提高信道的利用率



Wireless and Mobile Networks: 7-31

IEEE 802.11 MAC协议: CSMA/CA

802.11 发送方

- 1 如果站点侦测到信道空闲持续DIFS长,则传输 整个帧 (no CD)
- 2 如果侦测到信道忙碌,那么选择一个随机回退 值,并在信道空闲时按照节拍递减该值(如果 信道忙碌,回退值不会变化) 计数到0时(只发生在信道空闲时)发整个帧 如果没有收到ACK,倍增回退值,重复2

802.11 接收方

如果帧正确,则在SIFS后发送ACK

(需要每帧确认:例如:由于无线组网中的隐藏终端问题,在接收端可能形成 发送方无法感知的干扰,导致接收方没有正确地收到,必须提供链路层可靠 机制,让链路层漏出去的错误比较少) Wireless and Mobile Networks: 7- 32

2021中科大高网

sender receiver data

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

- 在count down时, 侦听到信道空闲为什么不发, 而要等到计到0时再发
 - 2个站点AB有数据帧要发送,第三个节点C正在发送
 - 在LAN中,有CSMA/CD: 让2者AB听完第三个节点C发完,立即发送
 - ✓AB冲突: 放弃当前的发送, 避免了信道的浪费于无用冲突帧的发送
 - ✓代价不昂贵
 - 而在WLAN中: CSMA/CA
 - ✓无法CD, 一旦发送就必须发完, 如果冲突信道浪费非常严重, 冲突在无线网络中是一个严重的事件, 代价高昂
 - ✓如果2个站点等到信道空闲,马上发送,就会立即引起冲突,代价昂贵 ✓因此:需要尽量避免冲突,而不是在发生冲突时放弃然后重发
 - ✔听到发送的站点,分别选择随机值,回退到0发送
 - 不同的随机值, AB中的一个站点(假设A)会胜利
 - 失败站点(假设B)会冻结计数器, 当胜利节点(假设A)发完再发

Wireless and Mobile Networks: 7- 33

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

- 无法完全避免冲突
 - 情况A: 两个站点相互隐藏
 - A, C相互隐藏, B在传输
 - A, C选择了随机回退值
 - •一个节点如A胜利了,发送
 - 而C节点收不到,顺利count down到0 发送
 - A, C的发送在B附近形成了干扰

- 情况B: 选择了非常靠近的随 机回退值
 - A, B选择的值非常近, A的值小
 - A倒计到0后发送
 - 但是这个信号还没到达B时
 - B也到0了,发送
 - 冲突

Wireless and Mobile Networks: 7-34

2021中科大高网

2021中科大高网

冲突避免(续)

思想: 允许发送方"预约"信道,而不是随机访问该信道: 避免长数据帧的冲突(可选项)


- ■发送方首先使用CSMA向BS发送一个小的RTS分组
 - RTS可能会冲突(但是由于比较短,浪费信道比较少)
- ■BS广播 clear-to-send CTS,作为RTS的响应
- ■CTS能够被所有涉及到的节点听到
 - 发送方发送数据帧
 - 其它节点抑制发送

采用小的预约分组,可以完全避免 长数据帧的冲突


冲突避免: RTS-CTS 交换

2021中科大高网

Wireless and Mobile Networks: 7-36




802.11帧结构:地址



Wireless and Mobile Networks: 7- 37

802.11 帧结构: 地址




Wireless and Mobile Networks: 7-38

2021中科大高网

2021中科大高网


802.11 帧结构: 地址



802.11: 在相同子网中的移动性

- H1在两个BSS间移动
- H1仍在一个IP子网范围内: IP 地址保持一致
- 如何在一个子网范围内移动中保持一个TCP 连接
- H1原来由AP1关联,H1感知信号变弱,H1申 请改由AP2关联
- 交换机侧:如何知道采用哪一个AP关联H1?
 - 自学习(Ch.5)
 - 原来从sw的某个端口收到来自H1-AP1的帧,记住mac-port的映射
 - 移动并切换到AP2后,H2与AP2关联,AP2以H1的 BBS 1 源地址向SW发送一个广播帧,让sw记住端口-mac地址的映射


2021中科大高网



802.11: 高级能力

速率自适应

- ■基站,移动主机动态变换传输速率(当移动站点 移动从而SNR变化时,改变物理层调制技术)
 - 连续两个帧没有确认, 降低
 - 连续10帧得到确认,提高
- 移动节点离基站近,SNR高,可用高速率调制技术,BER也很低
- 移动节点离基站远,SNR变低,如果还用原来的调制技术,速率很高但是BER很高难以接受
- ■改变物理调制方案,降低速率,使得BER低到可接受





- 1. 当站点离基站越来越远时, SNR 降低, BER增加
- 2. 当BER变得太高时,切换 到低传输速率但是低的BER

Wireless and Mobile Networks: 7- 41

2021中科大高网

802.11: 高级能力

功率管理

- 目标:最小化节点侦听,传输和接收所需要的打开电路的时间 <1% => 节能,待机时间长
- 节点-AP: "我会休眠到下一个信标帧的到来",功率标志位置1 ✓ AP 知道不要向该节点进行传输帧,缓存到它的帧
 - ✓ 通过定时器, 节点在下一个信标帧到来时醒来, 耗时250us
- 信标帧:包含一个移动节点的列表,AP需要向这些移动节点发送刚 网络存的帧,每100ms
 - ✓ 如果有到达某个节点的帧,该节点活跃状态;向AP发送探寻报文明确地请求 缓存的帧
 - ✔ 如果没有,该节点返回睡眠状态,直到下一个信标帧到来

Wireless and Mobile Networks: 7- 42

2021中科大高网

Personal area networks: Bluetooth


- 4G、5G: 大功率、中长距离 (10km), 高速率
- ■802.11: 大功率、中等距离 (100m), 高速率
- ■802.15: 小功率、近距离 (10m-30m)、低成本
 - 线缆替代
 - 作用: 电脑连接键盘外部设备、手机连接耳机等
 - •802.15的链路层和物理层基于早期的蓝牙规范

- ■各蓝牙设备之间构成了的WPAN
 - 一跳、无基础设施
 - 自组织网络
- ■仅在链路层就集成了大量技术:
 - TDM、FDM、随机退避、轮训
 - 检错纠错
 - Rdt、ACK和NAK等

2021中科大高网


Personal area networks: Bluetooth

- ■频段: 2.4-2.5 GHz开放频段
 - · 无需注册, ISM无线电波段
- 设备多,干扰多
- FHSS跳频扩展通信方式尽量减少干扰
 - TDM:625 μ s/slot
 - FDM:79个频道,每个channel不同频率
 - 站点按照预定模式在各个频道上跳频传输
- ■主节点master/从节点slaves
 - 指定主节点
 - 从节点需要请求允许发送(向主节点)
 - 主节点授权请求



Personal area networks: Bluetooth

- 自组织网络
 - 最多8个活跃设备
 - 主设备、其他都是客户端设备
 - 最多255个处在驻车模式的非活跃设备
- 主设备控制piconet的运行
 - Slot的同步时钟周期
 - 跳频序列
 - 客户端是否可以进入到piconet
 - 运行功率
 - 轮寻授权客户端授权其是否可以发送



Wireless and Mobile Networks: 7-45

parked device (inactive)

2021中科大高网

Personal area networks: Bluetooth

- 组网1: 邻居发现
 - 主设备在不同频道上广播 32个查询报文序列、最多 128次
 - 从设备侦听指定频道
 - 从设备采用退避算法应答器,包含其设备ID
- 组网2: 寻呼Bluetooth paging
 - 主设备: 发送邀请报文
 - 32个同样的邀请,在**不同频道**上邀请不同客户端(客户端还没学到模式)
 - 包含有:不同从设备的地址
 - 从设备回应ACK
 - 主设备发送: 跳频信息, 时钟同步信息, 活跃设备地址信息
 - 主设备最后采用约定跳频模式**轮 询**客户端,确保从设备联网