# 第一章 概论

目的:了解概念术语、基础工作原理(概念基础)

#### 这一章最重要,特别详细地学习!

- 什么是Internet?
- 什么是协议?
- 网络边缘
- 接入网、物理媒体
- 网络核心: 分组交换、线路交换
- Internet/ISP 结构
- 性能: 丟包、延时、吞吐量
- 协议层次、服务模型
- 历史

# 1.1 什么是Internet

### 什么是网络: 具体构成的角度

节点和边构成,和大小形状无关。

#### 计算机网络:

- **节点**: 1. **主机节点** (终端服务器) ■; 2. **数据交换节点** (路由器交换机中继器负载均衡) ○。
- 边:链路 1.接入网链路-主机接数据交换; 2.主干链路-数据交换节点之间
- 协议: 各种规则制定的标准, 可以相互配合进行工作。

Internet: 互联网-网络的网络; Intranet: 企业内网;

- 互联计算设备: 主机/端系统 (end system/host); 各种应用程序
- 通信链路: link-网线/光纤; 各种支持的协议——重要指标: 带宽bps
- 分组交换设备:转发分组-路由器交换机 (switch)

互联网标准: RFC、IETF


## 什么是协议

#### 协议:对等层实体在通讯过程中应当遵循的规则集合

- 对等层实体 (网卡、相同协议、相同服务层等等) -peer
- 包括报文 (PDU) 格式、次序和动作。语法规范、时序、操作。

# 什么是网络: 从服务角度

- 分布式**应用**(应用层以上的主机、网络服务进程)
- 向应用提供通信服务的基础设施(应用层以下的实体):面向连接/无连接



# 1.2 网络边缘

### 网络结构(总)

• 网络边缘: 主机、应用程序 (客户端和服务器) ——提供服务应用

• 网络核心: 互连着的路由器、网络的网络 ——数据交换 (分布式系统) 基础设施

• 接入网、物理媒体:有线或者无线通信链路 ——边缘接入核心基础设施

### 通信模式

#### 网络边缘——运行的应用程序

- 1. client/service **客户端/服务器模式**:服务器主,客户端从。请求服务器硬件、计算、数据资源。客户端主动,服务器被动。服务器一直运行,客户端有需要去请求。——主,从模式。可扩展性差,请求载荷增加性能断崖式下降。
- 2. peer-peer **对等模式**:每个节点即时客户端又时服务器,数据存储是分布式的,通信也是分布式的。——文件分发系统,可扩展性强。

# 面向连接服务

目标:在端系统之间传输数据—**通信之前握手打招呼**,存储栈、协议栈、资源栈做好准备。**连接建立状态**。

#### 与有连接服务的区别:

- 通信状态在端系统之中维护,网络不知道。——面向连接的服务
- 通信状态在经过的各个节点都知道。——有连接的服务

#### 典型-TCP 服务:

- 1. **可靠、保序**:不出错、不重复、不丢失、不乱序。——靠协议自己的努力:缓存、编号、确认、重传(占用时间空间资源)
- 2. 流量控制:协调处理数据速度不同的两个设备协同工作。
- 3. 拥塞控制:路径堵了以后主动降低速度。

### 无连接服务

目标:在端系统之间传输数据——通信前不打招呼,直接连接。


#### 典型-UDP服务:

- 1. 无连接
- 2. 不可靠数据传输

- 3. 无流量控制
- 4. 无拥塞控制

UDP: 实时多媒体应用、速度型应用。流媒体、远程会议、 DNS、 Internet电话

TCP: HTTP (Web), FTP (文件传送), Telnet (远程登录), SMTP (email)。



# 1.3 网络核心

问题: 怎么实现? 电路交换 (预留专有线-跑腿服务) 、分组交换 (存储转发-发快递)

### 电路 (线路) 交换

通过**信令**系统分配一条**独享**的线路。端到端的资源被分配给从源端 到目标端的呼叫 "call"。——电话线路网络

——性能有保障,但是会有资源浪费。

通过复用的方法把线路资源进行分配:**时分多路TDM、频分多路FDM、波分多路WDM、码分多路CDM**。——划分为资源片(带宽等)

练习题: 计算每个资源片的速率, 计算传递时间, 加上建立连接时间。有时候计算对方收到的时间的话, 需要加上信号传播的时间-传播延迟(物理距离/信号速度)。

对于计算机来说好多时候请求是**突发**的,对带宽的需求不均匀。对建立连接的**实时性**要求高,所以不适合使用这种方式。

### 分组交换

分组存储转发方式:

- 每一条通信时不再分成资源片piece,使用全部带宽。
- 主机之间传输的数据被分为一个个的组packet。
- **存储-转发**:避免大数据传输占用带宽成为独享。
  - 1. 收到整个packet才转发。
  - 2. 延迟比线路交换大。 (坏处)
  - 3. 按需使用, 共享性。 (好处)
  - 4. 存在排队机制,不使用的时候不占用网络资源。

#### 举例:

速率为R bps的链路,一个长度为L bits 的分组的存储转发延时: L/R 。计算需要几次存储、转发,乘这个系数。

注意: 计算时不要把发送和接收都算进去, 发的同时就在收。

#### 排队延迟和丢失:

如果到达速率>链路的输出速率时,分组要排队,缓存队列用完的话会被抛弃。

网络核心的关键功能: 转发(局部)、路由(全局)。

• 转发: 查路由表决定往哪传。

• 路由:根据当前状态计算维护路由表。

统计多路复用: 其实**也是划分时间片, 但是划分不均匀**, 模式不是固定的。

### 二者对比

同样的网络资源,分组交换允许更多用户使用网络!——支持同时使用的用户数更多,可以用计算的方式证明。是9*而不是*10*的原因是不能完全占满,流量强度*100%*的时候没有任何裕量会挂*。

分组交换是"突发数据的胜利者"

• 适合突发式数据传输,资源共享、不用呼叫。

• 过度使用会造成网络拥塞:分组延时和丢失。需要拥塞控制。

• 提供类似电路交换的服务: 仍未解决。

### 分组交换分类

根据网络层是否建立连接分为两种:

1. 数据报网络:数据报携带目标主机完整地址。(寄信)——不同分组路由可以改变,可能会失序。

2. **虚电路**网络:需要进行握手,每个分组携带**虚电路号。**——建立以后路径保持不变,查询虚电路号存储转发即可。*虚电路连接体现在中间所有经过的所有节点上。* 

