第一章 概论

目的:了解概念术语、基础工作原理(概念基础)

这一章最重要,特别详细地学习!

- 什么是Internet?
- 什么是协议?
- 网络边缘
- 接入网、物理媒体
- 网络核心: 分组交换、线路交换
- Internet/ISP 结构
- 性能: 丟包、延时、吞吐量
- 协议层次、服务模型
- 历史

1.1 什么是Internet

什么是网络: 具体构成的角度

节点和边构成,和大小形状无关。

计算机网络:

- **节点**: 1. **主机节点** (终端服务器) ■; 2. **数据交换节点** (路由器交换机中继器负载均衡) ○。
- 边:链路 1.接入网链路-主机接数据交换; 2. 主干链路-数据交换节点之间
- 协议: 各种规则制定的标准, 可以相互配合进行工作。

Internet: 互联网-网络的网络; Intranet: 企业内网;

- 互联计算设备: 主机/端系统 (end system/host); 各种应用程序
- 通信链路: link-网线/光纤; 各种支持的协议——重要指标: 带宽bps
- 分组交换设备: 转发分组-路由器交换机 (switch)

互联网标准: RFC、IETF


什么是协议

协议:对等层实体在通讯过程中应当遵循的规则集合

- 对等层实体 (网卡、相同协议、相同服务层等等) -peer
- 包括报文 (PDU) 格式、次序和动作。语法规范、时序、操作。

什么是网络: 从服务角度

- 分布式**应用**(应用层以上的主机、网络服务进程)
- 向应用提供通信服务的基础设施(应用层以下的实体):面向连接/无连接



1.2 网络边缘

网络结构(总)

• 网络边缘: 主机、应用程序 (客户端和服务器) ——提供服务应用

• 网络核心: 互连着的路由器、网络的网络 ——数据交换 (分布式系统) 基础设施

• 接入网、物理媒体:有线或者无线通信链路——边缘接入核心基础设施

通信模式

网络边缘——运行的应用程序

- 1. client/service **客户端/服务器模式**:服务器主,客户端从。请求服务器硬件、计算、数据资源。客户端主动,服务器被动。服务器一直运行,客户端有需要去请求。——主,从模式。可扩展性差,请求载荷增加性能断崖式下降。
- 2. peer-peer **对等模式**:每个节点即时客户端又时服务器,数据存储是分布式的,通信也是分布式的。——文件分发系统,可扩展性强。

面向连接服务

目标:在端系统之间传输数据——**通信之前握手打招呼**,存储栈、协议栈、资源栈做好准备。**连接建立状态。**

与有连接服务的区别:

- 通信状态在端系统之中维护,网络不知道。——面向连接的服务
- 通信状态在经过的各个节点都知道。——有连接的服务

典型-TCP 服务:

1. **可靠、保序**:不出错、不重复、不丢失、不乱序。——靠协议自己的努力:缓存、编号、确认、重传(占用时间空间资源)

2. 流量控制:协调处理数据速度不同的两个设备协同工作。

3. 拥塞控制:路径堵了以后主动降低速度。

无连接服务

目标:在端系统之间传输数据——通信前不打招呼,直接连接。


典型-UDP服务:

- 1. 无连接
- 2. 不可靠数据传输

- 3. 无流量控制
- 4. 无拥塞控制

UDP: 实时多媒体应用、速度型应用。流媒体、远程会议、 DNS、 Internet电话

TCP: HTTP (Web), FTP (文件传送), Telnet (远程登录), SMTP (email)。



1.3 网络核心

问题: 怎么实现? 电路交换 (预留专有线-跑腿服务) 、分组交换 (存储转发-发快递)

电路(线路)交换

通过**信令**系统分配一条**独享**的线路。端到端的资源被分配给从源端 到目标端的呼叫 "**call**"。——电话线路网络

——性能有保障,但是会有资源浪费。

通过复用的方法把线路资源进行分配:**时分多路TDM、频分多路FDM、波分多路WDM、码分多路CDM**。——划分为资源片(带宽等)

练习题: 计算每个资源片的速率, 计算传递时间, 加上建立连接时间。有时候计算对方收到的时间的话, 需要加上信号传播的时间-传播延迟(物理距离/信号速度)。

对于计算机来说好多时候请求是**突发**的,对带宽的需求不均匀。对建立连接的**实时性**要求高,所以不适合使用这种方式。

分组交换

分组存储转发方式:

- 每一条通信时不再分成资源片piece,使用全部带宽。
- 主机之间传输的数据被分为一个个的组packet。
- **存储-转发**:避免大数据传输占用带宽成为独享。
 - 1. 收到整个packet才转发。
 - 2. 延迟比线路交换大。 (坏处)
 - 3. 按需使用, 共享性。 (好处)
 - 4. 存在排队机制,不使用的时候不占用网络资源。

举例:

速率为R bps的链路,一个长度为L bits 的分组的存储转发延时: L/R 。计算需要几次存储、转发,乘这个系数。

注意: 计算时不要把发送和接收都算进去, 发的同时就在收。

排队延迟和丢失:

如果到达速率>链路的输出速率时,分组要排队,缓存队列用完的话会被抛弃。

网络核心的关键功能:转发(局部)、路由(全局)。

• 转发: 查路由表决定往哪传。

• 路由:根据当前状态计算维护路由表。

统计多路复用: 其实也是划分时间片, 但是划分不均匀, 模式不是固定的。

二者对比

同样的网络资源,分组交换允许更多用户使用网络!——支持同时使用的用户数更多,可以用计算的方式证明。是9*而不是10的原因是不能完全占满,流量强度*100%的时候没有任何裕量会挂。

分组交换是"突发数据的胜利者"

• 适合突发式数据传输,资源共享、不用呼叫。

• 过度使用会造成网络拥塞:分组延时和丢失。需要拥塞控制。


• 提供类似电路交换的服务: 仍未解决。

分组交换分类

根据网络层是否建立连接分为两种:

1. **数据报**网络:数据报携带目标主机**完整地址**。(寄信)——不同分组路由可以改变,可能会失序。

2. **虚电路**网络:需要进行握手,每个分组携带**虚电路号**。——建立以后路径保持不变,查询虚电路号存储转发即可。*虚电路连接体现在中间所有经过的所有节点上。*



1.4 接入网和物理媒体

接入网

把**边缘设备接入网络核心的网络**(将端系统和边缘路由器连接): 住宅接入网络、单位接入网络; 无线接入网络(局域、广域)。

重要指标: 带宽bps (bits per second每秒多少位)、共享/专用。

住宅接入

住宅接入-电话公司:直接利用**电话线网络拨号上网**,"猫"modem/调制解调器,4kHz,调频调幅调相综合调制。带宽很窄,56Kbps及以下,无法同时打电话和上网。

digital subscriber line (DSL)-电话公司:上下行不对称-ADSL。0-4K语音通话,4K以上一块上行一块下行,在各自的频段进行调制解调。可以边打电话边上网,使用ADSL猫。上行1Mbps下行10Mbps。每个用户一个**专用线路**到CO(central office)。

线缆网络-电视公司:有线电视公司同轴电缆(单向只支持下行),进行双向改造支持上行,某些带宽用于传统电视,一部分上行一部分下行。——共享服务。

特点:

- 1. **上游光纤,下游同轴电缆**。——hybrid fiber coax(混合光纤同轴)。
- 2. **非对称**: 最高30Mbps的下行传输速率, 2 Mbps 上行传输速率。
- 3. 各用户**共享**到线缆头端的接入网络:线缆和光纤网络将个家庭用户接入到 ISP 路由器。

电缆模式-电网公司: power modem, 我国用的很少。

当今常见接入模式:无线路由设备-路由器、防火墙、网络地址转换、IP分配功能。然后通过连接猫接入运营商,带着WiFi设备一起,支持有线无线接入。具备**路由功能、局部交换功能、无线接入功能**。

企业接入

通过AP、无线接入点整合所有设备接入交换机端口,通过交换机级联,连接公司路由器接入互联网。 (Ethernet-以太网)

无线接入

各无线端系统共享无线接入网络:

1. WLAN: 建筑物内部

2. 无线广域 4G 5G: 由电信运营商提供

物理媒体

发送接收节点之间**传递bit的介质**(光纤、电缆、开放空间传电磁波)

分类:

1. 导引型媒体: 有形的介质, 信号沿着固体媒介被导引。

2. 非导引型媒体: 开放的空间传输电磁波或者光信号。

导引型媒体主要包括:

1. 双绞线 (TP): 两根绝缘铜导线拧合。


2. 同轴电缆: 两根同轴的铜导线。

3. 光纤和光缆: 玻璃纤维中传播光脉冲。 (在光纤中全反射-单模、多模)

非导引型媒体链路包括:

- 1. 地面微波
- 2. LAN
- 3. wide-area
- 4. 卫星

环境影响: 反射 吸收干扰, 随着距离平方反比, 高速衰减。



1.5 Internet结构和ISP

从**演化的角度**来看另一种划分方式:一个运营商的网络叫做**一个ISP网络**。教育网、电信网、银行服务网……通过路由器联系在一起——**网络的网络**。

端系统通过接入ISPs (Internet Service Providers)连接到互联网。

发展和演化是通过经济的和国家的政策来驱动的

全互联的话需要 $O(N_2)$ 连接,代价特别大,不可扩展。


演化过程

方法:将每个接入ISP都连接到全局ISP。通过全球ISP经过上行下行可以连接起来——有利可图。

- 1. 竞争:全局ISP是可行的业务,那会有竞争者,有利可图,一定会有**竞争**。
- 2. 合作:通过ISP之间的**合作**可以完成业务的扩展,肯定会有互联,**对等互联**的结算关系。——**IXP-互联网交换点**(骨干流量通过此交换点)。
- 3. 业务细分:将局部ISPs连接到全局ISPs。
- 4. ICP-Internet Content Providers: 互联网内容服务商(提供上层业务-聊天、搜索、购物等等),可能会在全球各地部署自己的机房,构建自己的网络,一般部署在离ISP比较近的地方。——ISP费用太高成本大。

主要结构

——松散的层次结构,互联是任意的,不稳定可以及时更换链路。




1. 中心第一层ISP:分布广、节点有限、带宽很大。直接与**其他第一层ISP**相连;与**大量的第二层ISP** 和其他客户网络相连。——**Tier1** POP: point-of-presence不对等关系-上下级, 低级ISP提供POP接入高级ISP从而接入互联网。

- 2. 第二层ISP: 更小些的 (通常是区域性的) ISP。与一个或多个第一层ISPs,也可能与其他第二层ISP。——**Tier2**
- 3. 第三层ISP与其他本地ISP: local ISP,接入终端。——local
- 一个分组在跨国传输的时候要经过许多网络。

内容提供商ICP可能会部署自己的网络,连接自己的在各地的DC(数据中心)。连接若干local ISP和各级(包括一层)ISP,提供更快的服务。

连接方式

- 1. POP: 高层ISP面向客户网络的接入点,涉及费用结算。
- 2. 对等接入: 2个ISP对等互接,不涉及费用结算。
- 3. IXP: 多个对等ISP互联互通之处,通常不涉及费用结算。
- 4. ICP自己部署专用网络,同时和各级ISP连接。



1.6 分组延时、丢失和吞吐量

丢失和延时是怎样发生的:分组到达链路的速率**超过了链路输出的能力**,排队等待需要时间,传播需要时间、排队队伍太长被丢弃。

分组延时

分类: (一个hop花费的所有时间-一跳的时间)

1. 节点处理延时: 检错、查路由表......

2. 排队延时:输出链路上等待传输的时间。

3. 传输延时:将分组发送到链路上的时间= L/R。

4. 传播延时: d/s 物理长度/速度。

用车队作类比:

1. 过收费站:传输延时。2. 在路上跑:传播延时。

信道容量:广域网打出去数据在路上,容量大;局域网还没发完对方就收到了,信道容量小。

节点延时: $d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$

排队延时取决于流量强度:

R=链路带宽 (bps) L=分组长度 (bits) a=分组到达队列的平均速率。

$$I = \frac{La}{R}$$

流量强度越接近1,排队延时越接近无穷大(分组会丢失)。

延时和路由:测试往返时延-RTT(Round-Trip Time)

基于ICMP(Internet Control Message Protocol)协议。IP包的头里面有很多载荷信息,包括**TTL**(生存时间),过一个节点TTL减一,减到0的时候把它抛掉,并且通知源主机。测试的时候把TTL设置为1,到第一个节点的时候被删除获得通知,收获往返延时。怎么知道到达目标主机?目标端口没有应用进程,目标主机发送"目标端口不可达"报文,得到发送到目标主机的往返延时。

举例,gaia.cs.umass.edu to <u>www.eurecom.fr</u>。发送三次测试,返回每一挑的往返时延。7到8时延极 具增加,应该是因为非常远,跨国跨大洋,延时陡增。到第17以后,探针丢失,路由器不响应。

分组丢失

- 1. 链路的队列缓冲区容量有限。
- 2. 当分组到达一个满的队列时,该分组将会丢失。
- 3. 丢失的分组可能会被前一个节点或源端系统重传,或**根本不重传**。——线路可靠,上节点重传;线路不可靠,源主机重传。以太网就不可靠,链路层可靠。


吞吐量

分类: 瞬间-某一时间点的速率、平均-长时间的平均值

瓶颈链路:端到端路径上,限制端到端吞吐的链路。最细的部分——木桶效应。

仅有两个设备在通信时,端到端平均吞吐: $min\{R1, R2, \ldots, Rn\}$

多个设备同时使用时,端到端吞吐:min(Rc, Rs, R/10),每段都取决于当时同时使用的连接数量。



1.7 协议层次及服务模型

互联网是一个异常复杂的大系统:人类历史上最大的人造系统之一。需要使用模块化、分层方式来设计 实现。

协议层次

示例: 航线系统、异地哲学家的相互交流(说不同语言): 秘书-传递、翻译-转换、哲学家-应用层。 每层实现**一个或一组功能**,非常明确。层之间交换PUD(协议数据单元)。

服务是功能的子集,利用自己的功能为上层提供服务。对等层实体通过**协议**交换信息(通过接口访问下层服务)。

实现协议要通过下层服务,协议的目的是和对等层交换信息更好地为上层服务。越往上功能越高级,越往下功能越具体。本层能向上层提供的服务**包括了**下面所有层能提供的**所有服务**加自己所**增加的新的服务**。

服务和服务访问点

服务Service: 低层实体向上层实体提供它们之间的通信的能力。

实体分为两类:服务用户(上层)、服务提供者(下层)。提供者向用户提供服务,提供服务的位置是

访问点。

服务访问点 SAP (Services Access Point): 上层使用下层服务的层间接口点。用于区分上层用户。IP/

端口.....

提供服务的形式:原语(primitive),如socket API的各种函数,抽象成原语,是服务真正实现的形式。

服务的类型

面向连接的服务和无连接的服务(前面讲过)

面向连接:要进行握手做好准备。建立连接,通信,拆除连接。如TCP、虚电路,传大型数据。

无连接:寄信、UDP。

服务和协议

区别:服务是垂直的关系、协议是水平关系。

联系:本层协议的实现要靠下层提供的服务来实现,本层实体通过协议为上层提供更高级的服务。

数据单元(DU)

SDU: 服务数据单元 (上层要传的数据) ICI: 接口控制信息 IDU: SDU+ICI 接口数据单元

PDU:协议数据单元(本层之间要传的数据)SDU+本层控制信息。注意IDU通过接口以后舍掉ICI。

如果SDU特别大,可能会把它拆开分别加上本层头部封装成PDU;如果SDU很小也可以多个合并成一个PDU。

一对一、一对多、多对一几类情况。PDU = head + body

不同层PDU名字不同:应用报文、报文段、分组/IP数据报、帧.....

讨论: 分层的好处

每个功能独立实现、便于采用新的技术、便于交流和讨论。

层次化解决复杂问题: 把任务拆分为不同层次解决、便于引入新技术。缺点效率低。

Internet 协议栈

1. 物理层:把数字数据转换为物理信号,在线路上传送bit,接收发来的物理信号转为数字信号。

2. 链路层: **相邻两点**之间传输以**帧**为单位的数据。PPP, 802.11(wifi), Ethernet。

3. 网络层:传输以**分组**为单位的源主机到目的主机**端到端**的传输。(转发、路由)IP

4. 传输层:作进程到进程的区分,把不可靠变为可靠。以报文段为单位。TCP, UDP

5. 应用层:实现各种各样的网络服务。FTP, SMTP, HTTP, DNS

ISO/OSI 参考模型

和TCP/IP架构模型的区别:多了表示层、会话层。表示转换、会话管理。

互联网协议栈如果需要的话由应用层自己实现。

封装和解封装

"直接通信"是抽象的,并不是真正直接传过去的,通过底层才能实现。

交换机只涉及链路层、物理层(两层)。路由器涉及网络层、链路层、物理层(三层)。

封装:层层加头部信息;解封装:层次去掉头部信息还原原始PDU。

各层次的协议数据单元


• 应用层: 报文(message)

• 传输层:报文段(segment):TCP段,UDP数据报

• 网络层:分组(packet)/数据报 (如果无连接方式:数据报datagram)

• 数据链路层: 帧(frame)

• 物理层: 位(bit)



1.8 历史 (了解)

1960以前 早期

线路交换网络:建立时间过长、资源独享浪费、可靠性不高。

1961-1972 分组交换

ARPAnet第一个分组交换网络。每个节点既是源、目的,也是数据交换节点。

NCP协议:相当于TCP/IP协议。同时包括传输层、网络层。

1972-1980 专用网络

专用网络和网络互联。各种各样的网络各种各样的标准协议。很难进行网络互联。

Cerf and Kahn 网络互联原则:覆盖方法。极简、自治、尽力而为(best effort)、服务模型、 无状态的路由器、分布控制。——**包容性**。只需要在上层软件进行转换改变即可进行连接。

1980-1990 体系结构变化

1983: TCP/IP部署,标记日。将NCP转换为TCP/IP,将主机设备和数据交换设备区分开来。**两种节点拆分**。

变得非常容易部署应用,便于维护,便于使用。

smtp、DNS、ftp、TCP拥塞控制等协议的提出。

ISO-OSI标准需要重新构建、成本太高、协议太臃肿。——"赢者通吃"

1990-2000 商业化


NSFnet学术交流网络,刚开始是ARPAnet的访问网,后来独立出来。互联网的前身。

UNIX 中TCP/IP的**免费捆绑**; **web应用**在超文本(hypertext)、HTML标记语言的基础上于1994年发明-Netscape。

各种杀手级应用,不断部署新应用、扩展网络边界(打补丁)。

2005-现在

数百亿设备、移动终端、IoT(物联网)的时代、宽带接入快速便宜、高速无线接入、移动互联网、云服务。



1.9 小结

什么是互联网、什么是协议、边缘、核心、接入网(交换)、ISP架构、网络性能、层次结构服务模型、历史。

组成角度看:边缘、核心、协议。

服务角度看:通信服务基础设施,面向连接无连接。

分层方式: 应用层, 传输层, 网络层, 数据链路层, 物理层。报文, 报文段, 分组, 帧, 位。

应用交互方式: C/S模式 P2P模式。

数据交换: 分组交换 线路交换。虚电路、数据报。

ISP层次结构

延迟的组成:处理、传输、传播、排队

分层体系结构: 服务、协议、PDU、原语、服务访问点。