
## 拥塞控制(上)

中国科学技术大学 自动化系 郑烇 部分示意图来自: Jim kurose, Keith Ross教材和ppt



Computer Networking: A Top-Down Approach 8<sup>th</sup> edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson. 2020

### 提纲

- 1. TCP拥塞控制概述
- 2. 拥塞控制算法演化
- 3. 经典拥塞控制: Tahoe和Reno
- 4. 改进: New Reno、SACK
- 5. 改进: CUBIC
- 6. 网络辅助信息拥塞控制: ECN
- 7. 基于延迟的拥塞控制: Vages
- 8. 总结

6.拥塞控制-2

#### 2021中科大高网

#### 2021中科大高网

### 提纲

#### 1. TCP拥塞控制概述

- 2. 拥塞控制算法演化
- 3. 经典拥塞控制: Tahoe和Reno
- 4. 改进: New Reno、SACK
- 5. 改进: CUBIC
- 6. 网络辅助信息拥塞控制: ECN
- 7. 基于延迟的拥塞控制: Vages
- 8. 总结

## 1.TCP拥塞控制概述

- 拥塞非正式定义:太多太快的分组(包含着TCP段以及UDP数据报等)需要网络传输,超过网络(具体来可能是部分节点、链路)的处理能力
- •原因: 网络中的某个(某些)路由器队列溢出,开始丢弃分组
- 拥塞的表现, 从源端的角度来看
  - 分组(包含着TCP段等)丢失,源端超时了
  - 在源端,收到某TCP段的多个冗余ACK
  - 延迟增加
  - 拥塞情况加速变坏
- 不加控制网络无法使用

### 1.TCP拥塞控制概述

- 拥塞控制<mark>目标</mark>: 在网络不拥塞的情况下,尽可能地快速发送 (吞吐量)
  - 矛盾目标: 不拥塞+吞吐大
  - 不拥塞不是主要目的,是前提; 主要目的是大吞吐
  - 系统角度目标: 公平
- 关系和位置: Host与网络的关系,非端到端关系(如流量控制)

- 几个关键问题:
  - 拥塞检测: 段超时, 冗余ACK, ECN, 延迟大......
  - 拥塞时或非拥塞: 如何控速
  - 丢失的段什么时机重传
- 控速方法:控制cwnd(在未确 认情况下向接收方发送字节 数),速率= cwnd /RTT
  - 不拥塞: 增加发送速率
  - 拥塞时: 减少发送速率

6.拥塞控制-5

### 1.TCP拥塞控制概述


- 为达到目标, 具体控制思路: 升速和减速最终维持到一个合理的速度
- 在一个相对短的时间,两个主机之间的可达吞吐量基本是个常量
  - 网络的状况发生变化,如某些其他 主机对传完了退出竞争,让出带宽, 我和对方主机对之间可以传得快些; 主机对之间的可用带宽变化成另外 常量;
  - 或有一些主机对加入到传输,和我 抢带宽,我和对方主机之间的传输 只能传得慢些

- IP网没有提供拥塞反馈,各主机不知道 什么是合理的速度,动态试凑合理的 cwnd
  - 总体控速:发生拥塞时减少,其他时间跃跃欲试增加发送速率;
  - 需要不断按照<mark>负反馈</mark>控制其cwnd窗口适应网络条件的变化;
  - 各主机对按照该速率进行分布式控制,控制发送速率,间接地协调使用相关联资源,达到各主机对合理使用网络资源的目的

6.拥塞控制-6

#### 2021中科大高网

### 1.TCP拥塞控制概述




### **科人**局网

### 提纲

- 1. TCP拥塞控制概述
- 2. 拥塞控制算法演化
- 3. 经典拥塞控制: Tahoe和Reno
- 4. 改进: New Reno、SACK
- 5. 改进: CUBIC
- 6. 网络辅助信息拥塞控制: ECN
- 7. 基于延迟的拥塞控制: Vages
- 8. 总结

2021中科大高网

### 2.拥塞控制算法演化



### 提纲

- 1. TCP拥塞控制概述
- 2. 拥塞控制算法演化
- 3. 经典拥塞控制: Tahoe和Reno
- 4. 改进: New Reno、SACK
- 5. 改进: CUBIC
- 6. 网络辅助信息拥塞控制: ECN
- 7. 基于延迟的拥塞控制: Vages
- 8. 总结


6.拥塞控制-9

### 2.经典拥塞控制: Tahoe

• 拥塞事件: 超时+3冗余ACK

• SS状态:


- 每RTT cwnd加倍(增)
- 超时或者3冗余ACK: 重发, cwnd=1MSS, cwnd的一半为警戒阈 值: 进入SS状态,
- •如达到警戒阈值,进入CA状态
- CA状态:
  - 每RTT cwnd+1MSS(增)
  - 超时或者3冗余ACK: 重发, cwnd=1MSS, 进入SS状态(cwnd的 一半为警戒阈值)




3.经典拥塞控制: Reno

• SS状态:

- new ACK: cwnd=cwnd+MSS(每RTT,cwnd加倍)
- 超时: ssthresh=cwnd/2,cwnd=1MSS,还在SS状态, 发段:
- 3冗余ACK: 快速重传,ssthresh=cwnd/2,cwnd=ssthresth+3+ 进入FR
- 达到警戒阈值: 进入CA状态
- CA状态:
  - new ACK: cwnd=cwnd+MSS/(MSS/cwnd)(每RTTcwnd加1)
  - 超时: ssthres=cwnd/2,cwnd=1MSS, 重传
  - 3冗余ACK: ssthres=cwnd/2,cwnd=ssthres+3,重传, 进入FR
- 快速恢复状态:
  - 冗余ACK: cwnd=cwnd+1MSS(每RTT倍增,不退出FR)
  - 新ACK: 进入CA状态, cwnd=ssthresth(退出FR)
  - 超时: ssthtresh=cwnd/2.cwnd=1.入SS.重传





### 2.经典拥塞控制: Tahoe和Reno

- 经典Tahoe和Reno算法的控制思路:
  - 两个状态SS和CA下的没有拥塞时的增速
    - 警戒阈值上下(上次拥塞时的cwnd一半)分成 2个状态
    - 以下: SS状态, 离拥塞还早, 快速倍增cwnd, 增加吞吐量主要矛盾
    - 以上: CA状态,拥塞发生可能性大,线性增cwnd,已经比较快了,避免拥塞是主要矛盾
  - 两个状态SS和CA下的出现拥塞时的降速
    - 超时: ssthresth=cwnd/2; cwnd=1; (重发超时段), 进入SS状态
    - 3个冗余ACK: (重发超时段)
      - Tahoe: 快速重传, 同超时处理
      - Reno: ssthresth=cwnd/2, cwnd=ssthresth+3, 通过快速恢复阶段->CA
  - Reno的快速恢复: 待涉及到的路由器恢复之后, 再恢复正常的CA状态
    - Reno收到冗余ACK: cwnd=cwnd+1,有新段发新段,不从FR中退出
    - Reno收到新的ACK: 冗余ACK数=0, cwnd=th+3, 进入CA
    - Reno超时: 重发, ssthresth=cwnd/2, cwnd=1, 进入SS

6. 拥塞控制-13


#### 2021中科大高网

### 提纲

- 1. TCP拥塞控制概述
- 2. 拥塞控制算法演化
- 3. 经典拥塞控制: Tahoe和Reno
- 4. 改进: New Reno, SACK
- 5. 改进: CUBIC
- 6. 网络辅助信息拥塞控制: ECN
- 7. 基于延迟的拥塞控制: Vages
- 8. 总结

### 3.经典拥塞控制: Tahoe和Reno

- Reno和Tahoe的差别,收到3个冗余 ACK
  - Tahoe: 与收到超时事件一样处理: ssthresth=cwnd/2, cwnd=1, 快速重传
    进入ss
  - Reno: th=cwnd/2, 快速重传+ (cwnd=th+3)+ 讲入快速恢复状态, CA



6.拥塞控制-14

6.拥塞控制-16

#### 2021中科大高网

### 3.TCP拥塞控制算法之New Reno

- Reno算法的问题: 收到一个新ACK就退出了快速恢复状态
  - 比较适合于单个段丢失情况
- 但经常地、在拥塞时分组是成 串被丢弃的,Reno算法问题:
  - 重传冗余ACK对应的段,但是不 重传之后的段
  - 后面的那些段丢失会超时,进入 到SS阶段
  - 后果: 使得发送速率降得过低, cwnd=1

- New Reno 算法改进:
  - 发送端记住当时缺少确认的段
  - 收到新确认, 重发对应的段
  - 所有待确认的段都重传并得到确认 (Recovery ACK),走出FR状态
  - · 当然超时也会从该状态走出进入SS
  - 可以修复多个段的丢失
- New Reno适合场景
  - 多个分组(段)丢失的情况
  - 避免丢失段后续的丢失段超时,进入SS状态来恢复(同时降速)
  - 有效吞吐得以提升

3100 ...... 43590 43591 .... 47410 47411.....48870 48871....50330 50331......51790

### 3.TCP拥塞控制算法之New Reno

- 进入快速恢复状态FR: 3个冗余ACK, 同Reno (ssthresh = cwnd/2, cwnd = ssthresh + 3)
- 在快速恢复状态FR:
- 1) 再收到冗余ACK: 同Reno(cwnd=cwnd+1, 条件允许传新段)
- 2) 部分确认(PACK): 收到部分新确认,仍保持在快速恢复状态
  - 发送确认后面的段, 冗余ACK数量=0, 定时器复位不要超时了, cwnd=cwnd+1(每RTT加倍)
  - 有新段可以发送,发送新的段
- 3)恢复确认(RACK):收到所有(拥塞时未确认的)段的确认
  - cwnd = ssthresh, 定时器复位
  - · 讲入CA阶段
- New Reno (Reno) 问题:
  - 一个RTT只能恢复一个段的丢失(一个RTT发来了一个PACK,发送一个)

42100 4

43590

.... 47410

47410 47411......48870

870 48871....5033

50331......51790

51791~5325

5.// 33230

### 4.TCP拥塞控制之SACK

- New Reno算法能够对付段连续丢失的状况
  - New Reno第一个丢失段B确认来了不从FR中走出(不像Reno),RSACK才可以走出FR
  - · 从而C段不会超时进入SS(避免Reno算法降速太多的问题)
- New Reno算法问题:即一个RTT只能恢复一个丢失段



6.拥塞控制-18

2021中科大高网

2021中科大高网

### 4.TCP拥塞控制之SACK

- SACK: 改进
  - 通过SACK,如接收方给出哪些段收到了,哪些段乱序到达了等信息给发送方
  - 在cwnd允许条件下,发送端一次发送多个丢失段,每RTT可以重传多个 丢失段,提升效率

问题:接收方如何表述乱序段被接受的情况-SACK 2021中科大高网 source port# dest port # ACK: seg # of next expected sequence number byte; A bit: this is an ACK ACKnowledgement number head not CEUAPRSF receive window length (of TCP header): 20+12 =32B/4=8SACK(5) nop L=10 Left Edge TCP options Right Edge 发送方接到SACK后 (ScoreBoard) 计分板中存 放需要重发的段列表 43100 ...... 43590 43591 ... 47410

### 4.TCP拥塞控制之SACK

- 进入FR: 3个冗余ACK,同Reno和New Reno
  - 快速重传ACK后面的段B
  - pipe= 待确认的段数量(在管道中已发送出去的段数) th=cwnd/2, cwnd=th+3
  - pipe不能够太满,也不能够太少
- ●FR状态
- pipe<cwnd: 发送端可先发丢失段(优先计分板中的段),新段,每发一段
- pipe=pipe+1
- 每收到确认(冗余否,有无SACK选项), pipe=pipe-x
  - x为从管道中走出的段

#### 2021中科大高网

6.拥塞控制-21

### 4.TCP拥塞控制之SACK

确认	无SACK选项	有SACK选项
冗余ACK	pipe不变,没有段从管道中走 出	pipe-1 SACK指示的新段从管道中走出
PACK (新段得到确认)	pipe=pipe-2,	pipe=pipe-x
RACK	从FR中退出到CA	

• PACK(无SACK选项), pipe=pipe-2



该段确认收到,意味着有2个段从管道走出

#### 6.拥塞控制-23

### 4.TCP拥塞控制之SACK

确认	无SACK选项	有SACK选项
冗余ACK	pipe不变,没有段从管道中走 出	pipe=pipe-1 SACK指示的新段从管道中走出
PACK(新段得到确认)	pipe=pipe-2,确认的段从管道 中走出	pipe=pipe-x
RACK	从FR中退出到CA	

• 冗余ACK(有SACK选项), pipe=pipe-1

	K				<u> </u>
43100 43590	43591	47410	4741148870	4887150330	5033151790

#### 2021中科大高网

6.拥塞控制-22

2021中科大高网

### 4.TCP拥塞控制之SACK

确认	无SACK选项	有SACK选项
冗余ACK	pipe不变,没有段从管道中走 出	pipe-1 SACK指示的新段从管道中走出
PACK (新段得到确认)	pipe=pipe-2。确认的段从管道 中走出(第一次的和重传的)	pipe=pipe-x
RACK	从FR中退出到CA	



pipe=pipe-2

### 4.TCP拥塞控制之SACK

## 43590



# 2021中科大高网

### • 接 收 方 SACK: 发 送 方 维 持 ScoreBoard, 那些需要重发的 段列表


4.TCP拥塞控制之SACK

- 发送方维持着已发送但是未确 认的段数:pipe
  - pipe<cwnd,先发送计分板中的 老段, pipe=pipe+x;
  - 如果pipe<cwnd, 在发送新段, pipe=pipe+x;
  - 收到各类确认(冗余否\*SACK选 项), pipe=pipe-x

- pipe和ScoreBoard,把什么时候 发(pipe<cwnd)和发什么(先 ScoreBoard, 后新段)解耦
  - New Reno 算法: 待确认的段数 <cwnd,发什么是确定的(累计确 认后对应的新段;或者超时重发, 三个冗余ACK后面的老段,一头一 尾)
- 缺点:需要修改接收端,能发 出SACK: 发送端修改, 根据收 到的SACK做相应的动作

### 4.TCP拥塞控制之SACK





#### 2021中科大高网

2021中科大高网

### 提纲

- 1. TCP拥塞控制概述
- 2. 拥塞控制算法演化
- 3. 经典拥塞控制: Tahoe和Reno
- 4. 改进: New Reno、SACK
- 5. 改讲: CUBIC
- 6. 网络辅助信息拥塞控制: ECN
- 7. 基于延迟的拥塞控制: Vages
- 8. 总结

6.拥塞控制-27

### 5.改进: CUBIC

- 在某些特定的时间段, 两对主机之 间的吞吐量基本是个常量, 主机对 分得的合理带宽相对稳定
  - 对应着: Wmax/RTT
  - 从长期来看不会是一个常量, 时常变
- 经过有限次的迭代,可以比较准确 地估计出Wmax和需要经过几轮合适 的K让cwnd窗口达到Wmax
  - Wmax/RTT对应着合理的速率,不拥塞 时的最大值
  - K是经过几轮能够达到Wmax最合适


- 慢启动和快速恢复阶段和Reno 算法一致
- Reno在CA阶段,每RTT cwnd加 1MSS的做法过于保守,不利于 吞吐量的提升
  - 拥塞控制的目的: 不拥塞情况下 吞吐量的提升

6.拥塞控制-29

### 2021中科大高网


### 5.改进: CUBIC

- CUBIC的思想:
  - 越过Wmax/RTT一点,比较谨慎地增加,可能是瞬间的优惠
  - 之后增速,尝试快速探测新的天花板



### 5.改进: CUBIC

- CBUIC的思想: 在Wmax/RTT之下,不拥塞且cwnd尽快接近于Wmax
  - 在CA阶段, CUBIC方式增加cwnd
  - 估计出比较合适是的: K和Wmax
  - T离K越远,增速快;反之,增速慢,慢慢逼近  $cwnd = C \cdot (t-K)^3 + W_{max}$



 $K = \sqrt[3]{\beta \cdot W_{\text{max}} / C}$  $W_{\text{max}} = \beta \cdot W_{\text{max}}$ 

Wmax上次窗口降低的那个窗口

- ß Wmax不拥塞的最大窗口,如0.8
- C系数(设定的参数,控制着陡缓)
- t当前时间和上次窗口降低之间的时间差
- K上次丢失事件时更新, 计算多长时间达 到Wmax

### 提纲

- 1. TCP拥塞控制概述
- 2. 拥塞控制算法演化
- 3. 经典拥塞控制: Tahoe和Reno
- 4. 改进: New Reno、SACK
- 5. 改进: CUBIC
- 6. 网络辅助信息拥塞控制: ECN
- 7. 基于延迟的拥塞控制: Vages
- 8. 总结

2021中科大高网

### 6.网络辅助信息拥塞控制: ECN

- 拥塞控制的问题: 拥塞判断, 调速, 重传
- 拥塞判断: 端系统判断(端系统根据事件来判断拥塞), 网络反馈
- ECN(Explicit Congestion Notification):
  - 网络提供一些有无拥塞的反馈信息
  - 比超时等拥塞事件来的更早, 依此进行控制效果更好
- 涉及到了TCP和IP的修改

6.拥塞控制-33

ECT (ECN Capable Transport) 32 bits head. ver length fragment 16-bit identifier offse time to upper Internet live layer **e**cksum 32 bit source IP address 32 bit destinati Not ECT Options ( da 0 ECT(1) ECT(0) (variable 1 typicall 1 CE

or UDP segment)

CE(Congestion Experienced)


IP Datagram TCP Segment

2021中科大高网

CWR . ECE . URG . ACK . PSH . RST . SYN . FJN


Congestion Window Reduce

ECN-Echo



6.拥塞控制-34

### 2021中科大高网



- 1. 源主机发出去的IP段,相关标志位 置位,表示其持ECN, (ECT,CE) =(1,0) or (1,0)
- 2. TCP段所在IP分组经过拥塞路由器, 置位ECN=11
- 3. 在接收端-发送端的TCP段ACK中ECN Echo=1,接收端后续的ECE都为1
- 4. 源主机收到ECE=1: 降速、指示接 收端CWR=1,
  - 本次RTT不再减小窗口
- 5. 接收端收到CWR=1的段,不再会 送ECE=1了
  - 其他的与TCP一起的传输层协议也可以 使用ECN,DCCP,DCTCP,DCQCN

### 提纲

- 1. TCP拥塞控制概述
- 2. 拥塞控制算法演化
- 3. 经典拥塞控制: Tahoe和Reno
- 4. 改进: New Reno、SACK
- 5. 改进: CUBIC
- 6. 网络辅助信息拥塞控制: ECN
- 7. 基于延迟的拥塞控制: Vages
- 8. 总结

2021中科大高网

6.拥塞控制-35

### 7.基于延迟的拥塞控制: Vegas

- Reno类算法的问题
  - 没有可用带宽的先验知识,不断增加窗口cwnd,只能靠增加窗口拥塞来探测,直到拥塞(ss状态倍增:ca状态持续增加)
  - 反复拥塞降低窗口,带宽利用率不高(拥塞是一种探测可用带宽的方式)
  - 但是这种探测所带来段连续丢失会造成cwnd窗口反复降低
- 延迟比冗余ACK、超时来的更加敏感
- 注: Reno算法RTO是基于500ms计时颗粒度计算的
  - · 先3冗余ACK, 后招时

6.拥塞控制-37

6.拥塞控制-39

7.基于延迟的拥塞控制: Vegas

• 超时和3个冗余ACK, 网络已经出现拥塞, 反应慢

• 拥塞检测: 丢失超时、3个冗余ACK、网络反馈、延迟变化

• 基于延迟变化,能够更早地感知拥塞,更加温和地调节速度,让速率靠

• 拥塞控制3个问题: 检测、控速、重传

• 精确测量RTT,以ms为单位,颗粒度较细

#### 2021中科大高网

### 7.基于延迟的拥塞控制: Vegas

### SS(慢启动)状态

- •连接建立时, SS, 记下第一次BaseRTT
- 2个RTT 倍增cwnd,不会像Reno那样增加的那么快
  - Reno算法不知道可用带宽到底是多少,只有大尺度地倍增
  - 才能够探测到可用带宽
- 2RTT中:
  - 一个RTT,增长期:增加窗口
  - 另外一个测量期: 计算期望和实际速度的差
- SS (慢启动) ->CA (拥塞避免)
  - 根据测量的RTT, 计算期望和实际的速率差大于v(1), 设定阈值
  - 窗口减少1/8; 进入CA

### 7.基于延迟的拥塞控制: Vegas

CA(拥塞避免)状态

•测量RTT

Vegas:

近可用带宽

• 计算期望和实际速率

Expected=cwnd/BaseRTT

Actual=cwnd/RTT

Diff=(Expected-Actual)\*BaseRTT (≥0)

• 三种情况,线性增加和减少cwnd,在拥塞路由器缓冲区的段不多不少,让网络保持忙碌状态同时又不拥塞(默认:  $\alpha=1$ ,  $\beta=3$ )

cwnd=cwnd+1,Diff<α时 cwnd不变, α ≤Diff≤ β时 cwnd=cwnd-1, Diff> β时

6.拥塞控制-38

2021中科大高网

### 7.基于延迟的拥塞控制: Vegas 重传

- 时机1: 冗余ACK, 且段RTT超过RTO(还没有收到3个冗余ACK)
- •时机2: 重发之后的第一个第二个,非冗余ACK,如果RTT超过 RTO(没有收到3冗余ACK)
- 重发之后窗口减少1/8
- 在一个RTT之内不会减少两次,像Reno算法那样
  - 减少之后的 丢失或者拥塞不会再次减少cwnd

6.拥塞控制-41


2021中科大高网

### 提纲

- 1. TCP拥塞控制概述
- 2. 拥塞控制算法演化
- 3. 经典拥塞控制: Tahoe和Reno
- 4. 改进: New Reno、SACK
- 5. 改进: CUBIC
- 6. 网络辅助信息拥塞控制: ECN
- 7. 基于延迟的拥塞控制: Vages
- 8. 总结

## 7.基于延迟的拥塞控制: Vegas

- Vegas算法由于以下问题,在互联网上使用的不多
  - 路径变化带来的RTT变化,误以为是拥塞,做出误动作
  - 与其他CUBIC、Reno 算法协同工作的不公平性(敏感日温和)



6.拥塞控制-42

## 8.总结

#### • 拥塞: 各涉及到的主机往网络中注入的分组速率过快,超过某个 (些)路由器的处理能力

- •表现: 超时、冗余ACK、延迟大、ECN
- 拥塞控制: 在网络不拥塞情况下, 尽可能发送发送得快
- 主要问题:
  - 探测拥塞
  - 最核心的问题:控制速度,估计当前比较合理的cwnd
  - 重传机制

2021中科大高网

2021中科大高网