第四章 网络层:数据平面

前几章在网络边缘,进入网络核心部分。

- 1. 导论(数据平面、控制平面)
- 2. 路由器结构组成
- 3. IP协议(格式、分片重组、地址转换、IPv4、IPv6)
- 4. SDN情况下数据平面(流表匹配)

4.1 导论

——**数据平面**、控制平面

- 服务模型
- 转发和路由——分别是数据平面和控制平面,分为传统方式和SDN方式(四种)
- 路由器工作原理
- 通用转发
- ——协议实例与实现

功能概述

网络层服务:

- 主机对之间传送段(封装的传输层TCP段UDP数据报)
- 封装、解封装
- 协议存在于每个主机和路由器,路由器检查所有IP数据报头部

关键功能:

- 1. 转发: 输入接口转发到输出接口 (局部功能)
- 2. 路由:选择路径到达目标主机(全局功能)——算法、协议

数据平面、控制平面:

- 数据平面:转发(依靠路由表)——本地。传统:地址+转发表;SDN:多个字段+流表。
- 控制平面:路由(生成路由表)——全局。传统:路由器中实现;SDN:远程的服务器实现。

传统方式仅依靠IP地址,SDN方式匹配流表依靠一系列字段(MAC、配置信息等),SDN除了转发还可以阻止(block)、泛洪、修改等。SDN厂家的网络控制服务器通过南翔接口算出来流表分配给每个主机。

传统方式和SDN方式:

- 传统方式: 路由器 分布式计算路由表 (Per-router) , 两个平面紧耦合。——很难改运行逻辑。
- SDN方式: **分组交换机**通过南向接口收到网络服务器的**集中控制**,**两个平面分开**。——很好改、可编程。

SDN:软件定义网络 (software defined network)

服务模型

指标:

- 单个数据报:可靠性、延迟。
- 数据报流:保序性、带宽、延迟差 (jitter)。

下下页具体模型 (这些指标为特定值时表示某种模型)

- 1. best effort (尽力而为): 全部无法保证——IP
- 2. CBR (恒定速率) ——下面都是ATM
- 3. VBR (变化速率)
- 4. ABR (可用比特率)
- 5. UBR (不指名比特率)


连接建立

某些架构中有连接(和传输层面向连接区别——连接还体现在交换路径上),如ATM等。

IP无连接建立的功能。

网络层和传输层连接服务区别:

- 网络层: 在2个主机之间, 涉及到路径上的一些路由器
- 传输层: 在2个进程之间,很可能只体现在端系统上



4.2 路由器组成

结构概况

路由:路由处理器(运行路由实体软件)产生路由表

转发:输入端口、输出端口、交换机(根据路由表局部转发)——真实路由器端口既可以输入也可以输

出

每个路由器设备涉及三层的数据: 物理层、数据链路层、网络层。最多拆分到网络层。

输入端口

- 物理层: 物理信号转换成数字信号;
- 数据链路层: 检测帧头帧尾, 检测是否出错, 提取目标mac, 一致则收取, 把帧交给网络层实体;
- 网络层实体排队,根据路由表,排到队头根据目标IP转发到对应主机。(SDN则查流表,执行对应操作)

为转发**地址空间进行划分**,不同地址空间转发到不同的端口。采用**最长地址前缀匹配**的目标地址表项。

- 一般使用TCAMs(ternary content addressable memories)硬件实现,在IP匹配时也总使用。
 - 可以在一个时钟周期内检索出地址,不管表空间有多大
 - Cisco Catalyst系列路由器在TCAM中可以存储多达约为1百万条路由表项

交换结构

----switch fabric

存在**队列缓冲的原因**:存在头部阻塞(Head-of-the-Line (HOL) blocking)如多入一出,匹配输入输出 速率瞬时不一致性。

局部交換速率要**n倍于发送速率**(n为输入输出端口个数)

三种典型交换结构:

- 1. **基于memory (内存)**: 第一代,拷贝到系统内存头部提取出目标地址,查找转发表,找到对应 的输出端口,拷贝到输出端口。——经过两次系统总线,收到内存带宽限制,一次只能转发一个分 组。
- 2. 基于bus(总线):此总线不是系统总线,而是switch fabric。——收到总线带宽限制,一次处理 一个分组,对于企业网、接入网速度完全够。
- 3. 基于crossbar (互联网络): Banyan (榕树) 网络, crossbar(纵横)和其它的互联网络 (不同于 互联网!)。每次把不同两根线之间短路即可随时接通。可以把分组切开,通过网络时间固定,便 于调度。——克服总线带宽限制,对于骨干网来说常使用。

输出端口

• 物理层: 把链路层的数据变成物理信号打出去; 链路层: 帧封装, 加帧头帧尾, 校验等等功能;

• 网络层:排队,排到队头转发,交给链路层网卡。

存在缓存队列原因:交换结构速度和输出端口瞬时速度不一致。溢出则会被抛弃掉。

存在调度规则,不一定先来的先发(保证对某些应用服务质量的支持)。 Mila dite

缓存建议规则(自己看):拇指规则等。

调度机制:

1. FIFO (first in first out) 先到先出


丟弃策略:

o tail drop: 丟弃刚到达的分组

o priority: 根据优先权丢失/移除分组

o random: 随机地丢弃/移除

- 2. 优先权调度: 多类,不同类别有不同的优先权。先传高优先级的队列中的分组
- 3. Round Robin (RR): 循环所有类, 公平轮换。
- 4. Weighted Fair Queuing (WFQ): 每种分组享用不同权重的优先级占比。



4.3 IP: Internet Protocol

——互联网的网络层:路由协议、ICMP 协议(信令协议:报错、测试网络是否通畅-ping)、IP 协议 IP协议实现数据平面的转发功能: ・地址约定・数据报格式・分组处理的约定

IP 数据报格式

• 头部:无选项20字节(有可选项,可变长)

- 1. 协议版本号 (IPv4 0100)
- 2. 头部长度(以一当四,即最后乘4字节)
- 3. 数据类型 (载荷类型,基本废弃了)
- 4. 数据报总长
- 5. **16位分组的id标识、标志位、偏移量**(用于分片重组)——第二行
- 6. TTL (存活倒计时)、上层协议的标识、头部校验和(不校验数据)
- 7. 32位源IP、32位目的IP
- 8. 可选内容(Options):一般没有,有的话可以记录自己的路径
- 内容(载荷):上层协议传输的数据

分片和重组

- 网络链路有MTU (最大传输单元),不同链路层协议的最大承载量不同。
- 大的IP数据报在网络上被分片,需要在接收端重新拼接起来。(8字节切分)。
- 路由器转发的时候不去组合,只管转发,不同片可能经过不同的路径。
- 有某一片 (Fragment) 没到, 所有片全部丢弃。

分片的方法:

- 1. 相同的ID, 表示属于同一个分组
- 2. 不同的偏移量,表明这一片在分组中的未知
- 3. 最后一个分片fragflag标记为0,表示后面没有分片了(传完了)

IPv4地址

——IP地址:标识网络设备(主机、路由器)的接口。32位标示,对主机或者路由器的接口编址。

路由器IP地址一般有两个或两个以上IP地址、主机可以只有一个IP地址。

有线以太网网口链接到以太网络、物理上可以使用交换机连接、无线WiFi接口被WiFi基站连接——同一子网下一跳可达,服务由链路层提供。

子网的定义:

- 设备和接口断开,构成了一个个**网络的孤岛**。
- 可以分为纯子网、非纯子网(纯子网组成的)

子网的特点:

- 1. 前缀一样(高位部分相同)、
- 2. 无需路由器介入(交换机在IP层面看起来就是一跳)——**一跳可达**

例子,几个子网?

- 局域网一般多点连接(通过交换机)、长途连接一般只有两点。
- 一共有6个子网(路由器之间算长途连接,一个子网就两点)

IP 地址分类:

单播地址: 点对点

- 1. A类: 第一位为0, 7bit代表网络号, 24bit代表主机号
 - 网络数: 128-2=126个,全0,全1不使用;
 - 主机数: 2^24-2个.
- 2. B类: 前两位10, 14bit代表网络号, 16bit代表主机号
 - 网络数: 2^14-2个;
 - 主机数: 2^16-2个.
- 3. C类: 前三位110, 21bit代表网络号, 8bit代表主机号

网络数: 2^21-2个;主机数: 2^8-2个.

组播地址: 发给属于组内的主机可以接收到

4. D类: 前四位1110, 28bit代表组播地址号

5. E类: 前5 为11110, 27bit预留将来使用

广播一般不用在互联网,只用在局域网通信。

以子网为单位散播子网可达信息,便于组织,一般通过对不同子网进行聚集进一步简化组织查找。

特殊IP地址:

- 主机号全为0---本网络
- 网络号全为0---本网络上的某个主机
- 32位全为0--本主机
- 主机部分:全为1--广播地址,这个网络的所有主机
 - 32位全为1--本网络广播地址
 - 只有主机部分全1--远程网络广播地址
- 127开头:回路地址--到IP层会反转朝上。

内网(专用)IP地址:

- ——永远不会被当做公用地址来分配,路由器也不会转发这些IP的分组。
 - Class A 10.0.0.0-10.255.255.255 MASK 255.0.0.0
 - Class B 172.16.0.0-172.31.255.255 MASK 255.255.0.0
 - Class C 192.168.0.0-192.168.255.255 MASK 255.255.255.0

无类域间路由: CIDR

- ——按需分配,不完全按照字节进行划分网络号和主机号,根据需求在任意未知切分。
 - a.b.c.d/x, 其中 x 是地址中子网号的长度
 - 子网掩码: 32位, 1代表网络号, 0代表主机号
 - 路由的时候,和子网掩码进行**与操作**即可提取出子网号。

转发表表项:目标子网号、子网掩码、下一条、接口。

转发算法:目标地址与子网掩码、匹配目标子网号、将分组转发到不同的接口、发送到下一跳。最后一个路由器解析主机号,转发到对应的主机。——都没有找到,则使用默认表项转发数据报

如何获得一个IP地址:

- 一、主机:配置四项信息
 - 1. 在主机里面配置: IP地址、子网掩码、默认网关、local-nameserver。
 - 2. DHCP (动态主机配置协议): 自动获取四个信息。允许主机在加入网络的时候,动态地从服务器那里获得IP地址等信息。plug-and-play

刚开始源地址0.0.0.0表示本机,目标地址255.255.255.255广播。**可能有多个DHCP所以还需要第二次握手确认**。——运行在UDP之上

- 。 主机广播寻找DHCP服务器
- o DHCP 服务器响应
- o 主机请求IP地址
- o DHCP服务器发送地址、子网掩码等四项信息

自己看一下两次交互的过程

- 二、子网:从ISP获得地址块中分配一个小地址块
- ——进一步把主机号做拆分,可以嵌套地划分子网。

层次编址: 路由聚集

- 子网路由器向主网路由器发布通告,表明该路由器就是该子网前缀的下一条。
- 主网路由器向自己的ISP发布路由通告,综合多个路由信息向外发布

层次编址: 特殊路由信息

- 聚集的时候支持有空洞的大概聚集,匹配时可能有多个表项与IP匹配,采用**最长前缀匹配**。
- 聚集可以**有效减少路由通告的数量**,节约资源与计算代价。
- 不同子网掩码也可以使用同一个路由器进行聚集,如公司收购的情况,通告加入不同表项即可。

三、ISP:向ICANN机构申请

网络地址转换: NAT

——内部有内网地址,在互联网共享一个外网地址,记录每台设备的分组对应于外网的端口即可。

动机: 1.省钱 (IP不够用), 2.可以方便更改内部IP, 3.可以更改ISP, 而不用改内网IP, 4.外部看不到内网情况。

实现:

- 外出数据包:替换源地址和端口号为NAT IP地址和新的端口号,目标IP和端口不变
- 记住每个转换替换对
- 进入数据包:替换目标IP地址和端口号,采用存储在NAT表中的mapping表项,用(源IP,端口)

存在的问题:外部主动连接内部会找不到对应主机和端口,需要进行内网穿透。

争议:

- 1. 违反分层原则 (网络层更改了传输层内容)
- 2. 违反端到端原则,网络核心设备具备了复杂性
- 3. 地址短缺问题可以被IPv6 解决

NAT 穿越问题:

- 1. **静态配置**映射
- 2. UPnP协议、IGD协议:动态查询、增加、删除映射表项。
- 3. 中继: 中继在2个连接之间桥接

IPv6

动机:

IPv4用完、分组切片重组负担很大、每次头部变化需要重新校验、头部格式改变帮助QoS IPv5是实验室版本,被废弃了。

IPv6**不允许分片,128位地址,40字节头部**。分组太大了发送错误报告让源主机自己切分。

头部字段:

- 1. 版本号
- 2. 优先级
- 3. 流标签 (对同一个流的数据做同样的处理)

- 4. 载荷长度
- 5. Next header-上层协议
- 6. hop limit-跳数限制
- 7. 源、目的IP


移除了Checksum、在头部之外,被"Next Header"字段标示、ICMPv6: ICMP的新版本

从IPv4到IPv6的平移:

迁移:逐步升级,不能设置flag day。

- 设置同时支持两种协议的路由器进行转换。
- **隧道**Tunneling: 在IPv4路由器之间传输的IPv4数据报中携带IPv6数据报

——至少还需要20年以上



4.4 通用转发和SDN

网络层功能:转发、路由(控制平面数据平面相互配合)——传统方法:垂直集成、分布式实现、每个路由器都包含数据平面和控制平面。

使用原因

传统方法特点:他种类繁多网络设备更改很难,控制平面分布式实现,行为僵化、升级管理很难。

• 垂直集成:硬件、操作系统、协议都私有

• 每台设备包含所有层面的功能: 控制功能分布式实现

• 控制逻辑固化:按照固定方式工作

传统方法问题:

- 1. 昂贵
- 2. 无法改变工作逻辑
- 3. 管理困难
- 4. 更新困难

——2005年开始重新思考网络控制平面的处理方式:

集中: 远程的控制器集中实现控制逻辑远程: 数据平面和控制平面的分离

SDN:逻辑上集中的控制平面

远程计算流标,通过南向接口发送到每台分组交换设备,增加匹配规则和对应的操作。

- 可以**随时更改**升级
- 可以让多个分组交换机厂商参与竞争——更好的生态
- 可以在网络操作系统上运行网络应用

主要思路:

- 网络设备数据平面和控制平面分离
- 数据平面-分组交换机:动作有**转发、丢弃、拷贝、泛洪、阻塞**
- 控制平面-控制器+网络应用

分离的优势:

- 水平集成控制平面的开放实现创造出好的产业生态
- 集中式实现控制逻辑, 网络管理容易
- 基于流表的**匹配+行动**的工作方式允许"**可编程的**"分组交换机
- ——类比: 主框架到PC的演变, 水平集成带来业界的繁荣。

传统方法流量工程的问题:

- 1. 自主选择路径,只能通过改变链路代价来实现,非常困难且无法按自己需求实现
- 2. 两路分拆负载均衡,无法完成,只能完全更换新路由算法
- 3. 不同流量走不同路由,无法完成,只能基于目标进行转发

SDN特点:

- 1. 分组交换机**通过流表**进行动作 (常见协议OpenFlow)
- 2. 控制平面和数据平面分离
- 3. 控制平面功能在数据交换设备之外实现
- 4. 可编程控制应用:控制器之上以网络应用形式实现各种网络功能

SDN 架构:

- 1. 数据平面交换机:
 - 。 基于**南向API**(例如OpenFlow),SDN控制器访问基于流的交换机
 - 使用流表进行匹配控制,流表被控制器计算和安装
 - 。 采用硬件实现通用转发功能, 快速简单
 - 。 定义了和控制器的协议
- 2. SDN控制器
 - 。 维护网络状态信息
 - 通过上面的**北向API**和**网络控制应用**交互
 - 通过下面的**南向API**和**网络交换机**交互
 - 。 逻辑上集中, 物理上可以分布式实现
- 3. 控制应用
 - o 控制的**大脑**: 采用下层提供的服务实现网络功能: 路由、接入控制、防火墙、负载均衡
 - 。 非绑定:可以适配不同公司的设备, 生态更健康。

通用转发和SDN过程: 查看分组条目属性、匹配流表表项(头部、计数、操作等等)、执行对应操作

OpenFlow

数据平面抽象:

- 流: 由分组(帧)头部字段所定义(广义的分组)
- 通用转发:简单的分组处理规则
 - 1. 模式:字段属性
 - 2. 行动: 丟弃、转发、修改等
 - 3. 优先权: 优先选择那个匹配上的表项
 - 4. 计数器: 匹配上后就+1, 有#bytes级别和#packets级别

流表的表项结构:


- 1. Rule (规则、模式): 十几个字段
- 2. Action (行动): 各种操作
- 3. Stats (状态、计数) : 基于包、基于字节

OpenFlow 抽象:

match+action (匹配+行动模式):统一化各种网络设备提供的功能

- 路由器:基于目标的转发
- 防火墙:基于目标端口、基于源IP等禁止
- 交换机:来自对应mac地址的分组进行转发
- NAT: 匹配IP地址和端口号进行重写
- 各种操作......实现各种各样的功能

例子: 精确控制两台主机交互数据的路径, 在每台分组交换机的流表中进行配置。



总结:路由表、流表怎么来?——控制平面(下一章)

renzehua. gitee:10