
Оперативни Системи

Управување со меморија

Вон. Проф. Д-р Димитар Трајанов Вон. проф. Д-р Невена Ацковска Доц. Д-р Боро Јакимовски

Содржина

- Вовед
- Swapping
- Виртуелна меморија
- Алгоритами за замена на страници
- > Дизајнирање на системот за страничење
- Имплементација на системот за страничење
- Сегментација



Управување со меморијата

- Идеалната меморија
 - Голема
 - Брза
 - Евтина
- Мемориска хиерархија
- > Управувач со меморијата
 - Управува со мемориската хиерархија во насока на градење на идеална меморија



Зошто е важно управувањето со меморија?

- Меморијата е важен ресурс и мора внимателно да се управува (раководи)
- Parkinson-ов закон: "Програмите се зголемуваат со тенденција да ја пополнат меморијата која им е на располагање"
- Меморијата мора да се алоцира ефикасно за да се постават што повеќе процеси во меморија
- Треба да се обезбеди да се изведе програма чијашто големина може да е поголема од реалната меморија што ни е на располагање




Управувањето со меморија треба да овозможи (1)

Релокација

- Програмерот не знае каде ќе биде сместен програмот во меморијата кога ќе биде извршуван
- Кога програмот се извршува, тој може да е сместен назад на дискот (swapped), а потоа да е вратен во главната меморија на различна локација (релоциран)
- Мемориските референци (гранање на наредби, податоци...) во кодот мора да бидат преведени во вистински физички адреси



Адресни побарувања за некој процес



Управувањето со меморија треба да овозможи (2)


Заштита

- Процесите не смее да референцираат мемориски локации во простор на друг процес без дозвола
- Не е можно да се проверат апсолутните адреси во програмите бидејќи процесот може да биде релоциран.
- Мора да бидат проверени за време на извршување
 - ОС не може да ги предвиди сите мемориски референци кои процесот ќе ги направи



Управувањето со меморија треба да овозможи (3)

- Делење (Sharing)
 - Дозволи неколку процеси да пристапат до исто парче на меморијата
 - Подобро да се дозволи секој процес да пристапи до истата копија од програмот (да чита) отколку да има своја посебна копија




Управувач со меморија

- Делот на ОС што раководи со меморијата (memory manager)
 - води сметка кои делови од меморијата се користат
 - доделува алоцира меморија на процеси
 - одзема деалоцира меморија од процеси
 - замена (swapping) меѓу меморија и диск



Без мемориска апстракција




Организирање на меморијата со ОС и еден кориснички програм




Извршување на повеќе програми без мемориска апстракција

 Проблем на реалокација: Имаме две програми (а) и (b) и истите ги чуваме во ист адресен простор (с).

 Решение е статичка релокација (додај го првиот алоциран бајт на секоја адреса во програмата)





CMP




32764

16412 16408


Основен и граничен регистар (Base & Limit)

 Ваѕе и limit регистрите се користат за на секој процес да му се додели различен адресен простор






Замена на процеси од RAM (Swapping)



- > Зафатеноста на меморијата се менува со
 - Доаѓањето на процес во меморијата
 - Отстранувањето на процес од меморијата



Swapping



 Резервирање на простор за сегменти кои динамички може да растат




Управување со слободната меморија

- При динамичко управување со меморија ОС мора да управува и со слободниот простор
- Две методи
 - Битмапи
 - Поврзани листи




Управување на меморијата со бит мапи



- Меморијата се дели на алокациски единици
- За секоја алокациска единица постои еден бит кој покажува дали е зафатена



Управување на меморијата со листи




- Меморијата се дели на алокациски единици
- За секој блок од меморија зафатен од процес и за секој слободен блок постои јазол кој го покажува неговиот почеток и должина
- Начин на алокација на нов блок



ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ

Процес на спојување на слободните мемориски блокови



 Приказ на спојувањето на слободните мемориски блокови ако даден блок X се ослободи



8M8MПримери 12M12M First Fit 22M6MBest Fit Last 18Mallocated 2Mblock (14K) First, Next, 8M8M**Best fit** 6M6MAllocated block Free block 14M 14M Мемориска Next Fit конфигурација пред 36M и по алоцирање на $20 \, \mathrm{M}$ 16 Mbyte блок (a) Before (b) After




Виртуелна меморија

- Овозможува проширување на адресниот простор над капацитетот на главната меморија
- Главна идеја секој програм има свој адресен простор кој се дели на делчиња наречени страници.
- Страниците се мапираат во физичката меморија, но не секоја страница мора да е во RAM кога ќе е потребна
 - Кога не е се прави акција на преземање на делот од програмата од диск (и повторно да ја изврши наредбата која претходно се обидел да ја изврши)



Виртуелна меморија







Страничење

- Подели ја меморијата во мали, еднакво големи делчиња и секој процес подели го на парчиња исто толку големи
- Делчињата на процесите се викаат страници, а делчињата од меморијата се викаат рамки
- ОС одржува табела на страници за секој процес
 - Ја содржи локацијата на рамката за секоја страница на процесот
 - Секоја мемориска референца се состои од број на страница и офсет (поместување) во самата страница






... А табелите на страници се





Страничење

 Се користи табела на страници која врши мапирање на виртуелната во физичка адреса






Делови на виртуелна адреса


- Секоја адреса генерирана од CPU (виртуелна адреса) се дели на 2 дела
 - број на страница (page number) **p**
 - поместување во страницата (page offset) d
- Бројот на страницата се користи како индекс во табелата на страници (page table)
 - содржи **базна адреса** на секоја страница во физичката меморија
 - базната адреса се комбинира со поместувањето на страницата за да се дефинира физичката адреса што се испраќа на мемориската единица



Пресликување од виртуелна во реална адреса




Табела на страници



ММU со 16 страници со по 4 КВ




Типичен ред од табелата на страници





Преведување на адреса во систем со страничење



Пример (MMU)

- Големина на страница 8 КВ = 8 · 1024=8192 В
- Наредба (читање од меморија во регистар)

MOVE REG, 104852

поместување

```
(104852 = 12 \cdot 8192 + 6548) \leftarrow
```

- Се проверува 13-тата редица во табела на страници
- ightharpoonup Ako p = 0 (Present/absent bit)
 - page fault (страницата не е во рамка)
- Ако р = 1
 - се чита бројот на рамката во физичката меморија за 13-тата виртуелна страница – во случајов нека е 7
- Содржината на регистерот се праќа во мемориската локација
 - **7** 8192 + **6548** = 63892 преку магистралата
- (Меморијата не знае ништо за оваа активност на ММU, туку само гледа барање за запис во локација 63892)



TLBs - Translation Lookaside Buffers

- При пристап до меморија може потребно е често да се пристапува до табелата на страници за да може да се креира физичката адреса
- TLB претставува концепт на кеширање на најчесто користените редови од табелата на страници
- На пример Pentium може да чува 64 реда од табелата на страници во процесорот




Translation Lookaside Buffer

- Секоја референца на виртуелната меморија може да предизвика 2 пристапи до физичката меморија
 - еден за да се земе влезот од табелата на страници
 - еден за да се земе податокот
- За да се ублажи овој проблем, се воведува брз кеш за да во него се сместат некои податоци од табелата на страници
 - се нарекува TLB Translation Lookaside Buffer
- TLB ги зачувува најскоро користените влезови од табелата на страници.
 - Ги зачувува броевите на виртуелните страници и пресликувањето за нив.




Функционирање на TLB


- За дадена виртуелна адреса, процесорот го пребарува TLB
- Ако влезот од табелата на страници е присутен (имаме погодок, hit), бројот на рамката се презема оттаму и се формира реалната адреса
- Ако влезот од табелата на страници не е присутен во TLB (немаме погодок, *miss*), се користи бројот на страница за да се индексира табелата на страници, а TLB се ажурира за да го вклучи новиот влез



Користење на TLB



Операции на страничење и TLB






Пример за изглед на TLB

Valid	Virtual page	Modified	Protection	Page frame	
1	140	1	RW	31	
1	20	0	RX	38	
1	130	1	RW	29	
1	129	1	RW	62	
1	19	0	RX	50	
1	21	0	RX	45	
1	860	1	RW	14	
1	861	1	RW	75	



Перформанси

- Делот од мемориските референци кои можат да бидат задоволени од асоцијативната меморија (TLB), се нарекува рата на погодување
- Колку е поголема, толку се подобри перформансите
- Пример:
 - 100 nsec за пристап до табела на страници
 - 20 nsec за пристап до TLB
 - 90% рата на погодување



Двонививски табели на страници


Bits 10

10 PT2

(a)

 Поради проблемот со огромните табели на станици во пракса се користат повеќе нивовски табели

▶ 1.000.000 страници за 32 битен адресен простор и 4КВ станици






Инвертирани табели на станици


- За 64 битна адреса таблата на страници треба да има 2⁵² редови
- За секоја рамка од физичката меморија има по еден ред во кој се информациите на која виртуелна страница одговара.

Traditional page table with an entry for each of the 2⁵² pages


 За да се конвертира адресата мора да се пребара целата табела и да се пронајде бараната виртуелна страница. Пребарувањето може да се забрза со НАЅН табели

Процесот може да се забрза со TLB





256-MB physical



Инвертирана табела на страници

Мотив:

- Табелите на страници зависат од големината на виртуелната меморија
- Виртуелниот адресен простор станува поголем:
 - 64-битен, со 4КВ големина на страница: 2⁵² влезови во табела (4 квадрилиони) ...



Инвертирана табела на страници

Идеја:

- Табелата на страници да се организира со осврт на физичката меморија, наместо виртуелната меморија
- Глобална табела на страници индексирана со броеви на рамките и секој влез содржи виртуелна адреса и PID
- i-ти влез содржи информација за страната (виртуелна) која се наоѓа во рамката i од физичката меморија
- Користи TLB за редукција на потребата од пристап до табелата на страници
- Aко TLB промаши: барај низ табелата <virtual address, PID>
 - <u>Физичката адреса се добива од индексот (frame number)</u>



Структура на ИТС

- Индексирана со бројот на рамката
- Влезот содржи виртуелни адреси и PID што ја користат таа рамка (ако има)
- Ги содржи и другите битови

pid	Virtual addr	V	W	r	X	f	m
pid	Virtual addr	V	W	r	X	f	m
pid	Virtual addr	V	W	r	X	f	m

v: valid bit (0 - page fault)

w: write bit


r: read bit

x: execute bit (rare)

f: reference bit (for PR algor.)

m: modified bit (if 1 write to disk)

Пресликување од виртуелна во реална адреса





HASH табели

