SecuROM *new* 3.06.00.0003 Cracking (South Park Rally)

GAME: South Park Rally [https://en.wikipedia.org/wiki/South Park Rally]

Protection: SecuROM *new* 3.06.00.0003 Author: Luca D'Amico - V1.0 - 24 Marzo 2023

DISCLAIMER:

Tutte le informazioni contenute in questo documento tecnico sono pubblicate solo a scopo informativo e in buona fede

Tutti i marchi citati qui sono registrati o protetti da copyright dai rispettivi proprietari.

Non fornisco alcuna garanzia riguardo alla completezza, correttezza, accuratezza e affidabilità di questo documento tecnico.

Questo documento tecnico viene fornito "COSÌ COM'È" senza garanzie di alcun tipo.

Qualsiasi azione intrapresa sulle informazioni che trovi in questo documento è rigorosamente a tuo rischio. In nessun caso sarò ritenuto responsabile o responsabile in alcun modo per eventuali danni, perdite, costi o responsabilità di qualsiasi tipo risultanti o derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo di questo documento tecnico. Solo tu sei pienamente responsabile delle tue azioni.

Cosa ci serve:

- Windows 10/11 (nativo, il gioco non funziona su VM)
- x64dbg (x32dbg) [https://x64dbg.com/]
- CFF Explorer [https://ntcore.com/?page_id=388]
- Disco di gioco originale (abbiamo bisogno del disco ORIGINALE)

Prima di iniziare:

Non sono riuscito in nessun modo a far partire questo gioco su una VM, probabilmente per problemi legati alla GPU virtuale di VMWare/Virtualbox. Per fortuna si avvia tranquillamente su Windows 11.

Come nel caso di SecuROM *new* 4.48.00.0004 (analizzata in uno dei miei documenti precedenti), il funzionamento di questo DRM consiste nel sostituire alcune chiamate alle varie API di Windows usate dal gioco, con una funzione che una volta effettuati i dovuti controlli, raggiungerà l'API richiesta con un jump. Il salto sarà diretto, senza passare per il thunk sulla IAT, ciò significa che quando ricostruiremo gli imports, dovremo scorrere la IAT alla ricerca del thunk corretto da inserire nel segmento .text patchando i bytes dove avviene la chiamata. È anche presente uno strato di cifratura inziale (per questo serve il disco originale) e varie tecniche anti-debug che complicheranno il raggiungimento dell'OEP.


IMPORTANTE: Se l'eseguibile del gioco (sprally2.exe) viene avviato in modalità compatibilità, si avranno problemi durante la fase di dumping, in quanto verranno hookate varie API sulla IAT e Scylla non sarà in grado di riconoscerle!! Se durante questa fase riscontrate problemi di questo tipo, assicuratevi di NON aver eseguito il gioco in modalità retrocompatibilità. Se si verificano ugualmente problemi di API non riconosciute correttamente da Scylla perché hookate da ShimLib/aclayers.dll/apphelp.dll, provate a rinominare l'eseguibile del gioco (ad esempio da sprally2.exe a sprally2_orig.exe, come ho fatto io). Nei miei documenti precedenti non avendo piena consapevolezza di questa problematica, ho proceduto risolvendo manualmente le API hookate: questo sforzo non è in realtà necessario!

<u>Iniziamo:</u>

Installiamo il gioco e carichiamo l'eseguibile in x32dbg (sprally2.exe). Notiamo che l'entry point è situato a 0x004C3F82. Andando sulla Memory Map possiamo vedere che ci troviamo nella section .cms_t, ovvero la classica section del loader di SecuROM:

00400000	00001000 3	User	sprally2_orig.exe		IMG	-R	ERWC-
00401000	0008D000 3	🕻 User	".text"	Executable code	IMG	ER	ERWC-
0048E000	00005000	ù User	".rdata"	Read-only initialized data	IMG	-R	ERWC-
00493000	00027000	ù User	".data"	Initialized data	IMG	-RWC-	ERWC-
004BA000	00011000	User	".cms_t"		IMG	ER	ERWC-
004CB000	0001D000 3	ù User	".cms_d"		IMG	-RWC-	ERWC-
004E8000	00004000 3	ù User	".idata"	Import tables	IMG	-R	ERWC-
004EC000	00002000 3	User	".rsrc"	Resources	IMG	-R	ERWC-

Se avete già letto il mio documento su SecuROM 4.48, saprete che premendo su RUN nel debugger verremo inondati di eccezioni di ogni tipo. Procediamo configuriamo x32dbg per ignorarle, andando su Options -> Preferences -> Exceptions e scegliamo di ignorarle tutte:



Ricordate anche di togliere il segno di spunta da "Log exceptions".

Ok, adesso il prossimo passo è ovviamente arrivare all'OEP.

Mettere un breakpoint hardware in esecuzione sul segmento .text non ci aiuterà, poiché come abbiamo già visto nell'altro documento sulla più recente versione di SecuROM, il loader ne rileverà la presenza mandando il processo in loop.

Possiamo utilizzare la stessa tecnica usata l'ultima volta: settiamo un breakpoint su una API che di solito viene chiamata vicino all'entry point, come la GetCommandLineA e ad ogni scatto, clicchiamo su run to user

code e verifichiamo in che segmento ci troviamo (ricordate che il nostro obiettivo è quello di arrivare dentro la sezione .text).

Dopo il terzo scatto del breakpoint, premendo run to user code, ci troveremo a 0x00484A1C proprio dentro il segmento .text!

```
DDD9
                               ● II 0048499F
                                                                                         tstp st(1),st(0)
                                   004849A1
004849A2
                                                       C3
                                                                                        ret
push ebp
                                   00484943
                                                        8BEC
                                                                                        mov ebp,esp
push FFFFFFF
                                                        6A FF
68 48EE4800
68 3C424800
                                   004849A5
                                                                                        push sprally2_orig.48EE48
push sprally2_orig.48423C
                                   004849A7
                                                                                         push sprally2_orig.48423
mov_eax,dword ptr ES:[0]
                                   004849B1
004849B7
                                                        64:A1 00000000
                                                       50
64:8925 00000000
                                                                                                eax
                                                                                        mov dword ptr fs:[0],esp
sub esp,58
                                   004849B8
                                                        83EC 58
                                                                                         push ebx
                                   004849C2
                                                        53
                                                                                        push esi
push edi
                                   004849C3
                                                        56
                                   004849C4
                                                        57
                                                                                        mov dword ptr ss:[ebp-18],esp
call dword ptr ds:[4CC2E8]
                                   004849C5
004849C8
                                                       8965 E8
FF15 E8C24C00
                                                                                        xor edx,edx
mov dl,ah
                                   004849CF
                                                        33D2
                                                        8AD 4
                                   004849D0
                                   004849D2
                                                        8915 44FA4A00
                                                                                        mov dword ptr ds:[4AFA44].edx
                                                        8BC8
                                                                                        mov
                                                                                              ecx,ea
                                                        81F1 FF000000
                                   004849DA
                                                                                        and ecx.FF
                                                                                        mov dword ptr ds:[4AFA40],ecx
shl ecx,8
add ecx,edx
                                   004849E6
                                                        C1E1 08
                                                       03CA
890D 3CFA4A00
                                                                                         mov dword ptr ds:[4AFA3C],ecx
                                   004849EB
                                                       C1E8 10
A3 38FA4A00
33F6
                                   004849F1
                                                                                        shr eax,10 mov dword ptr ds:[4AFA38],eax
                                   004849F4
                                   004849F9
004849FB
                                                                                         xor esi,es
                                                                                        push esi
call sprally2_orig.48823D
pop ecx
                                                       56
E8 3C380000
                                   004849FC
                                                        85C0
                                                                                        test eax,eax
jne sprally2_orig.484A0E
                                   00484402
                                    0484A04
                                                       75 08
6A 1C
                                                                                        push 1C
call sprally2_orig.484ABD
                               .
                                   00484A06
                                                        E8 B0000000
                                   00484A0D
                                                        59
                                                       8975 FC
E8 59360000
                                    00484A0E
                                                                                         mov dword ptr ss:[ebp-4],esi
                                                                                        call sprally2_orig.48806F
call dword ptr ds:[4CC2E8]
mov dword ptr ds:[4B9434],eax
call sprally2_orig.487F3D
mov dword ptr ds:[4AF9F8],eax
call sprally2_orig.487CF0
                                   00484A11
                                                       FF15 E8C24C00
A3 34944B00
                              00484A1C
EIP:
                                                       E8 17350000
A3 F8F94A00
                               ● 00484A2B
                                                        E8 C0320000
```

Da notare però che NON ci troviamo subito sotto ad una call a GetCommandLineA, ma bensì a CALL dword ptr ds:[0x4CC2E8]. Sappiamo già il perché (sempre grazie all'analisi precedente di SecuROM 4.48): SecuROM rimpiazza varie API con una sua funzione che, dopo le opportune verifiche, si occuperà di chiamare l'API richiesta dal gioco.

Dall'ultimo screenshot è facile dedurre che l'OEP si trova a 0x4849A2 (inizio dell'attuale funzione).

Se riavviamo il debugger e torniamo a questo indirizzo, vedremo questo:

```
004849A2
               837D F4 A8
                                     cmp dword ptr
                                                     [ebp-C],FFFFFFA8
                                                  ds:[edx+ebx*2],bh
               283C5A
                                     sub byte ptr
  00484949
               EB 88
                                              ly2_orig.484933
                                     mov dh,8E
.
  004849AB
               2E:B6 8E
  004849AE
                                    xor al,2A
               BR REESSARS
```

Un disassemblato completamente diverso da quello precedente. Questo è dovuto al fatto che il loader di SecuROM ancora non ha sovrascritto questa area di memoria con le istruzioni decifrate che abbiamo visto prima.


Come già sappiamo, su Windows i processi possono modificare la memoria grazie all'API WriteProcessMemory, che ha la seguente firma:

```
BOOL WriteProcessMemory(
   [in] HANDLE hProcess,
   [in] LPVOID lpBaseAddress,
   [in] LPCVOID lpBuffer,
   [in] SIZE_T nSize,
   [out] SIZE_T *lpNumberOfBytesWritten
);
```

Quindi procediamo disattivando il breakpoint su GetCommandLineA, mettendo un breakpoint sulla WriteProcessMemory e avviamo l'esecuzione.

ATTENZIONE: questa versione di SecuROM (a differenza della versione successiva) sembra mandare il loader in loop quando rileva un breakpoint su WriteProcessMemory. La soluzione è semplice, ed è la stessa che abbiamo visto con Safedisc: mettiamo il breakpoint su WriteProcessMemory+0x2. In questo modo non verrà riconosciuto.

Ogni volta che scatta il breakpoint controlliamo sullo stack il parametro l'IpBaseAddress (ovvero l'indirizzo dove i dati andranno scritti), se è vicino al nostro OEP, è quello corretto! Alternativamente basta guardare il nostro lettore CD/DVD: quando vediamo attività di lettura, sapremo che la prossima chiamata a WriteProcessMemory scriverà i byte decifrati con il nostro OEP.



Ci troveremo in questa situazione. Guardando lo stack vediamo che 0x0019F71C è l'indirizzo sul quale verrà scritto il buffer situato a 0x0019F720. Quindi clicchiamo con destro su quest'ultimo e selezioniamo Follow DWORD in Disassembler. Trovare il nostro OEP dentro il buffer a questo punto è facile: possiamo sommare all'indirizzo attuale (0x02931D50) la differenza tra 0x4849A2 (indirizzo dell'OEP trovato in precedenza) e 0x4848A2 (base address dove verrà scritto il buffer): 0x2931E50.

Ed infatti, recandoci a 0x2931E50 (usando CTRL+G), possiamo vedere che c'è il nostro OEP pronto per essere scritto in memoria :D

```
push ebn
 ٠
   02931E50
                  55
   02931E51
02931E53
                  SBEC
                                          mov ebp,esp
push FFFFFFF
                  6A FF
 .
                                          push sprally2_orig.48EE48
 .
   02931E55
                  68 48EE4800
                  68 3C424800
                                                         _or
   02931E5A
                                          push sprallv2
                                          mov eax, dword ptr fs:[0]
   02931E5F
                  64:A1 00000000
   02931E65
                  50
                                          push eax
   02931E66
                  64:8925 00000000
                                          mov dword ptr [5:[0],esp
                                          sub esp,58
   02931E6D
                  83EC 58
   02931E70
                  53
                                          push ebx
   02931E71
                  56
                                          push esi
   02931E72
                                          push
                                          mov dword ptr ss:[ebp-18],esp
call dword ptr ds:[4CC2E8]
                  8965 E8
   02931E73
 0
   02931E76
                  FF15
                        E8C24C00
 0
   02931E70
                  33D2
                                          xor
                                               edx,edx
 0
   02931E7E
                  8AD4
                                          mov dl,ah
 ۰
   02931E80
                  8915 44FA4A00
                                          mov
                                              dword ptr ds:[4AFA44],edx
 ۰
   02931E86
                  8BC8
                                          mov
                                               ecx, eax
                  81E1 FF000000
 .
   02931E88
                                          and
                                              ecx,FF
                                              dword ptr ds:[4AFA40],ecx
                  890D 40FA4A00
 .
   02931E8E
                                          mov
 .
   02931E94
                  C1E1 08
                                          sh1
                                               ecx,8
   02931E97
                  03CA
                                          add
                                              ecx.edx
   02931E99
                  890D 3CFA4A00
                                              dword ptr ds:[4AFA3C],ecx
                                          mov
   02931E9F
                  C1E8 10
                                          shr
                                               eax.10
   02931EA2
                  A3 38FA4A00
                                              dword ptr ds:[4AFA38],eax
                                          mov
   02931EA7
                  33F6
                                              esi, esi
                                          xor
   02931EA9
                  56
                                          push esi
   02931EAA
                  E8 3C380000
                                          call 29356EB
   02931EAF
                                          pop ecx
 .
                  59
 .
   02931EB0
                  85C0
                                          test eax, eax
.
   02931EB2
                  75 08
 .
   02931EB4
                  6A 1C
                                          push 10
                                          call 2931F6B
 ٠
   02931EB6
                  E8 B0000000
 ٠
   02931EBB
                  59
                                          pop ecx
                  8975 FC
-> •
   02931EBC
                                          mov dword ptr ss:[ebp-4],esi
                  E8 59360000
 ٠
   02931EBF
                                          call dword ptr ds:[4CC2E8]
 .
   02931EC4
                  FF15 E8C24C00
                                          mov dword ptr ds:[489434],eax
 .
   02931ECA
                  A3 34944B00
   02931ECF
                  E8 17350000
   02931ED4
                  A3 F8F94A00
 ۰
                                          mov dword ptr ds:[4AF9F8],eax
   02931ED9
                  E8 C0320000
                                          call
   02931EDE
                  E8 02320000
                                          call
                  E8 012F0000
   02931EE3
                                          call
                                          mov dword ptr ss:[ebp-30],esi
   02931EE8
                  8975 DO
   02931EEB
                  8D45 A4
                                          lea eax,dword ptr ss:[ebp-5C]
   02931EEE
                  50
   02931EEF
                  FF15 E8C24C00
                                               dword ptr ds:[4CC2E8]
                                          call
   02931EF5
                  E8 93310000
                                          call
   02931EFA
                  8945 9C
                                          mov dword ptr ss:[ebp-64],eax
```

C'è anche la CALL che abbiamo visto precedentemente (che sappiamo essere in realtà una GetCommandLineA) a 0x2931EC4.

Usiamo la tecnica del EBFE (salto sullo stesso indirizzo): patcheremo 0x2931E50 e 0x2931E51 con i byte EB ed FE in modo tale che dopo che questo buffer verrà scritto nella memoria, ci ritroveremo in loop proprio sull'OEP:

```
02931E50
                                       jmp 2931E50
.
                EC
                                       in al,dx
•
  02931E53
                6A FF
                                       push FFFFFFF
•
  02931E55
                68
                   48EE4800
                                       push sprally2_orig.48EE48
  02931E5A
                68
                   3C424800
                                       push sprally2_orig.48423C
```

Lasciamo tutto il resto invariato e premiamo su RUN per continuare l'esecuzione (ricordatevi di disattivare il breakpoint su WriteProcessMemory+0x2).

Aspettiamo qualche secondo e clicchiamo sul tasto PAUSE del debugger. Saremo qui, proprio sull'OEP:

```
3● 004849A2
                 EB FE
                                        jmp sprally2_orig.4849A2
                 EC
                                          al,dx
 0
   004849A5
                 6A FF
                                       push FFFFFFF
   004849A7
                 68
                    48EE4800
                                       push sprallv2_orig.48EE48
                                       push sprally2_orig.
                 68 3C424800
   004849AC
```

Il codice è il loop proprio grazie alla nostra patch dell'EBFE (guardate la freccia rossa).

Mettiamo subito un breakpoint e ripristiniamo i byte modificati (sostituiamo EB FE con 55 8B):

```
פטטט
                                       ISLP SL(I),SL(U)
0048499F
                                       ret
push ebp
                C3
  00484943
                SREC
                                       mov_ebp,esp
                                       push FFFFFFF
                6A FF
  004849A5
  004849A7
                68 48EE4800
                                       push sprally2_orig.48EE48
                68 3C424800
                                       push sprally2_orig.48423C
  004849AC
.
                                       mov eax,dword ptr [3:[0]
  004849B1
                64:A1 00000000
  004849B7
                50
                                       push eax
  004849B8
                64:8925 00000000
                                       mov dword ptr [6:[0],esp
  004849BF
                                       sub esp,58
                83EC 58
  004849C2
                                       push ebx
```

Finalmente siamo fermi all'OEP!!

Ora possiamo pensare come ripristinare le API proxate da SecuROM e a fare un dump del nostro eseguibile dalla memoria.

Se fossimo stati su una VM, arrivati a questo punto sarebbe stato ideale effettuare uno snapshot per poterlo facilmente ripristinare successivamente in caso di problemi. Purtroppo, come già detto nell'introduzione di questo documento, questo gioco non funziona su VM. Ho deciso così di scrivere un piccolo script per x64dbg in modo tale da automatizzare quanto fatto sino ad ora e poter tornare facilmente all'OEP in caso di problemi:

```
// variables
OEP addr = 0x4849A2
wpm buffer base addr = 0x4848A2
// start
run // run til the EntryPoint
// clear breakpoints
bc
bphwc
// find and hook WriteProcessMemory
wpm addr = kernel32.dll:WriteProcessMemory
bp wpm addr+0x2
SetBreakpointCommand wpm addr+0x2, "scriptcmd call check buffer"
erun
ret
check buffer:
log "WriteProcessMemory({arg.get(0)}, {arg.get(1)}, {arg.get(2)},
{arg.get(3)}, {arg.get(4)})"
cmp [esp+8], wpm buffer base addr
```

```
je patch buffer
erun
ret
patch buffer:
set [esp+C]+(OEP addr-wpm buffer base addr), #EB FE#
rtr
bc
bphwc
bp OEP addr
SetBreakpointCommand OEP addr, "scriptcmd call restore oep bytes"
erun
ret
restore oep bytes:
set eip, #55 8B#
bc
bphwc
ret
```

Abbiamo visto in precedenza che la funzione di SecuROM che proxa le varie API si trova a [0x4CC2E8] ovvero all'indirizzo presente a 0x4CC2E8. Possiamo ottenere questo indirizzo semplicemente cliccando con il destro su una di queste call dword ptr ds:[0x004CC2E8] e scegliendo Follow in dump -> Costant. Guardiamo in basso nella finestra DUMP 1:

```
004CC2E8 60 D1 4B 00
```

Ok l'indirizzo della funzione di SecuROM è 0x004BD160 (questi valori vanno letti da destra verso sinistra).

Mettiamo un breakpoint sulla call all'indirizzo 0x484A16 (sappiamo che questa chiamata dovrà eseguire, dopo i controlli effettuati da SecuROM, l'API GetCommandLineA):

```
00484A0D
                           59
                                                                  pop ecx
                                                                 mov dword ptr ss:[ebp-4],esi
call sprally2_orig.48806F
call dword ptr ds:[4CC2E8]
mov dword ptr ds:[4B9434],eax
call sprally2_orig.487F3D
mov dword ptr ds:[4AF9F8],eax
   00484A0E
                            8975 FC
                            E8 59360000
    00484A11
                           FF15 E8C24C00
   00484A1C
                            A3 34944B00
   00484A21
                           E8 17350000
    00484A26
                            A3 F8F94A00
                                                                 call sprally2_orig.487CF0
call sprally2_orig.487C37
    00484A2B
                            E8 C0320000
                           E8 02320000
```

Ed una volta raggiunto, facciamo click su STEP INTO per saltarci dentro.

Ci ritroveremo ovviamente a 0x004BD160:

```
004BD160
                                              push ebp
    004BD161
                    8BEC
                                               mov ebp,esp
                                               sub esp,20
                    83EC 2C
    004BD163
    004BD166
                    53
                                               nush ebx
    004BD167
                    56
                                               push esi
 .
   004BD168
                    57
                                               push edi
                                              mov eax,dword ptr ss:[ebp+4]
mov dword ptr ss:[ebp-10],eax
   004BD169
                    8B45 04
    004BD16C
                    8945 FO
    004BD16F
                    60
                                               pushad
                                              push add push sprally2_orig.4BCDA0 push dword ptr :[0] mov eax,dword ptr :[0] mov dword ptr :[0],esx mov dword ptr :[0],esp mov eax,dword ptr ss:[ebp-10]
    004BD170
                    68 A0CD4B00
 0
    004BD175
                    64:FF35 00000000
 ۰
   004BD17C
                    64:A1 00000000
 ۰
   004BD182
                    8945 F8
 ۰
   004BD185
                    64:8925 000000000
                    8B45 F0
 .
   004BD18C
                                               sub eax,
                    83E8 04
 .
   004BD18F
                    8945 FO
                                              mov dword ptr ss:[ebp-10],eax
   004BD192
 .
                                              push sprally2_orig.4E3640

call dword ptr ds:[<&RtlEnterCriticalSection>]
    004BD195
                    68 40364E00
 .
    004BD19A
                    FF15 18524E00
    004BD1A0
                    8B0D 882C4E00
                                                    ecx,dword ptr ds:[4E2C88]
                                               mov
    004BD1A6
                    83C1 01
                                               add ecx.
    004BD1A9
                    890D 882C4E00
                                               mov dword ptr
                                                                ds:[4E2C88],ec
   004BD1AF
                    8B55 F0
                                                    edx,dword ptr
    004BD1B2
                    C1EA
 .
                                               shr
                                                    edx,10
 ۰
   004BD1B5
                    81E2 FFFF0000
                                               and edx, FFFF
   004BD1BB
                    81E2 FFFF0000
 ۰
                                               and edx, FFFF
                                                    eax,dword ptr ss:[ebp-10]
 .
   004BD1C1
                    8B45 F0
                                               mov
                    25 FFFF0000
 .
   004BD1C4
                                               and eax, FFFF
                    33D0
                                              xor edx,eax
mov word ptr
   004BD1C9
 .
                                                               ss:[ebp-28],dx
    004BD1CB
                    66:8955 D8
    004BD1CF
                    8B45 D8
                                                    eax, dword ptr ss: [ebp-28]
                                               mov
    004BD1D2
                    25 FF000000
                                               and eax, FF
                    99
                                               cdq
    004BD1D8
                    B9 09000000
                                               mov
 0
    004BD1DD
                    F7F9
                                               idiv ecx
 ۰
   004BD1DF
                    33C0
                                               xor eax, eax
 ۰
   004BD1F1
                    8A82 104F4E00
                                               mov
                                                   al, byte ptr ds:[edx+4E4F10]
 ۰
   004BD1E7
                    C1E0 08
                                               sh1
                                                   eax,8
                                                    cx,word ptr ss:[ebp-28]
 .
   004RD1FA
                    66:8B4D D8
                                               mov
 .
   004RD1FF
                    66:3308
                                               xor
                                                    cx,ax
                                                              ss:[ebp-28],cx
                    66:894D D8
                                              mov word ptr
    004BD1F1
                                              mov eax, dword ptr ss:[ebp-28]
    004BD1F5
                    8B45 D8
```

Come potete vedere questa funzione è molto simile a quella di SecuROM che abbiamo già analizzato nel procedente documento (su SecuROM *new* 4.48), quindi non ripeterò tutta la spiegazione. L'importante è sapere che scorrendo alla fine di questa funzione c'è un jmp eax:

```
op edi
op esi
op ebx
ov esp,ebp
op ebp
op eax
                                  8BES
                                5D
FFE0
5F
5E
5B
8BE5
5D
C3
E5 D4
4B
00FD
         004BD6E2
01
10
                                                                                                                                   Binary
                                                                                                                                  Copy
                                                                                                                                                                                                Set Conditional Breakpoint
                                                                                                                                                                                                                                                   Shift+F2
                                                                              eax,D4
                                                                                                                                  Follow in Dump
                                                                                                                                                                                                ₹n Toggle
                                                                                                                                                                                                                                                   F2
                                                                         dec ebx
add ch,bh
aam 4B
add byte |
aad 4B
                                                                                                                                   Follow in Memory Map
                                                                               byte ptr ds:[esi],cl
                                                                                                                            -
                                                                                                                                  Graph
```

Mettendo un breakpoint hardware (attenzione, usate solo breakpoint hardware su questa funzione, altrimenti il processo andrà in crash) a quell'indirizzo, raggiungiamolo e guardiamo il contenuto del registro eax:

```
EAX 752AA2E0 <kernel32.GetCommandLineA>
EBX 00341000
ECX 4F819AC7
EDX 00000000
EBP 0019F760
ESP 0019F6E8
```

Ecco come viene raggiunta la GetCommandLineA.

Ok, l'idea è quella di scorrere tutto il segmento .text alla ricerca delle CALL alla funzione di SecuROM e dopo averle chiamate per recuperare le API, patcharle con gli indirizzi corretti appena ottenuti. Tuttavia, l'indirizzo contenuto in eax al momento del salto è un indirizzo assoluto alla API richiesta, che non passa dal relativo thunk della IAT. Non possiamo sostituirlo a quello della call a SecuROM in quanto cambierà essendo dinamico. A noi serve l'indirizzo del thunk corrispondente nella IAT.

Quindi, questo è quello che faremo:

- 1) Scorriamo il segmento .text alla ricerca delle call di SecuROM
- 2) Appena troviamo una call ci saltiamo dentro
- 3) Hookiamo il jump eax per tornare al nostro codice assembly (ottenendo l'indirizzo diretto della API che stiamo risolvendo)
- 4) Usando l'indirizzo diretto della API (contenuto in eax), scorriamo la IAT cercando il thunk corrispondente
- 5) Una volta trovato, patchamo la funzione nel segmento text per chiamare l'indirizzo del thunk.

Trovare l'indirizzo di inizio della IAT è un'operazione estremamente facile: possiamo andare nella relativa sezione in Memory Map, selezionare il segmento .rdata e cliccare su follow in dump e a quel punto vedere dove iniziano ad essere presenti gli indirizzi alle varie API (sottolineati in verde o in rosso):

```
76 00 00 00 00 80 4E EF 76 00 00 00 00
          BO BO BF 76
                                      EO 63 BF 76
                                                                     ¿vAe¿vac¿v [¿v
0048E010
                        CO 65
                               RF
                                                    20 5B BF
0048E020
          40 62 BF 76
                        80 60 BF 76
                                       20 64 BF 76
                                                    40 60 BF 76
                                                                  @b¿v.`¿v d¿v@
                                                                           v d¿v@`¿v
..sáv..áv
                                      90 73 E1 76
0048E030
          AO 5E BF 76
                        00 00 00 00
                                                    90 9C E1 76
                                                                  DAÃVO-ÂV . ÁVP. ÁV
                                      20 96 E1 76
          DO 41 E2 76
                                                    50 9C E1 76
                        40 47 E1 76
                                      60 08 E2 76
                                                                    . áv@Gáv
          E0 1C E1 76
                        80 3B E2 76
                                      80 41 E2 76
                                                    70 42 E2 76
                                                                  à.áv.; âv. AâvpBâv
0048E070
          80 08 E2 76
                        00 3B E2 76
                                      AO 9D E3 76
                                                    20 81 E3 76
                                                                   .. âv.; âv . ãv
          50 AO E1 76
                        90 4D E1 76
                                      80 83 E3 76
                                                    FO A2 E1 76
0048E080
0048E090
           70 ED E1
                        DO 66 E1
                                       30 40 E2
                                                                   píávDfáv0@âv@(
                        AO 66 E1
0048E0A0
          E0 99 E1
                                      10 42 E2
                                                    DO 99 E3
                                                                   a.áv fáv.BâvĐ.ãv
                        30 8E E1 76
C0 6D E1 76
C0 66 E1 76
E0 A0 E1 76
0048E0B0
           70 49 E1
                                      90 3F E2
                                                     20 OA E2
                                                                  pIávO.áv.?âv
                                                                  ĐơávAmáv.þáv°Máv
          D0 F8 E1
0048E0C0
                                      10 FE E1
                                                    BO 4D E1
                                                    50 F9 E1 76
20 2E E2 76
          90 7F E1 76
80 95 E1 76
                                      10 3B E2 76
F0 4C E6 77
0048F0D0
                                                                  ..ávAfáv.;âvPùáv
                                                                   ..ávà ávðlæw
0048E0E0
0048E0F0 A0 73 E1 76
                                      70 1F E2 76 E0 A2 E1 76
                        80 8D E1 76
                                                                  sáv..ávp.âvà¢áv
```

Ok l'indirizzo di inizio della IAT è 0x48E000 e finisce a 0x48E783:

```
0ÅÔ.p Ô.;Ô. éÔ.
.ÚÔ.ĐÞÔ.OBÔ.°ÂÔ.
òàÔ..ÖÔ..ÜÔ.ÀXÔ.
pòŎ..BÔ.OÖÔ.`ÖÔ.
                                        10 A1 D5 00
                                                        20 E9 D4 00
                                                        B0 E2 D4 00
C0 D7 D4 00
                                         30 DF D4 00
10 DC D4 00
                         DO DE D4 00
0048E730
           80 DA D4 00
0048E740
           FO EO D4 00
                          90 D6 D4 00
           70 D2 D5 00
10 C7 D5 00
                                                        60 D6 D4 00
0048E750
                          00 DF D4 00
                                         30 D6 D4 00
                                                                       .ÇÕ.PÖÔ..VÔ.∂.Ŏ.
0048E760
                          50 D6 D4 00
                                         00 56 D4 00
                                                        FO 9D D5 00
                                                                        40.@ 0....@..v
0048E770
           00 34 D5
F0 74 CF
                                     00
                                         00 00 00 00
                                                        40 89 9F
00 00 00
                      00
                          40 A0 D5
                                                               00 00
                                                                       ðtÏu..
                                     00
                          00 00
                                         00 00 00 00
                                 00
0048E790
           00 00 00
                      00
                         8D 19 60 38
                                         00 00 00 00
                                                        02 00 00 00
0048E7A0
           35 00 00 00 00 00 00 00
                                         00 00 0B 00 9A 99 19 3E
0048E7B0 9A 99 19 3F 66 66 66 3F
                                        CD CC CC 3E
                                                        33
```

Otteniamo la grandezza della IAT sottraendo l'indirizzo di inizio all'indirizzo di fine: 0x783.

Questi dati ci torneranno molto utili.

Adesso abbiamo bisogno di un po' di spazio libero all'interno della memoria dove scrivere il nostro codice assembly che si occuperà di eseguire le nostre operazioni. Andiamo su tab Memory Map e facciamo riservare un po' di memoria cliccando con il destro, selezionando Allocate Memory e infine su Ok (0x1000 bytes sono sufficienti).

Ci ritroveremo su DUMP1 all'indirizzo di partenza della nostra zona di memoria riservata. Non abbiamo bisogno di configurare i diritti di accesso a questa area di memoria in quanto ci ha già pensato il debugger, assicuratevi però che il segmento .text NON sia protetto in scrittura.

Clicchiamo con il destro sul primo indirizzo di questa area di memoria e scegliamo Follow in Disassembler. Siamo pronti a scrivere il codice che si occuperà di fixare le API proxate!

Scriviamo attentamente il seguente codice:

```
set ecx to .text start address check if the address in ecx is equals to the SecuROM call pattern (first 4 bytes)
                                                 ecx,sprally2_orig.401000
dword ptr ds:[ecx],C2E815FF
     2D
'9 04 4C
                                                  6A003A
byte ptr ds:[ecx+4],4C
                                                                                                                     check if the byte in [ecx+4] is equals to the last byte of the SecuROM call pattern
                                                                                                                     store ecx to a temp memory location
execute the SecuROM call
restore the previously stored ecx value
move IAT start address to ebx
check if we found the thunk we are looking for
if yes, jump and fix the call
if not, increment ecx to point to the next thunk
check if we are still within the IAT address range
ERROR: THUNK NOT FOUND
replace the SecuROM call with the real/original API (ebx==thunk address)
                                                dword ptr ds:[6A0090],ecx
   OD 90006A00
                                                ecx
ecx,dword ptr ds:[6A0090]
ebx,<sprally2_orig.&GetUs:
dword ptr ds:[ebx],eax
                                         Emp _____

ie 6A0037

add ebx,4

cmp ebx,sprally2_orig.48E783

ie 6A0026
83C3 04
81FB 83E74800
CD 03
8959 02
                                                 3
dword ptr ds:[ecx+2],ebx
                                                 ecx
ecx,sprally2_orig.48DFFF
6A0005
31F9 FFDF4800
                                                                                                                     check if we reached the end of the .text segment
                                                                                                                    COMPLETED :)
```


Il codice fa esattamente queste operazioni:

- L'indirizzo di inizio del segmento .text viene caricato nel registro ECX. Vengono quindi confrontati i byte attualmente puntati da ECX con la call di SecuROM (FF15E8C24C). Se non c'è una corrispondenza allora si procederà incrementando ECX di 1, per farlo puntare al prossimo byte del segmento .text, controllando se siamo arrivati al suo indirizzo finale.
- Quando viene trovata una chiamata alla funzione di SecuROM, salviamo l'indirizzo al quale siamo arrivati nel segmento .text in una posizione di memoria temporanea (io ho scelto 6A0090), così dopo averla eseguita, possiamo riprendere la ricerca da questo indirizzo.
- Effettuiamo un jmp su ECX in modo da effettuare la chiamata di SecuROM, e grazie al nostro hook (che imposteremo tra un attimo) torneremo all'indirizzo 6A001B subito prima che l'API originale venga chiamata. Avremo così l'indirizzo assoluto della nostra API nel registro EAX.
- Ripristiniamo il registro ECX con il valore salvato precedentemente, ovvero l'indirizzo al quale siamo arrivati nel segmento .text e carichiamo in EBX l'indirizzo di inizio della IAT (ricordatevi, abbiamo l'indirizzo assoluto dell'API in EAX, ora dobbiamo trovare il corrispettivo thunk).
- Scorriamo sulla IAT alla ricerca del thunk corrispondente all'API trovata, incrementando EBX di 4
 byte alla volta (1 thunk è formato da 4 bytes). Se il thunk è stato trovato, saltiamo a 6A0037 e
 rimpiazziamo i byte della call di SecuROM con l'indirizzo del thunk corretto. Se non dovessimo
 trovare l'API in nessuno dei thunk della IAT, allora siamo in grossi guai (indirizzo 6A0035) e significa
 che abbiamo sbagliato qualcosa.
- Quando raggiungeremo l'indirizzo finale del segmento .text abbiamo completato il nostro lavoro e possiamo procedere con il dump.

Clicchiamo con il destro sull'indirizzo 0x6A0000 (indirizzo di partenza della memoria riservata per noi dal debugger) e selezioniamo Set EIP Here, in modo tale da impostare l'esecuzione partendo da questo indirizzo.

Rimane solo ha hookare il jmp eax nella funzione di SecuROM per riportare l'esecuzione al nostro codice (nello specifico all'indirizzo 0x6A001B).


Spostiamoci quindi all'indirizzo del jmp eax (0x4BD6E2) ed impostiamo un breakpoint hardware (i breakpoint software a questo indirizzo faranno crashare il gioco), cliccando con il destro e selezionando Breakpoint->Set Hardware on Execution. Adesso spostiamoci sul Tab Breakpoint, clicchiamo con il destro sul nostro breakpoint hardware appena impostato e selezioniamo Edit. Occorre valorizzare il campo Command Text in questo modo:




Così, ogni volta che il breakpoint scatterà, l'esecuzione continuerà dall'indirizzo 0x6A001B (il nostro codice).

Siamo pronti, torniamo all'area di memoria dove abbiamo scritto il nostro codice assembly e clicchiamo su RUN.

Dopo alcuni secondi, se tutto è andato bene, ci troveremo sull'ultima riga del nostro codice:



Se ci spostiamo dove avevamo trovato la GetCommandLineA proxata dalla call di SeuROM (all'indirizzo 0x484A16), adesso vedremo una chiamata diretta all'API:




Ottimo! Non resta altro che aprire Scylla (icona a forma di S) e dumpare il processo dalla memoria.

Configuriamo Scylla con i dati ottenuti precedentemente, relativi all'OEP, al VA della IAT e alla sua grandezza:



e clicchiamo su Get Imports.



Se trovate API invalide, probabilmente è perché non avete disattivato la modalità di compatibilità di Windows. Altrimenti, se tutte le API risultano valide, potete procedere cliccando su Dump e infine su Fix Dump selezionando il file appena creato.

Ci ritroveremo così ad avere un eseguibile chiamato sprally2 orig dump SCY.exe sprotetto da SecuROM!

Completiamo il lavoro:


Avviamo il nostro nuovo eseguibile e controlliamo se tutto funziona correttamente.

Rimuoviamo il disco di South Park Rally dal lettore e riproviamo a lanciare il gioco. Otterremo il seguente errore:



Nonostante questo controllo non sia parte di SecuROM, andiamo a rimuoverlo così potremo conservare il disco originale in un luogo sicuro e continuare a giocare senza doverlo tenere inserito nel lettore.

Apriamo il nuovo eseguibile sprally2_orig_dump_SCY.exe in x32dbg, premiamo su RUN e saremo fermi all'Entry Point del gioco (0x4849A2). A questo punto andiamo alla ricerca della stringa contente il messaggio di errore, cliccando con il destro e selezionando Search for->Current Module->String references.



Inseriamo la stringa "Please insert" nel box Search in basso e clicchiamo due volte sul risultato:

FF15 88E14800

Sarà a questo punto sufficiente modificare il salto condizionale all'indirizzo 0x42E373 trasformandolo in un jmp:


call dword ptr ds:[<&MessageBoxA>]

```
895D FC
                                                  mov dword ptr ss:[ebp-4],ebx
cmp dword ptr ds:[4AF120],ebx
0042E36A
0042F36D
                    391D 20F14A00
0042E373
                                                                        iq_dump
                    EB 34
                   6A 10
68 F0F14900
                                                                                                           49F1F0:"South Park Rally
4A36A4:"Please insert CD
                                                   push sprally2_orig_dump_scy.49F1F0
0042E377
                                                  push sprally2_orig_dump_scy.4A36A4
call <JMP.&mlSYSTEM_GetWindow>
0042E37C
                    68 A4364A00
0042E381
                   E8 5E540500
50
                                                  call <JM
push eax
0042E386
```

Salviamo la nostra patch andando su File->Patch file... e cliccando su Patch File salviamo il nuovo eseguibile (io l'ho chiamato sprally2_nocd.exe).

Il lavoro non è ancora finito: il nostro eseguibile adesso funzionerà senza cd, ma se proprio vogliamo essere perfezionisti, restano da rimuovere quelle due sections dell'eseguibile che contengono i rimasugli di SecuROM e che ora occupano solo spazio inutilmente.

Apriamo l'eseguibile in CFF Explorer e spostiamoci su "Section Headers [x]". A questo punto selezioniamo le sezioni .cms_t e .cms_d, ovvero dove risiede il codice usato da SecuROM, e clicchiamo con il destro su "Delete Section (Header And Data)":



Alla fine, il nostro eseguibile avrà solo le seguenti sections:

Byte[8]	Dword	Dwor	
.text	0008D000	00001	
.rdata	00005000	0008E	
.data	00055000	00093	
.idata	00004000	000E8	
.rsrc	00002000	000EC	
.SCY	00004000	000EE	

Salviamo le modifiche fatte.

Il risultato sarà un eseguibile che funziona senza cd e privo dello spazio occupato da SecuROM (circa 230Kb)!

Abbiamo finito 😊

Credits:

Grazie mille a Rosario Camarda per aver trovato e segnalato un paio di errori nel presente documento!

Conclusione:

Spero che anche questo documento sia stato di vostro gradimento. Come avrete potuto notare le differenze tra questa versione di SecuROM e quella precedentemente analizzata (la 4.48.00.0004) sono veramente poche.

In futuro mi piacerebbe provare ad automatizzare il processo qui descritto.

Grazie per la lettura!

Luca