



## LS Overlay

게임을 보면서, 대화도 함께

2.0.0-rc.2 | 한국어 사용자 안내서

GTA Online 위에 Discord 채팅과 판매 순서를 보여주는 작은 도구입니다. 게임과 대화를 함께 확인하고, 내 판매글을 간편하게 완료 처리할 수 있습니다.

이 버전은 정식 2.0 출시 전 실제 사용 환경에서 확인하는 Release Candidate입니다. 중요한 사용 중 불편이나 오류가 있다면 마지막 장의 문의처로 알려주세요.

처음이라면 다음 장부터 순서대로 따라오세요.

- 시작과 로그인: 2~3쪽
- HUD와 채팅: 4~5쪽
- 판매와 세션: 6쪽
- 설정과 종료: 7쪽
- 문제 해결과 문의: 8~9쪽

LS Overlay는 독립 프로젝트입니다. Rockstar Games, Take-Two 또는 Discord의 공식 제품이나 승인된 제품을 뜻하지 않습니다.

# 1. 다운로드하고 실행하기

## 시작하기 전에

- Windows x64 PC와 인터넷 연결을 준비합니다.
- GTA V Enhanced / GTA Online과, LS Overlay를 사용할 Discord 서버에 접근 가능한 계정이 필요합니다.
- 로그인은 브라우저에서 진행합니다. 일반 채팅 표시에 Discord Desktop을 계속 켜둘 필요는 없습니다.

## 설치 순서

1. 배포 페이지에서 LS-Overlay-2.0.0-rc.2-win-x64.zip을 받습니다. Source code는 실행용 파일이 아닙니다.
2. ZIP을 우클릭해 모두 압축 풀기를 선택합니다. 원하는 새 폴더에 파일을 모두 풉니다.
3. 폴더 안의 LSOverlay.exe를 실행합니다. 별도의 .NET Runtime이나 개발 도구를 설치할 필요는 없습니다.

## 이전 버전을 쓰고 있었다면

기존 앱을 트레이 메뉴의 종료로 먼저 끕니다. 새 폴더에서 새 실행 파일을 실행하세요. 같은 Windows 계정에서는 기존 설정과 로그인을 계속 사용하도록 되어 있습니다. 기존 설정을 지우거나 폴더를 복사할 필요는 없습니다.

자동 시작을 사용한다면 새 버전을 한 번 실행한 뒤 설정을 확인하세요. 기존 바탕화면 바로가기는 새 실행 파일을 가리키도록 바꿔주세요. 자동 업데이트는 제공되지 않습니다.

## Windows 보안 경고가 보이면

이 시험판은 코드 서명되지 않아 평판 경고가 나타날 수 있습니다. 공식 배포 출처와 함께 제공된 파일의 SHA-256 확인을 먼저 권장합니다. 출처가 불확실하면 실행하지 말고 문의하세요. 보안 프로그램을 끄지 마세요.

## 2. Discord로 로그인하기

1. 처음 실행하면 언어를 한국어로 선택합니다. 이미 설정한 경우 설정의 Discord 화면을 엽니다.
2. Discord로 로그인을 누릅니다. 기본 브라우저에서 Discord 승인 화면이 열립니다.
3. 사용할 Discord 계정이 맞는지 확인하고 요청 내용을 읽은 뒤 승인합니다.
4. LS Overlay로 돌아옵니다. 연결이 완료될 때까지 잠시 기다립니다.
5. 허용된 메인 채팅 채널에서 볼 채널을 선택하고 선택 채널 사용을 누릅니다. 초기 안내의 다음, 완료를 따라 갑니다.

### 다음 실행부터는

같은 Windows 계정에서는 저장된 로그인으로 자동 연결됩니다. 로그인을 직접 해제했거나 다시 승인이 필요한 경우에는 위 과정을 반복합니다.

### 계정과 승인 화면을 확인하세요

- LS Overlay를 사용할 Discord 서버에 들어가 있는 계정으로 승인하세요.
- 브라우저에서 다른 계정으로 로그인되어 있다면 계정부터 확인하세요.
- 인증 화면이나 주소에 포함된 개인 정보를 다른 사람에게 보내지 마세요.
- 승인 후 브라우저가 멈춘 것 같아도 먼저 앱의 연결 상태를 확인하세요.

### 로그인이 끝나지 않는다면

인터넷 연결과 서비스 상태를 확인하세요. 로그인 시간이 만료되었다면 앱에서 로그인 취소 후 새로 시작합니다. 계속 실패하면 발생 시간과 화면에 나온 짧은 오류 문구를 문의처로 보내주세요.

### 서비스 상태 확인

## 3. HUD 표시와 위치 조정

HUD는 게임 위에 보이는 채팅·판매 표시 영역입니다.

### 기본 단축키

- F9: HUD를 보이거나 숨깁니다.
- F10: HUD 잠금을 켜거나 끕니다.

단축키를 직접 바꾼 사용자는 설정의 단축키 화면에서 현재 키를 확인하세요.

### 게임을 할 때는 잠금

잠겨 있으면 HUD 위의 마우스 클릭과 스크롤이 게임으로 통과합니다. 채팅과 판매 목록은 계속 보이지만 버튼은 조작할 수 없습니다.

### 움기거나 크기를 바꾸려면

1. GTA에서 메뉴를 열어 마우스를 사용할 수 있게 합니다.
2. F10으로 잠금을 끕니다.
3. HUD를 한 번 클릭한 뒤 상단 이동 영역을 드래그합니다. 미니멀 HUD에서는 위쪽의 작은 이동 바를 사용합니다.
4. 가장자리를 드래그해 크기를 조절합니다. 상단 톱니바퀴로 설정을 열 수 있습니다.
5. 위치가 정해지면 F10으로 다시 잠급니다.

### HUD가 보이지 않으면

Windows 우하단의 숨겨진 아이콘 표시를 열고 LS Overlay 아이콘을 우클릭하세요. HUD 표시 또는 설정 메뉴를 바로 열 수 있습니다.

GTA 화면에서만 표시하도록 설정했다면 게임을 앞에 두세요. 독점 전체 화면에서 가려지면 게임의 테두리 없는 창 모드를 확인하세요.

## 4. 채팅 읽기와 채널 전환

### 최근 채팅 보기

선택한 채널의 최근 메시지와 새 메시지가 표시됩니다. 이미지, 스티커, 이모지, 전달된 내용도 확인할 수 있습니다. Discord 역할 색상과 역할 아이콘, 메시지의 Reaction도 읽기 전용으로 보여줍니다. 같은 작성자가 연속으로 쓴 메시지는 한 묶음으로 정리됩니다. 원본이 삭제되었거나 불러올 수 없는 콘텐츠는 설명 문구로 표시될 수 있습니다.

### 이전 메시지를 읽으려면

1. F10으로 HUD 잠금을 풉니다.
2. 채팅 영역 위에서 위로 스크롤합니다. 표시 중인 최근 기록 범위에서 볼 수 있습니다.
3. 읽는 동안 새 메시지가 오면 ↓ N 버튼이 나타납니다. N은 새 메시지 수입니다.
4. 버튼을 누르면 최신 메시지로 돌아갑니다.

전체 채팅 기록이 필요하면 Discord에서 확인하세요.

### 다른 채널로 바꾸기

설정의 Discord에서 허용된 메인 채팅 채널을 선택하고 선택 채널 사용을 누릅니다. 새 채널 준비가 끝나면 화면이 바뀝니다.

이전·다음 채널 단축키는 기본으로 지정되어 있지 않습니다. 필요하면 설정의 단축키에서 직접 지정하세요.

### Discord 창으로 이동하기

Windows의 Alt+Tab으로 실행 중인 Discord 창을 선택하세요. T 빠른 전환 기능과 해당 설정 항목은 제거되었습니다.

대화할 채널은 Discord에서 직접 선택하세요. 다시 게임으로 돌아갈 때도 Alt+Tab이나 게임 창 선택을 사용합니다.

## 5. 판매 목록과 세션 인원

### 판매 순서 확인

서버의 판매 채널에 올린 판매글을 바탕으로 현재 판매자와 대기 순서, 상품이 표시됩니다. 판매글 작성 자체는 Discord에서 합니다.

목록의 상품 이름이나 수량을 확인하세요. 자세한 내용은 화살표로 상세 목록을 펼쳐 볼 수 있습니다. 상세 목록의 Discord 이모지는 이미지로 표시되며, 불러오지 못하면 `:SELL\_SP:`처럼 이름만 보여 ID 숫자가 노출되지 않습니다. 상세 목록은 정보 확인용이며 상태 변경 버튼은 없습니다.

### 내 판매가 끝났다면

1. F10으로 HUD 잠금을 풉니다.
2. 일반 판매 영역에서 내 글에 연결된 판매완료 버튼을 확인합니다. 상세 목록을 펼칠 필요는 없습니다.
3. 실제 판매가 끝났을 때 판매완료를 한 번 누릅니다.
4. 완료 상태가 확인되면 목록에서 해당 글이 사라집니다. 확인 중에는 잠시 기다려주세요.

다른 사람의 글에는 완료 버튼을 제공하지 않습니다. 연결이나 판매 상태가 아직 준비되지 않았다면 버튼을 사용할 수 없습니다. 사람이 Discord에서 직접 넣은 반응은 앱이 지우지 않습니다.

### 상세 목록과 잠금

상세 목록을 펼친 채로 잠그면 그대로 보입니다. 잠금 중에는 스크롤이나 버튼을 사용할 수 없고, 다시 풀면 조작할 수 있습니다. 판매 추적을 끄거나 목록이 비면 상세 목록은 접힙니다.

### GTA 세션 인원

설정에서 GTA 세션 인원 표시를 켜고 해당 세션 호스트를 선택합니다. 정보가 준비되면 18 / 30처럼 보이고, 가득 차면 풀세션으로 표시됩니다.

선택한 호스트의 정보가 없거나 연결이 준비 중이면 숫자가 나타나지 않을 수 있습니다. 내 게임 화면의 모든 세션을 직접 측정하는 기능은 아닙니다.

## 6. 내게 맞게 설정하기

### 설정 열기

HUD 잠금을 풀고 톱니바퀴를 누릅니다. HUD를 찾기 어렵다면 Windows 우하단 숨겨진 아이콘에서 LS Overlay를 우클릭하고 설정을 선택하세요.

### 먼저 바꿔볼 항목

- 일반: 언어, 표시 방식, Windows 자동 시작을 확인합니다.
- HUD: 미니멀 HUD, 위치·표면 투명도, 세션 인원 표시를 조절합니다.
- 채팅: 조선굴림체를 포함한 글꼴·크기와 테마, 작성자 간격을 고릅니다.
- 미디어: 이미지 등 콘텐츠의 표시 설정을 확인합니다.
- 판매: 판매 목록 표시와 알림 관련 옵션을 확인합니다.
- 인게임 타이머: 일반·병커·LSD 타이머의 시간과 시작 단축키, 완료 알림음을 관리합니다.
- 단축키: F9/F10과 채널 전환 키를 확인합니다.

타이머를 시작하면 HUD에 남은 시간이 표시됩니다. 00:00에 도달하면 해당 타이머가 완료 표시되고, 타이머 완료 알림음이 켜져 있을 때 알림음이 한 번 재생됩니다.

원하는 옵션을 하나씩 바꾸고 HUD에 반영된 모습을 확인하세요. 투명도를 너무 낮추면 밝은 게임 화면에서 글자를 읽기 어려울 수 있습니다.

### 창을 닫아도 계속 실행될 수 있어요

설정창을 닫거나 트레이로 숨기기를 누르는 것은 프로그램 완전 종료가 아닙니다. 앱은 우하단 알림 영역에서 계속 실행됩니다.

### 완전히 종료하기

1. Windows 우하단 숨겨진 아이콘 표시를 엽니다.
2. LS Overlay 아이콘을 우클릭합니다.
3. 종료를 선택합니다.

새 버전으로 바꿀 때도 먼저 이 방법으로 기존 앱을 종료하세요.

## 7. 문제가 있을 때

### HUD가 보이지 않아요

F9를 누르고, 트레이 메뉴의 HUD 표시를 확인하세요. 게임에서만 표시 설정이라면 GTA를 앞에 둡니다. 게임의 테두리 없는 창 모드도 확인하세요.

### 채팅이 비어 있거나 연결이 안 돼요

인터넷과 [서비스 상태](#)를 먼저 확인하세요. 설정의 Discord에서 로그인 상태와 선택한 채널을 확인합니다. 연결이 복구되는 동안 잠시 기다려주세요.

### Discord 창은 어떻게 열어요?

Discord를 직접 실행하고 Alt+Tab으로 창을 선택하세요. 오버레이에는 T 전환 기능이나 해당 설정 항목이 없습니다.

### 판매완료 버튼이 안 보여요

내 계정의 판매글인지, 이미 완료된 글은 아닌지 확인하세요. HUD 잠금을 풀고 판매 연결이 준비될 때까지 기다립니다. 다른 사람의 글은 처리할 수 없습니다.

### 목록이 펼쳐져 있는데 클릭이 안 돼요

잠긴 HUD는 마우스 입력을 게임으로 통과시킵니다. F10으로 잠금을 풀고 HUD를 한 번 클릭한 뒤 다시 조작하세요.

### 상태 사이트도 열리지 않아요

잠시 후 다시 확인하세요. 계속 열리지 않으면 발생 시간과 앱의 오류 문구를 문의 이메일로 보내주세요. 보안 프로그램이나 서버 설정을 임의로 바꾸지 마세요.



## 8. 도움받기와 서비스 안내

### 문의할 때 알려주실 내용

- 사용 버전: 2.0.0-rc.2
- 문제가 발생한 시간과 직전에 한 행동
- 예상했던 동작과 실제로 나타난 증상
- 가능하면 개인 정보를 가린 화면 한 장

인증 화면의 주소나 개인 대화가 그대로 보이는 이미지는 보내지 마세요.

### 지원 담당자가 진단 파일을 요청했다면

1. 설정의 진단에서 진단 파일 만들기를 누릅니다.
2. 저장할 곳을 고르고 ZIP 파일이 생성되었는지 확인합니다.
3. 공유할 내용을 확인한 뒤 문의 이메일에 첨부합니다. 공개 게시판에는 올리지 마세요.

민감한 인증 정보는 가리도록 설계되어 있지만 모든 개인 정보가 없어짐을 보장하지는 않습니다. 진단 파일은 자동 전송되지 않습니다. 만들기에 실패하면 오류 문구와 발생 시간만 먼저 알려주세요.

### 공식 안내와 연락처

서비스 상태: [status.revo32.cloud](https://status.revo32.cloud)

개인정보처리방침

이용약관

[revo.32.39.41@gmail.com](mailto:revo.32.39.41@gmail.com)

이용 문의, 개인정보 관련 문의, 데이터 삭제 요청은 위 이메일로 보내주세요.

프로그램과 함께 제공된 LICENSE와 Licenses 폴더에서 프로젝트·글꼴·런타임의 이용 조건을 확인할 수 있습니다.