

# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

#### **TALLER RIP v1**

TELEINFOMÁTICA I - GRUPO 82

#### **ESTUDIANTES:**

DAVID FELIPE VEGA SIERRA - 20182020033 CRISTIAN JAVIER MARTÍNEZ BLANCO – 20182020155

### **REPOSITORIO GIT:**

https://github.com/dfvegas11/Teleinformatica1

### PROFESOR:

ALBERTO ACOSTA LOPEZ

Facultad de Ingeniería Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas Bogotá D.C

#### Taller RIP v1

#### **OBJETIVO**


Se pretende realizar la conexión de cuatro redes, Duitama, Bogotá, Santa Marta, Medellín implementando el protocolo de enrutamiento RIP v1.

#### **ESPECIFICACIONES**


- Cada una de las redes cuenta con un dispositivo computados o laptop
- Cada una de las redes tiene un router que se encuentra con el nombre de la red a la que pertenece, ej.: Medellín, router hostname: Medellín
- No se pretende en este taller comprender el Subneteo, por ende, se realiza la configuración de cada dispositivo y sus interfaces con direcciones IP únicas para cada uno; para esto se utilizarán las direcciones desde 192.100.0.0 con mascará 255.255.255.0, de acuerdo con esto se configurará cada dispositivo
- Se debe poder diferenciar y se debe realizar la marcación de cada una de las conexiones que existan entre las diferentes redes, además de identificar con una etiqueta los enlaces y las direcciones de cada red, utilice colores para ello.
- Explicar pasos para la realización del taller, y realizar el envío de paquetes de manera correcta.

### Solución

Lo primero es realizar la topología y hacer las conexiones respectivas. Para ellos debemos agregar los slots necesarios a los routers.



Hacemos las conexiones y realizamos la debida documentación.



El siguiente paso es realizar la configuración básica de cada router en el CLI.

#### Para el router de Duitama

IOS Command Line Interface

```
Router>ena
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #hostname DUITAMA
DUITAMA(config)#interface Gig0/0
DUITAMA(config-if) #no sh
DUITAMA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
DUITAMA(config-if) #ip address 192.100.0.1 255.255.255.0
DUITAMA(config-if)#exit
DUITAMA(config)#interface s0/0/0
DUITAMA(config-if) #no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
DUITAMA(config-if) #ip address 192.100.4.1 255.255.255.0
DUITAMA(config-if)#clock rate 56000
DUITAMA(config-if)#exit
DUITAMA(config)#interface s0/0/1
DUITAMA(config-if) #no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
DUITAMA(config-if) #ip address 192.100.7.1 255.255.255.0
DUITAMA (config-if) #exit
DUITAMA(config)#exit
DUITAMA#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
DUITAMA#copy run star
Destination filename [startup-config]?
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy Paste

#### Para router de Bogotá

#### IOS Command Line Interface

```
BOGOTA(config-if) #ip address 192.100.1.1 255.255.255.0
BOGOTA(config-if)#exit
BOGOTA(config) #interface s0/0/0
BOGOTA(config-if) #no sh
BOGOTA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
BOGOTA(config-if)#ip address
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
% Incomplete command.
BOGOTA(config-if) #ip address 192.100.4.2 255.255.255.0
BOGOTA(config-if)#exit
BOGOTA(config) #interface serial 0
% Invalid input detected at '^' marker.
BOGOTA(config)#interface serial 0/0/1
BOGOTA(config-if) #no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down BOGOTA(config-if) #ip address 192.100.5.1 255.255.255.0
BOGOTA(config-if)#clock rate 56000
BOGOTA(config-if) #exit
BOGOTA(config)#exit
BOGOTA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
BOGOTA#copy run star
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
LOK1
BOGOTA#
```

#### Para el router de Santa Marta

#### IOS Command Line Interface

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
SANTAMARTA(config-if)#ip address 192.100.2.1 255.255.255.0
SANTAMARTA(config-if)#exit
SANTAMARTA(config)#interface s0/0/0
SANTAMARTA (config-if) #no sh
SANTAMARTA (config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
SANTAMARTA(config-if) #ip address 192.100..1 255.255.255.0
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
% Invalid input detected at '^' marker.
SANTAMARTA(config-if) #ip address 192.100.5.2 255.255.255.0
SANTAMARTA(config-if)#exit
SANTAMARTA(config)#interface s0/0/1
SANTAMARTA(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
SANTAMARTA(config-if) #ip address 192.100.6.1 255.255.255.0
SANTAMARTA(config-if)#exit
SANTAMARTA(config)#exit
SANTAMARTA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SANTAMARTA#copy run star
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
SANTAMARTA#
```


### Y para el router de Medellín

#### IOS Command Line Interface


```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
MEDELLIN(config-if) #ip address 192.100.3.1 255.255.255.0
MEDELLIN(config-if) #exit
MEDELLIN(config)#interface s0/0/0
MEDELLIN(config-if) #no sh
MEDELLIN (config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
MEDELLIN(config-if) #ip address 192.100.6.2 255.255.255.0
MEDELLIN(config-if)#exit
MEDELLIN(config)#interface s0/0/1
MEDELLIN(config-if) #no sh
MEDELLIN(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
MEDELLIN(config-if) #ip address 192.100.7.2 255.255.255.0
MEDELLIN(config-if)#clock rate 56000
MEDELLIN(config-if)#exit
MEDELLIN(config) #exit
MEDELLIN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MEDELLIN#copy run star
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
MEDELLIN#
```

Para los PC's entramos en *Desktop* y seleccionamos *IP Configuration* para agregar la dirección IP correspondiente al dispositivo, la máscara, y el Gateway.


#### Para el PC0




### Para el PC1




#### Para el PC2




#### Para el PC3



Para verificar la conexión realizamos envíos de paquetes entre los routers conectados directamente y sus PC's y deben ser enviados sin problemas.



Por otro lado, la comunicación entre PC's no es posible ya que no están dentro de la misma red.



Finalmente, se realiza la configuración de RIP v1 en cada router.


```
DUITAMA>ena
DUITAMA#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DUITAMA(config)#router rip
DUITAMA(config-router)#network 192.100.0.0
DUITAMA(config-router)#network 192.100.4.0
DUITAMA(config-router)#network 192.100.7.0
DUITAMA(config-router)#network 192.100.7.0
```

```
BOGOTA>ena
BOGOTA#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
BOGOTA(config)#router rip
BOGOTA(config-router)#network 192.100.1.0
BOGOTA(config-router)#network 192.100.4.0
BOGOTA(config-router)#network 192.100.5.0
BOGOTA(config-router)#
```

```
SANTAMARTA>ena
SANTAMARTA#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SANTAMARTA(config)#router rip
SANTAMARTA(config-router)#network 192.100.2.0
SANTAMARTA(config-router)#network 192.100.5.0
SANTAMARTA(config-router)#network 192.100.6.0
SANTAMARTA(config-router)#network 192.100.6.0
```

```
MEDELLIN>ena
MEDELLIN#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MEDELLIN(config)#router rip
MEDELLIN(config-router)#network 192.100.3.0
MEDELLIN(config-router)#network 192.100.6.0
MEDELLIN(config-router)#network 192.100.7.0
MEDELLIN(config-router)#network 192.100.7.0
```

Ahora ya podremos verificar el envío de paquetes entre PC's de diferentes redes y routers no conectados directamente.



#### **Conclusiones:**

- La configuración es rápida y fácil al ser un enrutamiento dinámico.
- Funciona mejor en redes pequeñas.
- Cuando se requiere una actualización no hay necesidad de generar tantos costos para la conexión de otro router.

## Preguntas:

1. ¿Qué sucede si solo se implementa el protocolo en 3 de las 4 redes configuradas?

RTA: Como no existe una conexión con el mismo protocolo para la cuarta red, esta se vería afectada estando fuera de la conexión con los otros routers.

¿Qué sucede si se elimina un cable DCE entre dos routers ya configurados?

RTA: En nuestro caso por la topología construida no habría un fallo alguno ya que los paquetes serán enviados por otra ruta.

3. ¿En caso de no haber configurado el Gateway de un dispositivo, funciona el envío de paquetes?

RTA: No, porque el dispositivo no estaría identificando su puerta de enlace, por lo tanto, el paquete al ser enviado no tendrá una ruta de salida hacia las demás redes.