

تمرین عملی سری دوم

دانشکده مهندسی برق

علوم اعصاب یادگیری، حافظه، شناخت

استاد درس: دكتر كربلايي آقاجان

نیمسال اول سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴

آخرین مهلت تحویل: ۱۴ آذر ۱۴۰۳

نكات و ضوابط مرتبط با تمرينات

- تأکید می شود که کیفیت گزارش تمرینات، به اندازه خروجی نهایی تمرینها اهمیت داشته و درصد مهمی از بارم تمارین را شامل می شود. بنابراین لازم است که استدلالها و دلیل استفاده از دستورات و نتایج را به صورت دقیق در گزارش خود شرح دهید.
- هر فرد یا گروه تمرین خود را در قالب فایل ZIP یا RAR شامل فایل PDF گزارش و تمامی کدهای مربوطه را در بخش تعیین شده در سامانه درس ارسال کند.
- در صورتی که تمرینات عملی را به صورت گروهی انجام می دهید، نام همگروهی خود را حتماً در گزارش تمرین ذکر کنید. علاوه بر این، هر دو عضو گروه باید تمرین را به صورت جداگانه در سامانه ارسال کنند. عدم رعایت این نکته منجر به از دست دادن نمره تمرین برای هر دو عضو گروه می شود.
- در صورت استفاده از منابع خارجی یا همفکری با دیگران، حتماً اسامی همفکران و لیست منابع و لینکها را در گزارش خود ذکر کنید. عدم رعایت این امر ممکن است منجر به کسر نمره شود. همچنین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تمرینات عملی بلامانع است.
- هر فرد یا گروه برای مجموعه تمرینهای عملی تا سقف ۱۰ روز تأخیر بدون کسر نمره مجاز است. در صورت اتمام این مهلت مجاز، برای هر روز تأخیر در تحویل تمرینها ۳۰ درصد از نمره آن تمرین کسر خواهد شد.
 - با توجه به حجم تمرینات، توصیه می شود که انجام آنها را به روزهای آخر موکول نکنید.
 - درصورت وجود هرگونه ابهام یا سوال از تمرینات، از طریق گروه درس یا ایمیل با دستیاران آموزشی درس مطرح کنید.

مقدمه

در این تمرین، شما باید توابع مربوط به محاسبه ارتباطات مغزی 1 را پیاده سازی کرده و روی دیتای واقعی آن را بررسی کنید. تمرین شامل دو قسمت است. قسمت اول، پیاده سازی توابع و بررسی حساسیتهای آن است و قسمت دوم مقایسه معیارها.

اساس مطالعات ارتباطات مغزی، بر نگاه سیستم پیچیده² داشتن بر مغز بنا شده، به بیان دقیق *تر*، در سیستمهای پیچیده، ما با مجموعهی بسیار بزرگی از اجزا مواجه هستیم که در آن اجزا به طرق متفاوتی با هم ارتباط دارند و قسمتی از عملکردهای سیستم در همین ارتباط معنا پیدا می کند. در مغز نیز همین روال برقرار است، قسمتهای مختلف مغز عملکردهایی دارند اما برای برآورده کردن بسیاری از اعمال پیچیدهتر، ارتباطی بین قسمتهای مختلف مغز برقرار می شود و مانند شبکهای از پردازشگرها عمل می کند. این ارتباطها را در حالت کلی به سه دسته تقسیم می کنند، (۱) ارتباطات ساختاری³، (۲) ارتباطات کارکردی⁴ و (۳) ارتباطات موثر ³.

ارتباط ساختاری، بر اساس ساختار آناتومی مغز تعریف می شود و به این معنی ست که بین دو قسمت مغز، به طور مستقیم ارتباط نورونی وجود دارد. ارتباطات کارکردی لزوما بیانگر ارتباط مستقیم آناتومی نیستند و صرفا یک بیان ریاضی از هماهنگی عملکرد میان دو قسمت از مغز است، به عنوان مثال به طور هماهنگ دو قسمت از مغز در فرکانسی به خصوص با الگوی مشابهی نوسان می کنند، به تعریف ریاضی، این دو قسمت ارتباط کارکردی دارند، اما این ارتباط به معنای Correlation است و نه لزوما Cause. یعنی نمی توان مشخص کرد که آیا فرستنده و گیرندهای وجود دارد و یا منبع مشترکی این دو قسمت را وا داشته که هماهنگ نوسان داشته باشند. در ارتباطات موثر، تا حدی این مشکل جهت داری رفع شده، اما همچنان بیان ریاضی وجود دارد و به طور دقیق و مستقیم نمی توان نتایج را به عملکرد مغز منتسب کرد. به عنوان نمونه در این نوع ارتباط مشخص می شود که رفتار الکتروفیزیولوژیکال مغز در یک ناحیه به خصوص، تابعی از گذشته ناحیه دیگری است، پس می توان نوعی رابطه شبهعلّی میان این دو ناحیه تصور کرد (یعنی یک ناحیه برای یک ناحیه اطلاعاتی را میفرستد)

از حیث نظری، دو مورد آخر از انواع ارتباطات مغزی با استفاده از سیگنالهای EEG قابل رهگیری هستند. به دلیل وجود دقت زمانی بالای این سیگنالها این امر ممکن است، هر چند به علت دقت پایین در مولفههای مکانی، تفسیر دقیق این نتایج با چالشهایی رو به رو است.

Brain Connectivity¹

Complex System²

Structural Connectivity³

Functional Connectivity⁴

Effective Connectivity⁵

بخش اول: پیاده سازی و تست توابع

هر سیگنال حقیقی را میتوان به صورت سیگنال تحلیلی 1 بیان کرد. از این طریق میتوان به دامنه 2 و فاز لحظهای 3 سیگنال دسترسی پیدا کرد. در واقع اگر سیگنال s(t) را داشته باشیم، میتوان سیگنال تحلیلی آن را به صورت زیر نوشت.

$$s_a(t) = s(t) + jH[s(t)]$$

که در آن H[s(t)] تبدیل هیلبرت 4 سیگنال است. مطابق تعریف بالا واضح است که

$$s(t) = Re\{s_a(t)\}\$$

و از روی همین تعریف، فاز و دامنه سیگنالها به این صورت تعریف می شوند.

$$A_s(t) = |s_a(t)|$$

$$\phi_s(t) = \angle s_a(t)$$

در ادامه تمرین، منظور از فاز و دامنه مقادیری هستند که در بالا تعریف آن آورده شدهاست.

در پردازش سیگنالهای زیستی و به طور خاص سیگنالهای الکتروانسفالوگرام، از مقایسه فاز و یا دامنه دو یا چند الکترود برای بررسی ارتباطات استفاده میشود. بر همین اساس میتوان سه دسته از ارتباطات را تعریف کرد،

- ارتباطات فاز-فاز
- ارتباطات دامنه-دامنه
 - ارتباطات فاز-دامنه

در این تمرین شما سه تابع پیاده سازی می کنید که شامل هر سه مورد ارتباطات گفته شده است و طبق تعریف دو مورد در دسته ارتباطات کارکردی قرار می گیرند و یک مورد در دسته ارتباطات موثر. این سه تابع شامل موارد زیر است،

- Directed Phase Lag Index (dPLI) (Phase-to-Phase Coupling) •
- Power-to-Power Correlation (Amplitude-to-Amplitude Coupling)
 - Phase-Amplitude Coupling (PAC) •

Analytic Signal¹

Amplitude²

Instantaneous Phase³

Hilbert Tansformation⁴

Directed Phase Lag Index

در مطالعات ارتباطات مغزی، یکی از مهمترین ابزارهای محاسبه ارتباط آن دسته هستند که مبتنی بر هماهنگی عملکرد فاز است. یعنی این طور فرض می شود که یکی از راههای ارسال سیگنال در مغز، همفاز شدن یا نوعی هماهنگی در فاز است. متدوال ترین روشی که امروزه محاسباتی با این فرض را انجام می دهد، خانواده توابع Phase Lag Index هستند. رابطهی اولیه و همچنان یرکاربردترین آنها در زیر آورده شده است.

$$PLI(x, y) = |E[sign(\Delta \phi_{x,y})]|$$

این تابع در عمل عدم تقارن توزیع اختلاف فازها حول صفر را ملاک قرار می دهد. ایده این معیار به این صورت است که در صورتی که یک الکترود برای یک الکترود اطلاعاتی ارسال کند و این اطلاعات در فاز قابل رهگیری باشد، باید اختلاف فاز آنها حول صفر نامتقارن باشد. یعنی یکی از فازها از دیگری جلوتر یا عقب تر باشد و میانگین آن دیگر صفر نباشد. در این صورت اثر منبع مشترک 1 را (که یکی از مشکلات اصلی کار با سیگنالهای EEG است) حذف می کند. قدرمطلق هم برای این است که معنای جهت داری در آن وجود نداشته باشد.

در عمل این معیار نشان می دهد که در بازه مورد آزمایش، چه میزان اختلاف فاز آنها یک دست است، در صورت عدم هماهنگی کامل، فازها به احتمال قوی یکنواخت توزیع شده اند و حول صفر متقارن خواهند بود، اما در صورت هماهنگی و عدم وجود منبع مشترک، توزیع به سمت مثبتها یا منفی ها متقارن خواهد بود.

یکی دیگر از اعضای این خانواده که هدف این تمرین نیز هست، معیار Directed Phase Lag Index است. در این معیار میتوان به طور ضمنی نوعی از جهتداری را مشخص کرد. رابطه آن به صورت زیر است.

$$dPLI = E[Heaviside(\Delta \phi_{x,y})]$$

که در آن

$$Heaviside(x) = 1 for x > 0, 0 for x < 0, 0.5 for x = 0$$

در این معیار، در صورتی که ارتباطی وجود نداشته باشد یا دو سیگنال تماما با فاز یکسان نوسان کنند، مقدار خروجی x. خواهد بود. در واقع این عدد نشان می دهد که فاز سیگنال x در چند درصد بازه مورد تحلیل فاز سیگنال y را دنبال می کند. اگر حدود x. باشد، یعنی x. مواقع فاز سیگنال x فاز سیگنال x فاصله بگیرد باشد، یعنی x. بالعکس، هر چه این میزان از x فاصله بگیرد نشان دهنده ارتباط قوی تری است، به عنوان مثال اگر برابر x. باشد، یعنی x. مواقع فاز سیگنال x را دنبال می کند. به طور ضمنی می توان گفت که غالبا سیگنال x فرستنده و x گیرنده است.

این دو معیار با هم ارتباط دارند، در واقع از روی dPLI میتوان PLI را استخراج کرد، اما بر عکس نه.

Common Source¹

$$PLI = 2|dPLI - 0.5|$$

- تابعی بنویسید که با گرفتن دو سیگنال با طول دلخواه (ولی طبیعتا برابر) مقدار dPLI میان آنها را محاسبه کند. این تابع باید دو آرایه یک بعدی را ورودی گرفته و یک عدد بین ۰ و ۱ خروجی دهد.

در پردازش سیگنالهای EEG، با دو مشکل عمده مواجه هستیم، مورد اول نویز است و مورد دوم اثر منبع مشترک. در بخش بعد می خواهیم اثر نویز و اثر منبع را پس از سنجش صحت عملکرد تابع بررسی کنیم.

- سه سیگنال به صورت زیر تولید کنید.

$$x(t) = \sin(2\pi f_s t)$$

$$y(t) = \sin(2\pi f_s (t - t_0))$$

$$C(t) = \sin(2\pi f_c t)$$

- را برابر ۱۰ هرتز قرار داده و به به ازای t_0 های بازه $[0,\frac{1}{f_s}]$ نمودار dPLI میان دو سیگنال x و y ترسیم کنید. مشاهدات خود را شرح دهید.
 - o بازه زمانی را میان ۰ و ۱ ثانیه با فرکانس زمانی ۵۰۰ هرتز در نظر بگیرید.
 - ۰ نمودار را حداقل به ازای ۱۰۰ تاخیر زمانی ترسیم کنید.

برای بررسی اثر منبع مشترک، مقدار تاخیر t_0 را ثابت و برابر $\frac{1}{500}$ فرض کنید. یعنی با توضیحات بالا، y نسبت به x یک نمونه زمانی شیفت خورده است.

(مقدار f_c را برابر f_c مقدار مقدار دهید) مرتز قرار دهید -

$$x_c(t) = x(t) + \alpha C(t)$$

$$y_c(t) = y(t) + \beta C(t)$$

که ضرایب α و β نشان دهنده میزان تاثیری است که از منبع مشترک می گیرند.

- . به ازای ضرایب متفاوت lpha و eta مقدار dPLI میان lpha و محاسبه کرده و در نمودار هیتمپ نمایش دهید.
- برای نمایش نمودارهای هیتمپ، میتوانید از دستور pcolormesh یا imshow استفاده کنید. مشاهدات
 خود را شرح دهید.
 - \circ فرایب را میان \circ تا \circ تغییر دهید، به ازای هر ضریب حداقل \circ نقطه.

برای بررسی اثر نویز، بایستی دو سیگنال را مستقلا تحت اثر نویز قرار دهیم و سپس مقدار dPLI آنها را مقایسه کنیم.

- برای این منظور، سیگنالهای x و y را با نویزهایی با SNRهای مختلف جمع کنید و مقدار dPLI سیگنالهای نویزی را نمایش دهید. مشاهدات خود را شرح دهید.
- در واقع در یک نمودار هیتمپ بایستی نمودارها ترسیم شوند، به ازای SNRهای میان ۵۰- تا ۵۰ (برای هر سیگنال به ازای حداقل ۱۰۰ مقدار متفاوت)

Power-to-Power Correlation

مورد بعدی و پر اهمیت به عنوان معیاری برای سنجش ارتباط دو الکترود، ارتباط دامنه به دامنه آنهاست. منظور از همبستگی در اینجا همان هماهنگ عمل کردن و تغییرات یکنوا در دامنهاست. مولفههای متفاوتی برای ارتباط همبستگی وجود دارد که هر کدام در جایگاهی مورد بحث قرار می گیرند، اما در اینجا می خواهیم ارتباط دامنهها را با هم بررسی کنیم. (ارتباط خود سیگنالها و نیز توان آنها نیز ممکن است بررسی شوند)

همبستگی را می توان به صورت زیر تعریف کرد.

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

که در اینجا دامنههای دو سیگنال، همان متغیرهای X و Y هستند. هر چه ضریب همبستگی به یک نزدیک تر باشد، می توان گفت که دو سیگنال هماهنگ تر با هم نوسان می کنند و این تغییر در یک جهت است. نزدیک تر بودن یه 1- نیز به معنای هماهنگی عملکرد قوی تر اما در جهت مخالف است. هر چه اندازه همبستگی به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده نابستگی بیشتر دو سیگنال است. می خواهیم مراحلی مانند آن چه در بخش قبل صورت گرفت را پیش ببریم تا عملکرد این معیار ارتباط را بررسی کنیم.

- همانند بخش قبل سه سیگنال y(t)x(t) ، و کنید کنید -
- اثر تاخیر بر این معیار را همانند بخش قبل بررسی کرده نمودارهای آن را رسم کنید.

برای بررسی اثر منبع مشترک،

- ابتدا دو سیگنال $n_1(t)$ و $n_2(t)$ که نویز سفید گوسی با میانگین صفر و توان یک است را تولید کنید.
 - سیس سیگنالهای زیر را در نظر بگیرید.

$$n_{1,c}(t) = n_1(t) + \alpha C(t)$$

$$n_{2,c}(t) = n_2(t) + \beta C(t)$$

. به ازای α و β های مختلف ارتباط میان سیگنالها را بررسی کنید

 \circ ضرایب را میان \cdot و \circ تغییر دهید (به ازای حداقل \circ مقدار مختلف) و در یک نمودار سهبعدی *ا*هیت مپ نمایش دهید. مشاهدات خود را توضیح دهید.

- یک بار دیگر به روشی مشابه قسمت قبل اثر منبع مشترک را بررسی کنید.
- از مقایسه دو سوال قبل آیا میتوان نتیجه گرفت که منبع مشترک با استفاده از این معیار تولید ارتباط غیر واقعی نمی کند؟
- · همان طور که برای معیار قبلی اثر نویز را بررسی کردید، برای این سیگنال نیز عمل کنید. مشاهدات خود را بیان کنید.

Phase-Amplitude Coupling

در این بخش به بررسی و آنالیز یکی از معیارهای مهم در بررسی ارتباطات مبتنی بر فاز-دامنه می پردازیم. کوپلاژ فاز و دامنه یکی دیگر از روشهای اندازه گیری ارتباطات کارکردی است که میزان ارتباط بین فاز فرکانس پایین یک ناحیه را با دامنه فرکانس بالا در ناحیه ای دیگر بررسی می کند. همچنین برخلاف دو روش قبل، کوپلاژ فاز و دامنه به صورت محلی روی یک کانال نیز محاسبه می شود که تفسیر متفاوتی دارد. برای درک بهتر از توصیف ارتباط مبتنی بر فاز-دامنه بین شبکههای نورونی می توانید توضیحات مربوط به شکل ۱ در این مقاله را مطالعه کنید.

در این سری تمرین، شما با دو روش متفاوت در محاسبه کوپلاژ فاز و دامنه را بین دو سیگنال مصنوعی پیادهسازی خواهید کرد. برای این منظور،

بتدا یک تابعی بنویسید که بردار زمان t در بازه \cdot تا ۱ ثانیه با نرخ نمونهبرداری ۵۰۰ هرتز ایجاد کرده و سپس سیگنالهای $x_a(t)$ و $x_a(t)$ و همراه با متغیرهای ثابت به صورت زیر تشکیل دهد:

$$\begin{split} x_p(t) &= k_p cos(2\pi f_{phase}t) + \sigma_n n_1(t) \\ x_a(t) &= k_a(\frac{(1-\chi)cos(2\pi f_{phase}t) + \chi + 1}{2})cos(2\pi f_{amp}) + \sigma_n n_2(t) \end{split}$$

سیگنالهای $n_1(t)$ و $n_2(t)$ نویزهای سفید گوسی هستند که از یکدیگر مستقل بوده و دارای میانگین صفر و واریانس σ_n توان نویز را مشخص می کند.

- توسط این تابع سیگنالی با پارامترهای زیر بسازید:

$$k_p = 1, k_a = 1, f_{phase} = 5Hz, f_{amp} = 60Hz, \chi = 0, \sigma_n = 0$$

دو سیگنال را در یک نمودار رسم کرده و ارتباط دو سیگنال را شرح دهید.

حال برای محاسبه PAC بین دو سیگنال، به استخراج فاز و دامنه لحظهای دو سیگنال در هر فرکانس نیاز داریم. برای این منظور، از تجزیه مختلط زمان-فرکانس ویولت¹ استفاده می کنیم. توضیحات مربوط به تبدیل ویولت در انتهای این پیدیاف موجود است. در اعمال ویولت، آرگومان کرنل را برابر cmor1.5-0.5 قرار دهید.

- ابتدا تابعی بنویسید که با دریافت ورودیهای $\chi_p(t)$ و $\chi_p(t)$ عملیات زیر را انجام دهد:
- و $X_p(t,f)$ و ماتریس مختلط به صورت $x_p(t)$ و $x_p(t)$ و تجزیه ویولت دو سیگنال $x_p(t)$ و $x_p(t)$ و $x_p(t)$ تشکیل دهد.
- مور ناز تمام درایههای ماتریس $X_p(t,f)$ را محاسبه کرده و فرکانسهای خارج از محدوده ۲ تا ۱۲ هرتز را از محور فرکانس آن حذف کنید تا ماتریس فاز $\phi(t,f_n)$ حاصل شود که در آن $\phi(t,f_n)$ میباشد.
- دامنه تمام درایههای ماتریس $X_a(t,f)$ را محاسبه کرده و فرکانسهای خارج از محدوده $X_a(t,f)$ تا $X_a(t,f)$ محور فرکانس از آن حذف کنید تا ماتریس دامنه $A(t,f_a)$ حاصل شود که در آن $A(t,f_a)$ میباشد.
 - مستند. خروجیهای این تابع، ماتریسهای فاز $\phi(t,f_n)$ و دامنه $A(t,f_a)$ هستند. \circ

حال قصد داریم از روی ماتریسهای زمان-فرکانس فاز و دامنه بدست آمده، PAC را با دو روش مختلف محاسبه کنیم:

روش MVL^2 : برای پیاده سازی این روش در هر فرکانس فاز و دامنه میانگین بردار تشکیل شده از فاز و دامنه لحظه ای محاسبه کرده و اندازه بردار خروجی نشان دهنده مقدار PAC است.

$$PAC(n,m) = \left| \frac{1}{N} \sum_{t=0}^{N-1} A(t, f_a(n)) e^{j\phi(t, f_p(m))} \right|$$

که در آن n و m اندیسهای مربوط به فرکانس فاز و دامنه هستند.

 f_p تابعی بنویسید که با دریافت ماتریسهای فاز $\phi(t,f_p)$ و دامنه $A(t,f_a)$ مقادیر PAC را به ازای هر فرکانس فاز و دامنه $\phi(t,f_p)$ محاسبه کند.

روش MI³: یکی دیگر از روشهای بررسی همبستگی فاز و دامنه، روش شاخص نوسان یا Modulation Index است. ایده کلی این روش، مانند روشهای بخش اول (خانواده PLI) مبتنی بر عدم تقارن است، با یک سری تفاوتهای عمده. زمانی که میخواهیم همبستگی فاز و دامنه را بررسی کنیم، در صورت وجود این همبستگی، میتوانیم فرض کنیم که به ازای یک سری

Wavelet1

Mean Vector Length²


Modulation Index³

فازهای خاص، دامنه افزایش پیدا می کند و به ازای یک سری فاز این مقدار کاهش پیدا می کند. مثلا اگر فاز به π برسد، همواره دامنه در حداکثر مقدار خود است و اگر به π برسد، دامنه در کمینه خود قرار می گیرد. یعنی، اگر جفتهایی به صورت زیر تشکیل دهیم،

$[A_a(t), \phi_p(t)]$

و دامنه در هر نمونه زمانی را در کنار فاز در آن لحظه قرار دهیم، انتظار داریم که در رسم این مجموعه نقاط در صفحه x-y به یک توزیع با ضریب همبستگی (واضحا) غیر صفر برسیم.

ایده کلی این روش، بر اساس همین توزیع نامتقارن است، دامنههای زیاد به سمت یک فاز تمایل دارند و دامنههای کم به سمت فازهای دیگر، مانند شکل زیر که در یک نمونه ساده نمودار دامنه و فاز در هر نمونه زمانی را بر حسب یکدیگر نشان میدهد.



به طور دقیق تر، در این روش این جفتهای فاز-دامنه در هر نمونه زمانی تشکیل می شوند و بر اساس گروه بندی فازها، دامنهها نیز تقسیم می شوند. فرض کنید که ده نقطه زمانی داریم و می خواهیم این فرایند را اجرا کنیم. برای سادگی بازه $[-\pi,\pi]$ را به سه بازه تقسیم می کنیم. (یعنی $[\pi/3,\pi]$, $[\pi/3,\pi]$) سه بازه تقسیم می کنیم.

نقاط شامل این موارد هستند:

| | Phase | π/9 | $4\pi/7$ | π | $-\pi/8$ | $7\pi/11$ | 0 | $-2\pi/5$ | $-3\pi/4$ | $-5\pi/16$ | $\pi/12$ |
|---|-----------|-----|----------|-----|----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|----------|
| A | Amplitude | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.95 | 0.4 | 0.14 | 0.65 | 0.9 |

حالا باید بررسی کنیم که فاز هر کدام از این نقاط در چه بازهای قرار می گیرد. بازه ها را به ترتیب از مقادیر کوچکتر به بزرگتر شماره گذاری می کنیم. با این حساب می توان جدول را کامل تر کرد و اطلاعات بازه را به آن اضافه کرد.

| Phase | π/9 | $4\pi/7$ | π | $-\pi/8$ | $7\pi/11$ | 0 | $-2\pi/5$ | $-3\pi/4$ | $-5\pi/14$ | π/12 |
|------------|-----|----------|-----|----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|------|
| Amplitude | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.95 | 0.4 | 0.14 | 0.35 | 0.9 |
| Bin Number | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |

در این حالت، هر بازه، در واقع نماینده طیفی از فازهاست که میتوان به آن دامنههایی را نیز منتسب کرد، یعنی میتوان گفت که دامنههای متناظر با فازهای هر بازه، در مجموع چه مقدار هستند.

| Bin Number | Sum of Amplitudes | Normalized Amplitude | | |
|------------|-------------------|----------------------|--|--|
| 1 | 0.89 | 0.17 | | |
| 2 | 3.35 | 0.65 | | |
| 3 | 0.95 | 0.18 | | |

که ستون دوم مجموع دامنههایی هستند که فاز آنها در بازه مشخص شده قرار می گیرد و ستون آخر نشان میدهد که هر بازه فاز، چند درصد از توان کل را در اختیار دارد.

فرض کنید به تابعی که ما را از مجموعه ای شامل تعداد دلخواهی نقاط (مانند مثال)، به ستون آخر جدول بالا میرساند، تابع ProxyHistogram بگوییم. در واقع این تابع هیستوگرام یک مولفه از نقطه (مانند مولفه فاز از نقاط [فاز، دامنه]) در نظر می گیرد و برای هر بین در نمودار، به جای تعداد نقاطی که در آن بازه هستند، مجموع مولفه های دومی (در اینجا دامنه) که مولفه اول آن در بین هستند، قرار می دهد. (و در نهایت بر مجموع کل تقسیم می کند تا مجموع این مقادیر برابر یک شود و یک معنای احتمالاتی بتوان از آن برداشت کرد)

- تابع ProxyHistogram را پیاده سازی کنید که در آن، یک مجموعه التایی از نقاط دو بعدی به همراه تعداد بین را دریافت می کند و در نهایت مقادیر خواسته شده (مشابه ستون سوم جدول بالا) را برای هر بین خروجی می دهد.

- می توانید تابع را به صورت خاص برای دامنه و فاز پیاده سازی کنید. در این صورت بینهای خروجی همواره $-\pi$ بازههای میان π و π را در نظر می گیرد.
- و سیگنال نویز سفید گوسی با توان یک در نظر بگیرید و نمودار خروجی این تابع را به ازای دامنه و فرکانس آنها نمایش دهید. آیا می توان ارتباطی برای آنها در نظر گرفت؟

همان طور که گفته شد، در صورت عدم وجود ارتباط، انتظار می رود که توزیع مجموع دامنه ها به ازای بازه های فرکانسی مختلف توزیع یکنواختی داشته باشند. می توان این طور برداشت کرد که در صورت وجود ارتباط این شکل از توزیع یکنواخت فاصله می گیرد و تقارن میان بازه های مختلف از بین می رود. بنابراین مقایسه توزیع فاز-دامنه (خروجی از تابع ProxyHistogram) و توزیع یکنواخت با همان تعداد بین، می تواند یکی از معیارهای مناسب عدم تقارن باشد. یکی از راه های مقایسه که مفهومی شبیه به فاصله دارد، تابع Kullback-Leibler معیارهای مناسب عدم تقارن باشد. یکی از راه های مقایسه که مفهومی شبیه به فاصله دارد، تابع Divergence

$$D_{KL}(P \mid\mid Q) = \sum_{x} P(x) log(\frac{P(x)}{Q(x)})$$

- این تابع را پیاده سازی کنید.
- این تابع باید دو بردار را در ورودی بگیرد که شامل نمونههایی از دو توزیع هستند. در تابع این مقایسه میان دو
 توزیع انجام شده و معیار بالا را خروجی بدهد.
- دو بردار با توزیع گوسی و دو بردار با توزیع یکنواخت تولید کرده و خروجی تابع را میان توزیعهای ناهمسان و همسان (هر دو توزیع) مقایسه کنید و گزارش دهید.

تا به اینجا، با داشتن نمونههای زمانی مطلوب فاز و دامنه از سیگنالها، می توانیم معیاری عددی برای همبستگی میان فاز و دامنه ارائه دهیم.

- تابع نهایی Modulation Index را با توضیحات زیر پیاده سازی کنید.
- ورودی تابع شما ماتریسهای فاز $\phi(t,f_p)$ و دامنه $A(t,f_a)$ بدست آمده از تابعی که در مرحله قبل نوشتید، ورودی باشد.
- سپس با استفاده از تابع ProxyHistogram به ازای تعداد بینهای دلخواه توزیع توان دامنه بر حسب فاز را
 محاسبه کند.
- logK در مرحله آخر میان توزیع خروجی مرحله دوم و توزیع یکنواخت هم ارز آن مقایسه کرده و حاصل را بر Phase-Amplitude تقسیم کنید که K برابر با تعداد بین میباشد. عدد حاصل را به عنوان مقدار Coupling خروجی دهد.

بنابراین این تابع هسته اصلی محاسبه PAC به بیان MI براساس رابطه زیر حاصل میشود:

$$PAC = \frac{D_{KL}(U \mid\mid P)}{logK}$$

(Normalized Amplitude) که در این رابطه، K تعداد بین، U توزیع یکنواخت و P توزیع نرمالیزه شده دامنه در بینهای فازی میباشد.

حال به کمک تابعی که در ابتدای این بخش نوشتید، سیگنالهای $x_p(t)$ و $x_p(t)$ را با پارامترهای زیر تشکیل دهید:

$$k_p = 1, k_a = 1, f_{phase} = 5Hz, f_{amp} = 60Hz, \chi = 0, \sigma_n = 0.5$$

- به ازای مقادیر $\chi = \{0,0.5,1\}$ مقادیر PAC را با هر دو روش MVL و MI محاسبه کرده و نمودارهای هیتمپ مقادیر $\chi = \{0,0.5,1\}$ را به ازای هر فرکانس فاز و هر فرکانس دامنه رسم کنید. به نمودار حاصل کومدلوگرام گفته می شود.
 - ۰ با توجه به نتایج حاصل، پارامتر χ چه چیزی را نشان می دهد؟
 - در حالت ایدهآل به ازای $\chi=0$ و $\chi=1$ و نتظار دارید نمودارهای کومدلوگرام چگونه باشد؟ $\chi=0$
 - کدام روش محاسبه PAC بهتر عمل کرده است؟
- حال با ثابت در نظر گرفتن $\chi=0$ نمودارهای کومدلوگرام را برای هر دو روش به ازای افزایش توان نویز برا با $\sigma_n=\{0.5,1,2,3\}$
 - \circ کدام روش محاسبه PAC در برابر افزایش توان نویز بهتر عمل کرده است \circ
- با اعمال یک شیفت چرخشی (circular shift) در جهت دلخواه به میزان ۱۰۰ میلی ثانیه در سیگنال x_p ، نمودارهای ($\chi=0,\sigma_n=0.5$) کومدلوگرام را برای هردو روش برای سیگنال شیفت یافته x_p و سیگنال x_p رسم کنید.
 - و با توجه به نتایج، آیا می توانیم PAC را به عنوان یک معیار مقاوم در برابر اثر تاخیر بدانیم؟

در ادامه این بخش، مشابه بخشهای گذشته به بررسی اثر منبع مشترک به ارزیابی عملکرد هر یک از روشهای محاسبه PAC در مواجهه با اثر منبع مشترک بررسی می کنیم.

ابتدا با درنظر گرفتن پارامترهای زیر، سیگنالهای x_a و x_p را با بسازید:

$$k_p = 1, k_a = 1, f_{phase} = 5Hz, f_{amp} = 60Hz, \chi = 0, \sigma_n = 0.5$$

سپس به هر دو سیگنال یک ترم کسینوسی به صورت زیر اضافه کنید:

$$\hat{x}_p = x_p + \alpha cos(2\pi f_{cs}t)$$

$$\hat{x}_a = x_a + \beta \cos(2\pi f_{cs} t)$$

Comodulogram \

- .که در آن $f_{cs} = 40$ می باشد
- به ازای مقادیر مختلف \hat{x}_a و \hat{x}_b توسط هر دو روش مقادیر PAC با مقادیر مختلف $\alpha=\beta=\{0.5,10,50\}$ توسط هر دو روش MVL و MV محاسبه کرده نمودارهای کومدلوگرام را رسم کنید. نتایج بدست آمده را باهم مقایسه کنید.
 - دارند؟ eta و eta چه تاثیری بر نتایج دارند؟ eta
 - کدام روش در برابر اثر منبع مشترک بهتر عمل می کند؟

بخش دوم: مقایسه معیارهای ارتباطی

با توجه به این که معیارهای معرفی شده در بخش اول، ارتباطات مختلفی را بررسی کرده و اندازه گیری می کنند، نمی توان آنها را نسبت به یکدیگر برتر یا بدتر دانست. اما می توان با کنار گذاشتن یک سری فرضهای کلی، آنها را نشان دهنده اصل وجود ارتباط (یا عدم وجود آن) دانست و مقایسهای بین آنها ترتیب داد. بر همین اساس، سه معیار معرفی شده با روشهای مختلف را از نظر

- اثری که از تاخیر می گیرند،
- اثری که منبع مشترک بر آنها می گذارد
 - و اثری که نویز بر آنها می گذارد

مقايسه كنيد.

در واقع باید در یک متن منسجم به سوالات زیر پاسخ دهید.

- در صورت وجود تاخیر در نوسان هماهنگ کدام منبع اثر کمتری از آن می گیرد.
- اثر منبع مشترک در کدام معیار تولید ارتباط تقلبی می کند، یعنی اساساً ارتباطی وجود ندارد، اما وجود منبع مشترک باعث می شود که ارتباط دیده شود، یا برعکس.
- نویز اثر مخربتری بر کدام معیار دارد، به ازای SNR های پایینتر کدام معیار مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد.
 - به نظر شما و طبق پیشینه پژوهشی، چه عاملی در این معیارها وجود دارد که نتایج بالا حاصل میشود.


توضیحاتی درباره روش تجزیه زمان-فرکانس Wavelet

در قسمتی از این تمرین و تمرین آینده نیاز به اعمال تجزیه زمان-فرکانس خواهید داشت. روشهای مختلفی برای تجزیه زمان-فرکانس سیگنالهای حقیقی وجود دارد و به فراخور نیاز و کاربرد می توان از آنها استفاده کرد. در پردازش سیگنالهای حیاتی، یکی از متداول ترین راهها تبدیل ویولت است. ایده محوری این روش، مانند روشهای دیگر تجزیه، نگاشت سیگنال بر روی مجموعهای از پایههای متعامد است، در تجزیههای مبتنی بر تبدیل فوریه این پایهها سیگنالهای سینوسی و کسینوسی با فرکانسهای مختلف هستند، اما در ویولت گروهی از توابع برای این کار وجود دارد که با مقیاسها و تاخیرهای متفاوت تعامد را برآورده می کنند، به این تابع، تابع مادر می گویند. شیفتها و مقیاسهای مختلف این تابع بر یکدیگر عمود هستند و می توان سیگنال را با استفاده از آنها توصیف کرد.

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}}\psi(\frac{t-b}{a})$$

$$WT\{x\}(a,b) = \int_{R} x(t)\psi_{a,b}(t)dt$$

در عبارت بالا ψ تابع مادر است و در نهایت مقدار تبدیل ویولت سیگنال x به ازای تاخیر b و مقیاس a محاسبه می شود. این دو عدد فرکانس و دقت فرکانسی را مشخص کند. یکی از پرکاربردترین توابع مادری که استفاده می شود، تابع مورلت است، که تصویر آن در شکل زیر آمده است.



توضیح دقیق نحوه عملکرد این تبدیل از حوصله این بحث خارج است و ضروری نیز نیست، در اینجا به همین توضیحات ابتدایی اکتفا می کنیم. برای به دست آوردن تبدیل ویولت یک سیگنال در پایتون می توانید از ماژول <u>pywt</u> استفاده کنید. به طور دقیق تر از دستور <u>pywt.cwt</u> استفاده کنید.