## 1、实验名称及目的

多级影像重叠白边处理流程: Global Mapper 和 ArcGIS 都提供了一系列功能和工具来处理多级影像重叠白边,如图像配准、边缘检测和图像融合等。Global Mapper 和 ArcGIS 都支持多种常见的地理数据格式,包括栅格数据和矢量数据。Global Mapper 对于图像数据的支持相对较好,可以直接读取和处理常见的图像格式。ArcGIS 在图像数据的处理方面更加强大,可以处理更多的图像格式,并且可以与其他 GIS 数据进行无缝集成和分析。

本实验分别使用这两种常用的地理信息系统(GIS)软件进行操作。

## 2、实验原理

#### 图像配准:

Global Mapper: 图像配准通常涉及选择合适的控制点,通过转换算法将图像对齐到目标坐标系统。

ArcGIS: 在 ArcGIS 中, 地理坐标配准可能包括对空间参考系统的定义, 而像素坐标配准则可能采用像元坐标变换等技术。

#### 边缘检测:

Global Mapper: 边缘检测可以利用图像的梯度信息或其他特征来寻找图像中的边缘。 ArcGIS: 在 ArcGIS 中, 边缘检测通常使用滤波器或算子来识别图像中的边缘。

#### 图像融合:

Global Mapper: 图像融合可能涉及调整不同图像或图层的透明度、融合权重等参数。

ArcGIS: 在 ArcGIS 中,波段融合可以通过对多光谱图像的不同波段进行融合,图层融合可以通过融合不同地理数据图层来实现。

#### 数据格式支持:

Global Mapper: 支持的图像格式可能包括常见的影像格式(JPEG、PNG)以及一些遥感影像格式(TIFF、GeoTIFF)。

ArcGIS: 对于图像数据, ArcGIS 更为通用, 支持多种栅格格式, 包括各种遥感格式、影像服务等, 并能够集成矢量数据(Shapefile、Geodatabase等)。

### 集成与分析:

Global Mapper: 主要用于浏览、编辑和简单的空间分析,支持基本的 GIS 功能。

ArcGIS: 具有强大的地理信息系统功能,可以进行复杂的空间分析、地理处理,并且能够与其他 ArcGIS 工具和扩展集成。

# 3、实验效果



# 4、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
/TIF/YuhuaArea_map15.tif	雨花区 15 级影像数据	
/TIF/YuhuaPavilion_map19.tif	雨花亭 19 级影像数据	
/TIF/YuhuaArea_Terrain15.tif	TIF/YuhuaArea_Terrain15.tif 雨花区 15 级高程数据	
/TIF/8bit.tif	Global Mapper 合并导出的 8 位图像数据	
/TIF/ 24bit.tif	Global Mapper 合并导出的 24 位图像数据	
data.iso 镜像中存储了除了上述 8bit 的 TIF 文件的切片数据		

## 5、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
11. 4	<b>大口支</b> 本	名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 <sup>①</sup>	1
2	Global Mapper 22.0 (64bit)		
3	ArcGIS 10.8		

① : 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com

### 6、实验步骤

### Step 1: 安装 Global Mapper 和 ArcGIS

这两个软件都可以在官网下载。

Global Mapper 官网 (<u>Download Global Mapper - Blue Marble Geographics</u>: https://www.bluemarblegeo.com/global-mapper-download/)


ArcGIS 官网(<u>ArcGIS Desktop | 桌面 GIS 软件套件 (esri.com)</u>:https://www.esri.com/zh-cn/a rcgis/products/arcgis-desktop/overview)。

为了保证 RflySim 平台安装包的大小,本实验中所用到的三维场景、模型等较大文件均已上传至百度网盘中,请在实验前进行下载,下载链接: https://pan.baidu.com/s/1tVek0rA OjxHSZ73G2Sw93A?pwd=4az3

提取码: 4az3

下载完成后,进行解压放入本例程文件夹中。注:请勿修改文件夹名称。


## Step 2: Global Mapper 合并影像处理流程



#### 1. 导入影像数据

将 YuhuaArea\_map15 和 YuhuaPavilion\_map19 导入 Global Mapper 中,并将 YuhuaPavili on\_map19 置于 YuhuaArea\_map15 上层。具体操作方法是:

a. 在工具栏或菜单中选择"文件">"导入"选项。




b. 在弹出的对话框中找到准备好的存放影像数据的文件夹,选择"all files"文件类型,选择 YuhuaArea\_map15 和 YuhuaPavilion\_map19 文件,然后点击"打开"按钮。




c. 将 YuhuaPavilion\_map19 置于 YuhuaArea\_map15 上层(此时上层影像周边会有白边或者 黑边导致遮挡了下层低级影像数据这是由影像数据格式决定的,瓦片数据会在图像边 缘周围添加一些填充像素,以确保图像边缘不会被截断或损坏)。


✓ All Files (\*.\*)




- 2. 处理图层遮挡:
- a. 在图层控制器中,选中 YuhuaPavilion\_map19 图层,右击图层,选择"Option...(Double-Click)"打开图层选项对话框。



b. 在 Raster Options 对话框中,点击 Display 标签页;点击"Set Transparent Color"按钮。




c. 在弹出的地图上点击 YuhuaPavilion\_map19 白边区域, 然后点击"OK"按钮。




d. 点击"应用"按钮,此时白边区域就消失了。



- 3. 将 YuhuaArea\_map15 和 YuhuaPavilion\_map19 合并导出为 GeoTIFF 图像:
- a. 选中 YuhuaArea\_map15 和 YuhuaPavilion\_map19 图层,鼠标右击,选择"Layer" > "EXPORT Export Layer(s) to New File..."菜单选项。




b. 在弹出的 Select Layers 对话框中,确保选中这两个选项,然后点击"OK"按钮。







c. 弹出新的 Select Export Format 对话框,在下拉框中选择"GeoTIFF",然后点击"OK" 按钮。




d. 在弹出的 GeoTIFF Export Options 中,将 FileType 改为"24-bit RGB",然后点击"OK" 按钮。然后选择保存路径,导出图像。






## Step 3: ArcGIS(ArcMap)处理流程


ArcMap 中的默认工作目录文件夹是用于存储地图文档的文件夹位置,可用于保存结果、存储新建数据集和访问基于文件的信息。默认地理数据库是每个地图文档的本地位置,用于添加数据集和保存编辑操作和地理处理操作生成的结果数据集。可以设置和更改默认工作目录文件夹和默认地理数据库的位置。





- 1. 将目标影像数据导入 ArcMap:
  - a. 打开 ArcMap 软件,并在主界面上选择"文件"菜单。在"文件"菜单中,选择"添加数据"选项。




b. 在弹出的对话框中,浏览到您存储目标影像数据的位置,并选择要导入的影像 文件。












c. 点击"添加"按钮,开始导入目标影像数据。导入后,ArcMap 将在地图视图中显示目标影像图层。




- 2. 处理白边(设置目标影像的背景颜色):
  - a. 右击目标影像图层,选择"属性"。




b. 在属性窗口中,找到"符号系统"选项(有时也可能标记为"样式"或"渲染")。单 击或双击"符号系统"选项,打开符号化设置对话框或面板。




c. 在符号化设置对话框或面板中,查找或浏览背景颜色相关的选项。具体位置和 名称可能因不同版本的 ArcGIS 而略有不同。找到"显示背景值"选项,并勾选 它,这将启用背景颜色设置。




d. 设置背景颜色的数值为(255, 255, 255),表示 RGB 数值为 255 的纯白色。您可以手动输入这个数值或通过调色板来选择颜色。



e. 在属性窗口中点击"应用"或"确定"按钮,以保存设置。可见目标影像的白边消除






### 3. 导出目标影像数据:


a. 接下来,再次右击目标影像图层,选择"数据",然后选择"导出数据"。




b. 在导出数据窗口中,将"NoData"设置为255。这将把背景值设置为无效像元。




c. 确定导出数据的位置,选择一个文件的保存位置。



d. 最后,选择"TIFF"作为导出文件的格式,并点击保存按钮即可完成导出。



将导出的tiff文件重新导入可见白边已消除



# 7、参考文献

- [1]. <u>GlobalMapper 基本用法详细教程\_哔哩哔哩\_bilibili</u>: https://www.bilibili.com/video/BV1 no4y1e77Z/
- [2]. <u>ArcGIS 操作入门教程汇总 | 麻辣 GIS (malagis.com)</u>/: https://malagis.com/arcgis-operatio n-getting-started-summary.html