Programmation système – TP3

Objectifs du TP:

- 1. Lancer, réveiller et stopper un thread noyau;
- 2. Utiliser un *character device* pour transférer des données entre noyau et applications.

1 Thread noyau (fin du TP2)

1.1 Lancement du thread

```
#include <linux/sched.h>
int kernel_thread(int(*func)(void *), void * arg, unsigned long flags);
```

1.2 Terminaison du thread

```
void init_completion(struct completion *);
void wait_for_completion(struct completion *);
void complete_and_exit(struct completion *, long code);
```

Le thread appelle complete_and_exit pour terminer. Son père attend sa terminaison par wait_for_completion.

1.3 Sommeil et réveil du thread

```
void init_waitqueue_head(wait_queue_head_t *);
void wait_event(wait_queue_head_t, int test);
void wake_up(wait_queue_head_t *);
```

Le thread s'endort dans la file d'attente avec wait_event jusqu'à ce qu'on le réveille et que test soit non-nul. On réveille un processus dans la file d'attente avec wake_up.

2 Communication user-noyau par character device

2.1 Création du character device dans le noyau

On enregistre un *character device* dont les opérations de contrôle sont fops et le numéro de majeur major. Le périphérique apparaît dans /proc/devices.

```
return 0;
}

static struct file_operations mychrdev_fops = {
   .open = mychrdev_open,
};
```

On définit les opérations spécifiques, le système utilisera les opérations par défaut pour les autres. L'ouverture du device créé un struct file* dont le champ private_data peut être utilisé à loisir pour stocker des données spécifiques.

2.2 Accès au character device depuis l'espace utilisateur

```
mknod /dev/mychrdev c <major> <minor>
chmod 644 /dev/mychrdev
cat > /dev/mychrdev
cat < /dev/mychrdev</pre>
```

Le fichier spécial pointe alors vers le *character device* créé dans le noyau. On peut alors y écrire ou y lire des données.

2.3 Copie de données entre espace utilisateur et noyau

```
#include <asm/uaccess.h>
unsigned long copy_from_user(void *kto, const void * ufrom, unsigned long size);
unsigned long copy_to_user(void *uto, const void *kfrom, unsigned long size);
```

Transfert de données entre espace utilisateur (uto ou ufrom) et espace noyau (kfrom ou kto).

```
int put_user(val, void *uptr);
int get_user(val, const void *uptr);
```

C'est le type du pointeur cible en espace utilisateur (*uptr) qui définit la quantité de données copiées (1, 2, 4 ou 8 octets).