Appunti della Lezione 12/09/2025

Nel mondo classico i bit sono definiti in maniera artificiale: una tensione più bassa di una soglia viene interpretata come 0, una più alta come 1. È un approccio "passivo": l'hardware non ha intrinsecamente due stati, siamo noi a imporli con segnali elettrici.

Nel quantistico invece la situazione è diversa. Gli stati base (0 e 1) corrispondono a proprietà fisiche **intrinseche** di particelle o sistemi reali: due livelli energetici di un atomo, due orientazioni di spin, due correnti in un circuito superconduttore, due polarizzazioni di un fotone. Non "accendiamo" un 1: scegliamo due stati già esistenti della natura e li etichettiamo come 0/1. Da qui nasce la potenza, ma anche la fragilità del calcolo quantistico.

Un qubit è utile solo finché il suo stato resta stabile. L'ambiente circostante però tende a "disturbare" la particella, facendo decadere lo stato e mescolando 0 e 1. È il fenomeno della **decoerenza**, la ragione principale per cui il quantum computing è rimasto a lungo un sogno. La **coerenza** misura quanto a lungo lo stato resta utilizzabile. A seconda della tecnologia, questa finestra di tempo varia moltissimo:

- Superconduttori: decine-centinaia di microsecondi.
- Ioni intrappolati: da millisecondi fino a secondi.
- Atomi neutri: da frazioni di millisecondo fino a decine di secondi in certi stati, un tempo enorme in questo contesto.
- Fotoni: coerenza praticamente indefinita, ma con interazioni molto difficili da gestire

Oltre alla coerenza c'è la **fedeltà di porta**, cioè quanto un'operazione (una "porta logica quantistica") sia eseguita correttamente. Anche partendo da errori minuscoli, la probabilità di sbagliare cresce con la complessità del circuito: una sequenza di dieci porte amplifica gli errori molto più di una singola. Per questo si lavora su tecniche di **fault tolerance** ed error correction, che però richiedono ulteriori qubit e aumentano la complessità.

Due domande fondamentali:

- 1. **Scalabilità** quante unità fisiche posso mettere insieme?
- 2. **Connettività** quali qubit possono interagire direttamente?

La seconda è cruciale: se i qubit possono interagire solo con i vicini immediati (come nei superconduttori, stampati su un wafer 2D), per collegare qubit lontani bisogna usare operazioni di "trasporto" (SWAP), che consumano tempo e fedeltà.

Gli atomi neutri, invece, offrono una **connettività programmabile** in 2D e 3D: gli atomi vengono intrappolati con pinzette ottiche in geometrie a piacere, permettendo di mappare direttamente il grafo del problema sul grafo fisico dei qubit.

Gli **atomi neutri** sono trattenuti da trappole ottiche (fascetti laser focalizzati). Ogni trappola può contenere un atomo, che diventa un qubit. La distanza tra le trappole e lo stato di eccitazione degli atomi determina l'intensità dell'interazione.

Quando un atomo è portato in uno **stato di Rydberg** (altissimo livello energetico), interagisce fortemente con i vicini. Questa interazione segue la legge di van der Waals, che decresce con la sesta potenza della distanza e cresce molto rapidamente con il numero quantico principale n.

Un fenomeno centrale è il **Rydberg blockade**: se due atomi sono troppo vicini, l'eccitazione di uno impedisce l'eccitazione dell'altro. Questo meccanismo viene usato per realizzare porte a due qubit, come la **Controlled-Z**, che è un mattoncino fondamentale per la computazione quantistica universale

Operazioni e ciclo di calcolo

- **Operazioni single-qubit:** tramite microonde o transizioni Raman (due fotoni), che cambiano lo stato iperfine dell'atomo.
- **Operazioni multi-qubit:** tramite eccitazione a Rydberg e blocco, per generare entanglement controllato.
- Readout: avviene con fluorescenza, misurando la luce emessa dagli atomi eccitati, con fedeltà molto alta.

Il ciclo tipico è: raffreddamento → caricamento degli atomi nelle trappole → riarrangiamento → calcolo → lettura. Il caricamento iniziale è probabilistico, ma con tecniche di riarrangiamento si arriva a configurazioni dense e programmabili

È importante legare la tecnologia a problemi reali, non solo a esercizi accademici. Un esempio concreto è quello di **ottimizzazione di campagne marketing**:

- 1. Un modello predice la probabilità che ogni utente risponda a una campagna.
- 2. Si formula il problema come **QUBO** (Quadratic Unconstrained Binary Optimization), cioè un Hamiltoniano di Ising.
- 3. Il quantum solver calcola la distribuzione ottimale del budget, massimizzando i ritorni e rispettando vincoli di costo.

In un caso reale con D-Wave, questa strategia ha portato a un incremento di oltre il 25% rispetto al metodo classico, con un ritorno economico multimilionario.

Analogamente, problemi di **routing (TSP)**, **scheduling aeroportuale** e **radioterapia oncologica** possono essere formulati e affrontati con approcci simili, sfruttando la possibilità di rappresentare vincoli e interazioni direttamente nella geometria degli atomi intrappolati.

Il cuore di questi sistemi non è solo il chip ma un'intera infrastruttura:

- Sistemi laser per raffreddare e intrappolare gli atomi a microkelvin.
- Ottiche e modulatori spaziali (SLM, AOD) per generare e riordinare le trappole.
- Elettronica di controllo (FPGA) per sincronizzare con precisione sub-microsecondo.
- Isolamento termico e magnetico per ridurre i disturbi.

Il risultato è una macchina che occupa l'equivalente di una stanza di alcuni metri, non molto diversa per dimensioni dai supercomputer quantistici superconduttori. Ogni dettaglio conta: una variazione di 0,1 °C può compromettere il calcolo.

La scalabilità è il punto forte degli atomi neutri: una volta che sai creare e posizionare poche pinzette ottiche, puoi estendere lo stesso schema a centinaia o migliaia di trappole, perché l'aggiunta di qubit richiede soprattutto ottica programmabile (SLM/AOD) più che nuove linee elettriche dedicate. In pratica, la "fatica" di scalare è diversa da piattaforme a circuiti superconduttivi, dove l'aumento di qubit implica anche un aumento di cablaggio, controllo RF, lettura e quindi complessità di sistema. Questo è coerente con l'offerta pubblica: QuEra "Aquila" espone array 2D di 256 atomi accessibili via AWS Braket, proprio come dispositivo "field-programmable" (geometria riconfigurabile) per simulazione/ottimizzazione analogica.

Oggi l'operatività **2D** è matura; il **3D** è attivo in ricerca/sviluppo (prototipi e annunci), ma richiede più verifiche applicative prima di dichiararlo "prodotto". Anche qui, i comunicati recenti di **Pasqal** mostrano road-map e dimostratori, e soprattutto l'**integrazione in Azure Quantum** che rende il loro hardware disponibile via cloud.

Distinzione fra come codifichi il qubit e quanto circuito puoi farci:

- Stati elettronici / Rydberg ⇒ porte veloci (µs) ma finestre di coerenza brevi (~10⁻⁴– 10⁻³ s). Ottimi per creare entanglement e interazioni forti, ma limitano la profondità di circuito.
- Stati di base iperfini / spin nucleare ⇒ coerenze lunghe (fino a secondi nelle migliori condizioni), ideali come memoria o per porzioni del calcolo che "stazionano" a lungo fra operazioni.

Ne deriva un'architettura "eterogenea": usi gradi di libertà veloci ma fragili per le interazioni, e lenti ma robusti per conservare informazione. Questa separazione dei ruoli è esattamente ciò che l'ingegneria dei sistemi Rydberg persegue oggi.

Error budget: cosa rompe davvero un calcolo

Gli errori non "pesano" tutti uguale. Quelli principali (e come si mitigano):

- Perdita di atomo (worst case): se l'atomo esce dalla trappola durante l'esecuzione, il qubit non esiste più ⇒ il circuito è irrimediabilmente compromesso. Va mitigata con trappole stabili, temperature basse, controllo di heating e sequenze che riducano tempi in Rydberg (dove la vita media è più breve).
- **Dephasing/decadimento in Rydberg**: limita la fedeltà delle CZ; si contrasta scegliendo **n** appropriato, **impulsi brevi** e **laser** stabili in ampiezza/fase.
- Rumore di laser e "wrong pulse": deriva da ampiezza/detuning non ideali; serve calibrazione continua e controllo della catena ottica/RF.
- Crosstalk: un raggio o un campo pensato per A "sfiora" B; si progetta la spaziatura in modo da restare sotto il raggio di blocco per le coppie che devono interagire e sopra per quelle che non devono, cioè un vero problema d'ottimizzazione nella progettazione dell'array.

Questa visione "per priorità" è corretta: perdita > errore di fase > rumore di controllo > crosstalk. La progettazione di **distanze/tempi** è il mestiere quotidiano delle squadre hardware Rydberg.

Panorama industriale (corretto e aggiornato)

- QuEra: Aquila (256) su AWS Braket; forte accento su ottimizzazione/ simulazione con neutral atoms programmabili. Più recentemente il gruppo ha mostrato passi su logica corretta (dimostrazioni su pochi qubit logici con distanze e "magic state factory"), indice di traiettoria verso logica su scala maggiore.
- **Pasqal**: disponibilità tramite **Azure Quantum** e roadmap con **array 2D/3D**; messaggi pubblici parlano di "quantum advantage" *per casi specifici*, in linea con la prudenza scientifica (speedup **problema-dipendente**).
- Atom Computing: collaborazione con Microsoft; 24 qubit logici dimostrati (creati/entangled) con neutral atoms e capacità di rilevare/correggere errori—un tassello importante verso il fault tolerance. Le dimensioni "512" citate in alcune conversazioni sono da trattare come dichiarazioni finché non supportate da dati pubblici; la comunicazione tecnica più solida è sui 24–28 logici.
- Infleqtion (ex ColdQuanta): collabora con NVIDIA (CUDA-Q) su flussi ibridi e dimostrazioni con qubit logici; l'azienda è molto attiva anche in sensing (orologi atomici, navigazione).
- D-Wave (annealing ibrido): pur non essendo atomi neutri, è rilevante nell'ottimizzazione industriale; i solver ibridi CQM accettano centinaia di migliaia di

variabili (ordine **10**⁵–**10**⁶ a seconda del solver/versione), decomponendo il problema e interrogando il QPU per i sottoproblemi "duri".

Nota di metodo: "quantum advantage" non significa "batte i classici su *tutto*"; significa vantaggio misurabile su istanze/problemi ben definiti. È un traguardo scientifico fondamentale, ma non garantisce impatto business generalizzato.

Il **QAOA** è un ciclo **ibrido**: il **quantum** prepara uno **stato parametrico** (profondità p), tu **misuri** un'**aspettazione** che implementa il **costo** del problema, poi un **ottimizzatore classico** aggiorna i parametri e ripeti. È corretto dire che, per problemi realistici, conviene **spendere i qubit** per rappresentare **la parte più dura** (decision function/configurazione) e lasciare al classico il grosso dell'**ottimizzazione**.

Sulla stima del gradiente: in generale puoi usare la parameter-shift rule (tutto on-device, ma richiede molte valutazioni) oppure finite-difference/autodiff sul modello classico che avvolge la chiamata quantistica. Nella pratica attuale, per limiti di risorse e di rumore, molte pipeline usano ottimizzatori classici (CMA-ES, SPSA, Adam...) e riservano al device la sola valutazione del costo. Framework come PennyLane forniscono entrambe le strade e unificano back-end diversi.

Chiarezza concettuale: dire che i dispositivi sono "macchine di minimizzazione" è una buona metafora per annealer/simulatori analogici (cercano ground state di un Hamiltoniano). Nel gate model, invece, si minimizza per via variazionale: è il loop classico che guida i parametri verso il minimo, mentre l'hardware fornisce campioni/aspettazioni del costo. Entrambi i mondi restano ibridi.

Cosa portarsi a casa (versione operativa)

- Atomi neutri: scala "con l'ottica", buon match con grafi di problemi, CZ via Rydberg blockade, e possibilità di mixare gradi di libertà veloci/lenti per ruoli diversi nel circuito.
- **Progetta l'array** come un problema a sé: **distanze** per massimizzare accoppiamenti utili e minimizzare **crosstalk**; **tempi** per stare entro le **coerenze** (breve in Rydberg, lunga negli stati di base).
- Stack software: evita lock-in quando possibile (p.es. PennyLane come front-end agnostico; Pulser per Pasqal quando vuoi sfruttare feature specifiche). Nel cloud oggi trovi QuEra su Braket e Pasqal su Azure.
- **Aspettative** realiste: "quantum advantage" è **mirato**; per **scopi industriali** spesso vince l'**approccio ibrido** (pre/post-processing classico + **quantum** sulla parte realmente refrattaria ai metodi classici).

Vengono a confronto i principali approcci basati su **atomi neutri** (e citando altri player). L'idea guida è che non basta "contare i qubit": servono **geometria delle interazioni** (connettività) e **tempi di coerenza** adeguati al tipo di operazioni.

- QuEra (Aquila): array 2D fino a qualche centinaio di siti accessibili via cloud; interazioni Rydberg su distanze micrometriche ⇒ connettività programmabile (decidi chi interagisce con chi disegnando l'array e indirizzando i laser). I tempi di coerenza "effettivi" durante le operazioni Rydberg sono brevi (~100 μs-ms), perché in Rydberg la vita media è limitata: per questo i gate a due qubit sono veloci (sub-μs-pochi μs).
- Pasqal: neutral atoms analog/digitale con forte accento su simulazione/ottimizzazione; si parla di array 2D/3D. "Fully connected" va inteso con cautela: fisicamente le interazioni decrescono con la distanza; l'"all-to-all" si ottiene programmando le distanze e/o usando schemi "globali" (non è un bus magico che collega tutto a tutto).
- Atom Computing: qubit memorizzati in stati di base iperfini (o spin nucleare) con coerenze molto lunghe (fino a secondi): ottimi come memoria o per tratti "in sosta" del circuito; l'entanglement si ottiene attivando stati od operazioni più "veloci ma fragili".
- **Infleqtion** (ex ColdQuanta): approccio ibrido e filiera ampia (quantum + sensing), con discorsi su **scaling modulare** e integrazione software/hardware.

Messaggio chiave: gli stati di base servono per conservare informazione a lungo; gli stati di Rydberg per interagire velocemente. Molte architetture combinano consapevolmente i due regimi.

Metriche:

- Soglia di tolleranza agli errori (fault-tolerance threshold). Non è "quanti errori commetto", ma il limite massimo per porta sotto il quale la correzione d'errore può, in principio, far crescere l'affidabilità all'aumentare della ridondanza. Dire "99,9%" vuol dire errore 1e-3 per porta: sotto certe soglie si può costruire un qubit logico affidabile da molti qubit fisici.
- Rearrangement success. È la probabilità di riempire e riordinare l'array dopo il caricamento probabilistico (tante trappole, non tutte piene al primo colpo). Serve >99% per avere array densi e ripetibili.
- Quantum Volume (QV). Spesso frainteso. Un QV=2^k indica che il sistema esegue circuiti casuali "quadrati" (larghezza = profondità = k) con fedeltà statistica accettabile. Non vuol dire "12 qubit logici" né "compongo 2^12 variabili": misura congiuntamente larghezza, profondità, fedeltà e compilazione.

• CLOPS (Circuit Layer Operations Per Second). È un throughput: quante "layer" di porte effettive per secondo, includendo overhead di controllo/lettura. Paragonarlo in modo diretto ai GHz di una CPU è fuorviante: il valore utile è quante valutazioni per unità di tempo riesci a fare in un workflow ibrido (es. QAOA).

QAOA, Ising e grafi:

Flusso: problema combinatorio → QUBO/Ising → mapping su chip. Nel grafo:

- i nodi sono le variabili (qubit);
- gli archi rappresentano interazioni o vincoli (pesi J_{ii}).

Esempi didattici ricorrenti: MaxCut, Graph Coloring, Independent Set, Vertex Cover.

L'esempio "antenne con minimo overlap" assomiglia più a un problema di

copertura/massima copertura (o a un Vertex-Cover con vincoli geometrici): si può QUBOizzare, ma va formulato con attenzione (penalità per sovrapposizione, vincoli di budget, ecc.).

La cosa bella degli atomi neutri è che puoi riflettere la struttura del grafo nella geometria
fisica riducendo i SWAP.

Ottimizzazione vs simulazione: due modalità diverse

- Ottimizzazione (annealing/variazionale): cerchi un punto (tipicamente il minimo dell'Hamiltoniano di costo).
- Simulazione di Hamiltoniani: cerchi di campionare il comportamento di un sistema fisico (es. magnetismo quantistico, transizioni di fase), "specchiandolo" nel chip. Qui le array grandi (centinaia di atomi) sono già state usate per studiare transizioni di fase e modelli di spin: il valore è scientifico/industriale quando vuoi capire la dinamica, non solo il minimo.

Limiti attuali:

- **Profondità utile**: con Rydberg e rumore attuale, si resta nell'ordine delle **decine di layer** realmente affidabili su circuiti piccoli/medi (dipende dal device).
- Rumore e perdite: perdita di atomo è il caso peggiore; seguono decoerenza/dephasing (specie in Rydberg), rumore di ampiezza/fase dei laser, crosstalk.
- Connettività imperfetta ⇒ SWAP ⇒ errori: se il grafo del problema non "entra" bene nella geometria fisica, i costi di routing crescono.

Roadmap:

- **QEC in pratica.** Codici e **qubit logici** sono passati dalla teoria a **dimostrazioni su scala "decine"**: la traiettoria da qui a **50+ logici** (stabili) è l'obiettivo dichiarato da più gruppi nel medio periodo.
- Scalabilità fisica. Array da ~10³ qubit sono nella portata ingegneristica; modularità + link fotonici promettono di interconnettere più "rack" quantistici: più semplice gestire blocchi da 10k che un unico monolite da 20k.
- "Simulated qubits". Quando i qubit fisici non bastano, si ibrida con HPC/GPU per emulare parti del problema: non è perfetto, ma spesso meglio che niente se il requisito è scala massiva.
- Aspettative per domini specifici. In aree dove la fisica microscopica è il problema (chimica, materiali, parte della biotech), ridurre le approssimazioni classiche può cambiare la partita; in altre (es. finanza) tolleri approssimazioni più spinte e il vantaggio è più sottile/contestuale

Di seguito viene illustrato come si programma l'hardware ad **atomi neutri**, come si mappa un problema in **Ising/QAOA**, quali sono le **modalità di lettura**, le **sorgenti d'errore**, e come leggere **metriche** e **case study.**

Il ciclo operativo: dal raffreddamento alla soluzione

La macchina lavora a "cicli": raffreddo → carico → intrappolo → ri-arrangio → eseguo → leggo. Si parte da un MOT (trappola magneto-ottica) che porta gli atomi a ~10⁻⁴ K; poi polarization-gradient cooling rifinisce fino a decine di µK. Ogni pinzetta ottica (tweezer) dovrebbe contenere un solo atomo: questo si ottiene grazie a collisioni luce-assistite (collisional blockade) durante il caricamento; non è il Rydberg blockade, che invece useremo più avanti per i gate. Una volta caricata una frazione delle trappole, si fa imaging per sapere quali sono piene e si effettua il rearrangement con SLM/AOD per popolare esattamente la geometria desiderata.

Perché il ri-arrangiamento è centrale. In un processore a atomi neutri la topologia delle interazioni si programma spostando gli atomi (e scegliendone la distanza). Questo consente di far "assomigliare" il chip al grafo del problema e ridurre SWAP/overhead. La cosa importante, sottolineata anche a lezione, è che il ri-arrangiamento può avvenire dinamicamente dentro lo stesso job: se cambia la topologia utile a metà algoritmo, posso riposizionare atomi e proseguire, senza ripartire da zero. È proprio qui che la piattaforma si differenzia dagli annealer con connettività fissa (es. D-Wave): lì si "congela" un embedding per ogni istanza; cambiare topologia significa re-embed e riallineare tutto.

Lettura (readout): distruttiva, non-distruttiva e "parallela"

Si distinguono modalità di **readout**:

- **Finale/distruttiva**: imaging aggressivo per massima fedeltà, ma **collassa e perturba** il registro; tipico per l'output finale.
- Non-distruttiva / mid-circuit: misure selettive durante il circuito per diagnostica/feedback con impatto minimo sugli altri qubit; resta comunque una misura quantistica (il qubit misurato collassa), ma l'obiettivo è limitare l'effetto sul resto e poter continuare l'esecuzione.
- **Parallela**: combinazioni/configurazioni per coprire più regioni o bilanciare fedeltà vs velocità.
 - Messaggio pratico: la possibilità di **mid-circuit readout** indirizzato è uno dei punti forti della piattaforma, pur non essendo "magico" (zero impatto non esiste).

Dove nascono gli errori (e come si mitigano)

Il "budget d'errore" tipico include:

- Laser (ampiezza/frequenza instabili, fase, addressing imperfetto) → si combatte con stabilizzazione, calibrazione continua e shaping degli impulsi.
- **Porte a due qubit: decadimento Rydberg, leakage** da blockade non perfetto, rumore meccanico (vibrazioni), detuning non ideale.
- **SPAM** (State Preparation And Measurement): preparazione dello stato, microonde, purezza iniziale.
- **Readout**: errori della camera, rumore, **perdita di atomi** se la configurazione è troppo aggressiva nell'ultimo scatto.
 - La **perdita di atomo** è il caso peggiore: quel qubit non esiste più. Per questo si ottimizzano **tempi** (impulsi brevi in Rydberg), **temperature** e **profili d'impulso** (composite/echo/adiabatici) per ridurre decoerenza e leakage.

Programmare l'hardware: Pulser (Pasqal) e PennyLane

Due livelli di astrazione coesistono e sono **complementari**:

Pulser (low-level, hardware-centric). Si definisce un Register (coordinate 2D/3D dei siti → geometria/grafo) e poi una Sequence di canali/impulsi: ampiezza, detuning, fase, durata. È vicino alla macchina: controlli davvero i laser, il timing e perfino sequenze composite (adiabatico, echo, phase compensation) per mitigare errori e mantenere la coerenza. È

potente ma "impegnativo": ottimo per sfruttare al massimo l'hardware o testare profili d'impulso robusti.

PennyLane (circuit-level, device-agnostic). Fornisce primitive variazionali (VQE, QAOA, QML) e dispositivi/simulatori; puoi scrivere il problema come grafo, ottenere H_c e mixer già pronti (es. qaoa.maxcut(graph)), e far girare il ciclo ottimizzatore classico ↔ device quantistico. Il vantaggio è l'orchestrazione multi-provider: in teoria puoi comporre pipeline che chiamano hardware diversi per sotto-compiti differenti, restando nello stesso framework di autodifferenziazione e training (anche con PyTorch).

Nota di accuratezza: in QML "automatic differentiation" è una tecnica software (reverse-mode, parameter-shift, ecc.) per calcolare gradienti; non significa che i "pesi cadono da soli al minimo" per legge fisica. Quella è una metafora utile per capire il ruolo del ground state, ma i gradienti si ottengono comunque via autodiff/parameter-shift in un loop classico-quantum.

Dal grafo al circuito: MaxCut/QAOA in pratica

Flusso tipico (anche nello snippet mostrato):

- 1. Definisci il grafo (lista di archi).
- 2. Ottieni H_C e H_M (cost & mixer) già implementati.
- 3. Cost function = $\langle H_C \rangle$ sullo stato preparato da p strati $\left[\exp(-i\gamma_k H_C) \exp(-i\beta_k H_M) \right]$.
- **4.** Ottimizzazione classica (SGD/Adam/SPSA/CMA-ES...) delle $\{\gamma, \beta\}$.
- 5. Compilazione su atomi neutri: mappo i qubit del grafo su siti fisici vicini quando devono interagire (CZ via blockade) e lontani quando devono essere indipendenti → meno SWAP, profondità ridotta.

Strategia di compilazione e connettività

Prima di lanciare il job:

- Mapping logico→fisico per minimizzare SWAP.
- Inserimento SWAP dove inevitabile e ri-arrangiamenti dinamici quando conviene cambiare topologia in corsa.
- Generazione degli impulsi coerente con i vincoli temporali e di potenza del dispositivo.

Tutta questa parte è **classica** (pre-compilazione), poi il circuito/sequence viene inviato al OPU.

Tempi, ripetizioni (shots) e perché serve campionare

Anche quando il **tempo puro** di "move+verify" è dell'ordine **ms–decine di ms** per un'istanza semplice, in pratica occorrono **più run** per via del rumore: si parla di **shots** (es. 10³) per stimare correttamente la soluzione o campionare lo **spazio delle soluzioni** intorno all'ottimo. Nel paradigma **NISQ** si confronta sempre **tempo-alla-soluzione** + **qualità** vs baseline classica.

Metriche: CLOPS, Quantum Volume, Q-Score (come leggerle)

- **CLOPS**: throughput (quante "layer di circuito" al secondo inclusi overhead di controllo).
- Quantum Volume (QV): dimensione del più grande circuito casuale "quadrato" (larghezza = profondità) implementabile con confidenza; non misura "qubit logici".
- Q-Score: ampiezza/profondità massime che raggiungono una data probabilità di successo su circuiti di riferimento.
 Le slide mostrano numeri d'ordine (es. QV ~2¹², range CLOPS per piattaforme, Q-Score di esempio): sono utili come indicazioni ma dipendono da setup/benchmark; servono più per confronti intra-piattaforma nel tempo che per "classifiche assolute" tra tecnologie.

Case study & stack cloud

È stato citato un case study (es. **Pasqal Orion Gamma**): **array 2D/3D** di atomi di Rb-87, **>250 qubit**, modalità **digitale-analogica** e applicazioni (MaxCut, coloring, 3-SAT, QML, simulazione di materia condensata, finanza). Sul lato software si è vista l'**integrazione API**: PennyLane, Pulser, AWS Braket (QuEra), Qiskit/Cirq, con l'idea di orchestrare **workflow eterogenei** (hardware diversi per sottoproblemi diversi) – tenendo presente, però, che oggi c'è **overhead** di latenza/costi se si fa tutto da cloud.

Cosa portarsi a casa (versione "operativa")

- Programmare la geometria è programmare l'algoritmo: con gli atomi neutri il grafo del problema diventa letteralmente il layout (distanze ⇒ interazioni). Il riarrangiamento dinamico è un vantaggio reale rispetto a connettività fissa.
- 2. Pulser vs PennyLane: il primo dà controllo fine degli impulsi (perfetto per fisica/gating/mitigazione), il secondo astrazione circuitale e ibrido ML-friendly (ottimo per QAOA/VQE/QML). Non sono concorrenti: si usano a livelli diversi.
- Errori e misure: i veri nemici sono perdita di atomi, leakage/decadimento Rydberg e rumore nei laser; le misure mid-circuit sono utili ma vanno dosate (mai zero impatto).

4.	Benchmark : usali come bussola , non come verità assoluta; ciò che conta per il tuo caso d'uso è profondità utile , tempo-alla-soluzione e qualità/costo rispetto alla baseline classica.

Appendice A - QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization)

Quando vogliamo risolvere un problema reale – ad esempio distribuire un budget marketing, pianificare turni, o scegliere il miglior percorso in una rete – dobbiamo trasformarlo in una forma che un computer quantistico possa capire. I qubit non "capiscono" direttamente fatture, voli o utenti: capiscono funzioni matematiche da minimizzare.

L'approccio standard è tradurre il problema in una **funzione obiettivo quadratica su variabili** binarie:

Variabili $x_i \in \{0,1\}$ rappresentano scelte o decisioni (es. "assegno budget a questo canale = 1, altrimenti = 0").

La funzione da minimizzare ha la forma:

$$\mathrm{QUBO}(x) = \sum_i a_i x_i + \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j$$

Qui a_i sono i pesi lineari (quanto conviene scegliere una variabile da sola), e b_{ij} sono i pesi quadratici (quanto conviene scegliere due variabili insieme o quanto si penalizza se entrambe sono 1).

Molti problemi hanno **vincoli** ("il budget totale deve essere ≤ 100"). Nella formulazione QUBO i vincoli non sono scritti a parte, ma **inseriti nella funzione obiettivo come penalità**. Esempio: se supero il budget, aggiungo un termine molto grande nella funzione che rende quella soluzione svantaggiosa. In questo modo ogni problema vincolato si trasforma in uno **senza vincoli** (da qui "Unconstrained"), ma con una funzione costruita per "punire" le soluzioni non ammissibili.

I computer quantistici spesso lavorano in termini di **spin** o **stati ±1**, non di 0/1. La formulazione QUBO si può tradurre direttamente in un **Hamiltoniano di Ising**, che è una funzione energetica tipica della fisica dei materiali magnetici:

$$H = \sum_i h_i s_i + \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j$$

dove $s_i \in \{-1, +1\}$.

Il legame è semplice: basta mappare x_i =(1+ s_i)/2 . I coefficienti a_i e b_{ij} si trasformano rispettivamente in campi locali h_i e interazioni J_{ij} .

Così, un problema di ottimizzazione diventa trovare lo **stato fondamentale** (energia minima) di un sistema di spin: un compito naturale per macchine quantistiche basate su **annealing** o su **evoluzioni controllate**.

Esempio concreto

Supponiamo di voler allocare un budget pubblicitario su tre canali.

- Variabili: x_1, x_2, x_3 (0 = non investo, 1 = investo).
- Vincolo: il budget massimo consente al massimo due canali.
- Obiettivo: massimizzare il ritorno (supponiamo r₁,r₂,r₃).

La funzione QUBO potrebbe essere:

$$Q(x) = -(r_1x_1 + r_2x_2 + r_3x_3) + P(x_1 + x_2 + x_3 - 2)^2$$

Il termine negativo premia i canali redditizi, il termine con P (penalità grande) punisce se più di due canali sono attivi. Risolvere il QUBO equivale a scegliere la combinazione di canali migliore rispettando il vincolo.

Perché è importante nel quantistico

- È una forma standardizzata: molti problemi diversi finiscono nello stesso formalismo.
- Si mappa bene sugli **hardware fisici** (annealing con Ising, o gate model con qubit che simulano spin).
- Permette di usare **ibridi classico-quantum**: un algoritmo classico prepara il QUBO, il quantistico propone soluzioni, e un classico rifinisce/valida.

Appendice B - QAOA, Ising e grafi

Come visto precedentemente, la forma QUBO è

$$\min_{x \in \{0,1\}^n} \ Q(x) = \sum_i a_i \, x_i + \sum_{i < j} b_{ij} \, x_i x_j,$$

dove:

- ai pesa l'utilità/costo del singolo xi,
- b_{ii} pesa l'effetto combinato di scegliere sia i che j (bonus o penalità).

I vincoli si inglobano come penalità. Due ricette ricorrenti:

• Budget (uguaglianza): $\sum_i w_i x_i = B$.

Penalizza con $P(\sum_i w_i x_i - B)^2$. Espandendo, ottieni contributi lineari e quadratici:

$$P\Big(\sum_i w_i^2 x_i + 2\!\!\sum_{i < j}\!\!w_i w_j x_i x_j - 2B\sum_i w_i x_i + B^2\Big).$$

(Il termine B^2 è costante: si può ignorare.)

• Cardinalità (al più K scelte): $\sum_i x_i \leq K$.

Versione "dura": introduci variabili **slack** binarie e trasformi in uguaglianza. Versione "morbida" (spesso efficace): penalizza $P\big(\max(0,\sum_i x_i-K)\big)^2$ approssimandola con una forma quadratica che punisce l'eccesso (o usa equality con slack pesati).

Scelta di P (i "moltiplicatori di Lagrange"): abbastanza grande da rendere *sempre* peggiore una soluzione non ammissibile, ma **non** così grande da schiacciare la dinamica numerica. Euristica: scegli PPP maggiore della **somma del massimo guadagno** che otterresti violando il vincolo di poco. In pratica si provano 2–3 valori crescenti e si verifica la **feasibility rate**.

Da QUBO a Ising (per QAOA/annealing)

Molti dispositivi "pensano" in variabili di **spin** $s_i \in \{-1,+1\}$. La mappa è

$$x_i=rac{1+s_i}{2}, \qquad x_ix_j=rac{1+s_i+s_j+s_is_j}{4}.$$

Sostituendo in Q(x) ottieni la forma di Ising:

$$E(s) = \sum_{i < j} J_{ij} \, s_i s_j + \sum_i h_i \, s_i + ext{costante},$$

con

$$J_{ij}=rac{b_{ij}}{4}, \qquad h_i=rac{a_i}{2}+rac{1}{4}\sum_{j
eq i}b_{ij}.$$

A differenza della QUBO, aggiungere una costante non cambia il problema (serve solo a riallineare energie).

Normalizzazione ai limiti hardware. Su ogni device i coefficienti hanno un range (es. J_{ij} , $h_i \in [-1,1]$). Si riscalano J,h dividendo per il massimo assoluto e si riassorbe lo scale in tempi/pulse (gate model) o in accoppiamenti/field (annealing/analogico).

QAOA: che cosa mappa davvero e come "rispetti" i vincoli

Per un problema su grafo (es. **MaxCut** con pesi w_{ij}), costruisci:

- Hamiltoniano di costo $H_C = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} rac{1 Z_i Z_j}{2}$ (o la variante Ising equivalente),
- Hamiltoniano di mixing $H_M=\sum_i X_i$ (standard) oppure un mixer "vincolo-preservante" se vuoi restare sempre nello spazio delle soluzioni ammissibili (utile per $\sum x_i=K$, colorazioni, matching, ecc.).

Il circuito QAOA di profondità p è

$$|\gamma,eta
angle = \left(\mathrm{e}^{-ieta_p H_M}\,\mathrm{e}^{-i\gamma_p H_C}
ight)\cdots\left(\mathrm{e}^{-ieta_1 H_M}\,\mathrm{e}^{-i\gamma_1 H_C}
ight)|+
angle^{\otimes n},$$

e un **ottimizzatore classico** sceglie $\{\gamma_k, \beta_k\}$ per minimizzare $\langle H_C \rangle$.

Scelte pratiche:

- Se i vincoli sono cruciali, preferisci mixer vincolo-preservanti (XY-mixer, ring-mixer, swap-network) per non doverli "far rispettare" con penalità gigantesche.
- Warm-start QAOA: inizializza vicino a una buona soluzione classica (riduce varianza e tempi di convergenza).
- Sparsità: compila H_c in CZ (o Rydberg-CZ) solo dove ci sono archi del grafo → profondità minore.

Mapping su atomi neutri: due strade

(A) Digitale (gate-based) con porte CZ via Rydberg

- Posizioni gli atomi in modo che le coppie che devono interagire siano dentro il raggio di blocco, e quelle indipendenti fuori.
- Compili H_C (Ising) in una rete di CZ e rotazioni Z/X.
- Vantaggi: flessibilità algoritmica (QAOA, VQE, ecc.).
- Costi: ogni CZ richiede una sequenza π – 2π – π e devi gestire crosstalk e budget d'errore (coerenza Rydberg limitata).

(B) Analogico (Rydberg-Ising "naturale")

Usi direttamente l'Hamiltoniano fisico dei Rydberg,

$$H = \sum_{i} (-\Delta_i) \, n_i + \sum_{i < j} V_{ij} \, n_i n_j + \sum_{i} rac{\Omega_i}{2} \, (\sigma_i^x),$$

con $n_i=|r\rangle\langle r|i$.

Nel regime di blockade ($V_{ij}\gg\Omega$ per vicini) e con detuning Δ scelto ad hoc, l'evoluzione "spinge" verso un insieme di eccitazioni mutuamente non adiacenti: è una realizzazione fisica di Maximum Independent Set (MIS) sul grafo determinato dalla geometria (archi tra atomi più vicini di una soglia).

- Se i nodi hanno pesi, li implementi modulando Δ_i (local detuning) \rightarrow MWIS.
- Vantaggio: pochi parametri, usa interazione nativa (profondo vantaggio di connettività).
- Limite: è "fatto su misura" per problemi tipo MIS/packing su grafi geometrici (unit-disk/near-neighbors). Per grafi generali servono gadget/embedding, con overhead.

L'esempio delle antenne

Problema: attivare un sottoinsieme di antenne massimizzando copertura/valore ma riducendo overlap/interferenza.

Passo 1 – Variabili. x_i=1 se attivo l'antenna i.

Passo 2 – Grafo di conflitto. Crea un arco (i,j) se le antenne i,j si sovrappongono troppo (oltre soglia).

Passo 3 - Formulazione.

- Se l'obiettivo è **selezionare tante antenne NON sovrapposte** → **MIS/MWIS** sul grafo di conflitto (pesi = valore/capacità dell'antenna).
- Se ammetti **un po'** di overlap con costo \rightarrow QUBO con penalità $b_{ij}>0$ per x_ix_j su archi "in conflitto", più termini positivi $a_i<0$ che premiano l'attivazione.
- Vincoli (budget, numero massimo, copertura minima) → penalità o mixer vincolopreservante.

Passo 4 - Scelta hardware.

- Rydberg analogico: disponi gli atomi come i centri delle antenne; scegli il blockade radius uguale alla soglia di conflitto → il chip è il grafo di conflitto. Metti pesi con Δi\Delta i∆i.
- **Gate-based/QAOA:** stessa geometria per ridurre SWAP; compili H_c e scegli p (profondità) compatibile con coerenza.

Nota pratica. Se il tuo grafo non è "unit-disk-like" (non è determinato da distanze) puoi:

- 1. deformare la geometria (layout ottico) per approssimarne la struttura,
- 2. usare ancilla/gadget per simulare archi "lunghi" (costo = più qubit e più CZ),
- 3. mappare su **annealer** con embedding dedicato (altra storia, ma utile se la geometria fisica è rigida).

Errori comuni e "sanity check"

- Penalità troppo piccole: il solver "bara" violando vincoli. Alza P finché tutte le migliori soluzioni campionate sono ammissibili.
- Penalità troppo grandi: numerica instabile; i termini utili spariscono. Scala i coefficienti per stare nel range hardware e bilancia P.
- QUBO denso senza motivo: elimina/rafforza solo le interazioni rilevanti (sparsità = meno gate, meno crosstalk).
- Mixer sbagliato: su problemi con feasible set piccolo, il mixer standard X esplora troppo lo spazio inammissibile → usa un mixer constraint-preserving.
- Embedding che ignora la geometria: su atomi neutri, la geometria è il tuo super-potere: usa layout per rappresentare il grafo e tagliare SWAP.

Mini-ricetta operativa

1. Definisci x_i e l'obiettivo;

- 2. scrivi i vincoli e scegli se farli duri (mixer) o morbidi (penalità);
- 3. costruisci Q(x)= $\sum a_i x_i + \sum b_{ij} x_i x_j$;
- 4. converti in Ising (J,h), riscalando nei limiti hardware;
- 5. progetta geometria (atomi) che rispecchi il grafo (minimizza SWAP/crosstalk);
- 6. scegli modalità (QAOA o analogico Rydberg) e i parametri iniziali;
- 7. fai warm-start (buona soluzione classica) e ottimizzazione ibrida;
- 8. verifica feasibility e confronta con baseline classica (gap di qualità e/o tempo-alla-soluzione).

Appendice C - Atomi neutri e stati di Rydberg

Gli atomi neutri sono trattenuti da trappole ottiche (fascetti laser focalizzati). Ogni trappola può contenere un atomo, che diventa un qubit. La distanza tra le trappole e lo stato di eccitazione degli atomi determina l'intensità dell'interazione.

Quando un atomo è portato in uno stato di Rydberg (altissimo livello energetico), interagisce fortemente con i vicini. Questa interazione segue la legge di van der Waals, che decresce con la sesta potenza della distanza e cresce molto rapidamente con il numero quantico principale n.

Un fenomeno centrale è il Rydberg blockade: se due atomi sono troppo vicini, l'eccitazione di uno impedisce l'eccitazione dell'altro. Questo meccanismo viene usato per realizzare porte a due qubit, come la Controlled-Z, che è un mattoncino fondamentale per la computazione quantistica universale

1) Come si "fanno" i qubit con gli atomi neutri

L'idea è usare pinzette ottiche: un fascio laser molto focalizzato crea un piccolo pozzo di potenziale (una trappola) tramite lo spostamento di Stark AC. Con luce "red-detuned" (frequenza leggermente più bassa di una risonanza atomica) l'atomo è attratto nel massimo d'intensità: il fuoco del laser diventa una "ciotolina" dove l'atomo si siede.

Si generano migliaia di trappole in una volta sola modulando il fronte d'onda con un SLM (Spatial Light Modulator) o "spazzolando" il fuoco con AOD (deflettori acusto-ottici). Il caricamento degli atomi è probabilistico (nuvola fredda → alcune trappole prendono 0/1 atomo): si fa un'immagine fluorescente per sapere quali sono piene e poi si riordina (rearrangement) spostando gli atomi con pinzette mobili fino a ottenere l'array desiderato (una griglia 2D o una piccola architettura 3D).

Il **qubit** vive in due livelli interni dell'atomo, tipicamente **stati iperfini** "clock" (insensibili al primo ordine a campi magnetici) — per esempio in Rb-87 si usano due sotto-livelli della fondamentale.

- Giri single-qubit: si fanno con microonde (transizione iperfina diretta) o con Raman a due fotoni (due laser lontani dalla risonanza P intermedia per evitare emissione spontanea).
- La lettura si fa per fluorescenza: illumini in modo stato-selettivo e "vedi" se l'atomo emette (|1) o resta scuro (|0), o viceversa usando tecniche "push-out".

Nota pratica: la **singola occupazione** della trappola durante il loading non è dovuta al Rydberg blockade; è dovuta a **collisioni luce-assistite** che espellono automaticamente la

seconda particella ("collisional blockade"). Il **Rydberg blockade** entra in gioco più avanti, quando ecciti agli stati di Rydberg per far interagire i qubit.

2) Stati di Rydberg e perché "accendono" l'interazione

Gli **stati di Rydberg** sono livelli eccitati con **numero quantico principale** n molto alto (30–100+): il raggio elettronico cresce ~n2n^2n2, i dipoli elettrici diventano enormi e gli atomi **si** "**sentono**" **forte**.

Due regimi importanti:

 Fuori risonanza (van der Waals): l'interazione efficace tra due atomi entrambi in uno stato Rydberg scala

$$V(r)=rac{C_6}{r^6},$$

con C6C_6C6 che **cresce molto rapidamente con n** (approssimativamente ~n^11. Risultato: basta spostare gli atomi di **pochi micron** per cambiare l'accoppiamento di **ordini di grandezza**.

• Quasi risonante (dipolo-dipolo): vicino a una risonanza di Förster l'interazione può comportarsi come V∝1/r^3, ancora più lunga portata. In pratica si "sintonizza" la specie/il livello per ottenere il profilo desiderato.

Questa ingegnerizzabilità è l'arma segreta degli atomi neutri: con **geometria (distanze)** e **livello n** controlli **forza e raggio** dell'interazione.

3) Rydberg blockade: l'idea in una riga

Se due atomi sono abbastanza vicini, l'**eccitazione Rydberg** del primo **sposta** (di V(r)) i livelli del secondo **fuori risonanza**: il secondo **non può** essere eccitato *con lo stesso laser*. È come se al secondo mancasse il "canale" per salire allo stesso stato.
Il criterio è:

$$V(r)\gg\hbar\Omega$$

dove Ω è la **frequenza di Rabi** del laser di eccitazione. Definisce un **raggio di blocco** r_b tramite

$$V(r_b)=\hbar\Omega \quad \Rightarrow \quad r_b=\left(rac{C_6}{\hbar\Omega}
ight)^{1/6}.$$

Sotto r_b doppia eccitazione proibita; sopra r_b consentita. Con n alti e Ω nell'intervallo tipico dei gate, r_b è nell'ordine dei **pochi micron** — perfetto perché le trappole in array hanno spaziature comparabili.

Intuizione: il primo atomo "gonfia" il suo dipolo e **spinge** i livelli del vicino: il laser tarato per l'atomo isolato **non è più alla frequenza giusta** per il vicino, quindi l'eccitazione simultanea viene *bloccata*.

4) Dalla fisica alla porta Controlled-Z (CZ)

Con il blockade, costruire una **porta a due qubit** diventa un gioco di **fasi condizionate**. Sequenza standard (schema di Jaksch et al., molto usato in varianti):

1. π -pulse sul controllo: se il controllo è in $|1\rangle$, lo porti a $|r\rangle$ (stato di Rydberg); se è in $|0\rangle|0\rangle$ resta dov'è.

2. 2π -pulse sul target:

- Se il controllo è in |r>, il blockade impedisce al target di andare/ritornare da |r>:
 il target non evolve, quindi non accumula fase.
- Se **il controllo non è in |r⟩**, il target esegue un **giro completo 2π** su |r⟩ e ritorna allo stato di partenza ma con una **fase geometrica** (tipicamente –1 su |1⟩, a seconda del dettaglio della base logica).
- 3. π -pulse di de-eccitazione sul controllo: $|r\rangle \rightarrow |1\rangle$

Risultato netto: **solo la base |11** \rangle prende una **fase -1** (o viceversa a seconda delle convenzioni), cioè una **CZ**. Con rotazioni locali la converti in **CNOT**. Tutto dipende da Ω , **detuning, durata degli impulsi, fase dei laser** e dal fatto che **il blockade sia "profondo"** (errore di *leakage* se V non è abbastanza grande).

5) Connettività nativa e grafi del problema

Poiché l'interazione dipende dall'**inter-distanza**, puoi "**disegnare**" il **grafo di interazione mettendo gli atomi** nella geometria voluta:

- Per ottimizzazione combinatoria (MAX-independent set, QUBO/Ising...), colleghi con archi gli atomi che non devono essere eccitati insieme; scegli una spaziatura sotto rbr_brb sugli archi per avere forte penalità (blockade), sopra rbr_brb quando vuoi indipendenza.
- Per gate-model digitale, scegli distanze tali da ottenere coppie "forti" (facili CZ) e croci-parlare minimo con il resto.

Questa **connettività programmabile 2D/3D** riduce drasticamente i **gate SWAP** rispetto a piattaforme con reti fisse: meno "trasporto logico", meno profondità di circuito, **meno errori**.

6) "Numeri che contano" (senza fissarli alla seconda cifra)

- Spaziatura tipica delle trappole: 3–10 μm.
- Raggi di blocco per n attorno a 50–70: pochi µm (sintonizzabili via n e intensità).
- Tempi di gate Rydberg: centinaia di ns → pochi μs; single-qubit molto più rapidi/robusti (microonde/Raman).
- **Lifetime Rydberg** scala ~n^3 (limitano la fedeltà); gli **stati di base** iperfini hanno coerenze molto più lunghe (fino a secondi in condizioni buone).
- Error budget per CZ: imperfetto blockade (V non infinito), decoerenza Rydberg (decadimento/BBR), Doppler residuo, rumore di fase dei laser, fluttuazioni d'intensità e campi elettrici parassiti (Stark).

L'arte ingegneristica sta nel **trade-off**: Ω alta velocizza il gate ma alza il requisito $V \gg \hbar \Omega$; salire in n aumenta C_6 ma **accorcia** la vita Rydberg e lo **rende più sensibile** a campi parassiti.

7) Due modi di "usare" l'interazione: digitale e analogico

- **Digitale (gate-based)**: si eseguono sequenze precise di $\pi/2$, π , 2π , ecc. su atomi selezionati; si ottengono **CZ** ad alta selettività spaziale e temporale.
- Analogico (quantum simulation/Ising): si eccitano/dressing più atomi insieme e si lascia che l'Hamiltoniano fisico (con i suoi J_{ij}~C₆/r^6 evolva lo stato verso un minimo energetico che rappresenta la soluzione (es. MAX-Independent-Set). È molto efficiente per certe classi di problemi.

Molti workflow moderni sono **ibridi**: mappano problema→grafo, regolano geometria e parametri, fanno "anneal" analogico o piccole sequenze digitali, e **post-elaborano** classicamente.

9) Riassunto operativo della CZ (passo-per-passo, vista "ingegnere")

- 1. **Preparazione**: scegli due atomi a distanza r<rb .
- 2. **Selezione**: indirizza il **controllo** con un fascio locale per la transizione $|1\rangle \leftrightarrow |r\rangle$
- 3. π -pulse controllo: $|1\rangle \rightarrow |r\rangle$ (se era $|1\rangle$).
- 2π-pulse target: se il controllo è in |r⟩ il target non può salire (blockade) → niente fase; se il controllo non è in |r⟩, il target fa il giro completo e accumula la fase.

- 5. π -pulse di ritorno sul controllo: $|r\rangle \rightarrow |1\rangle$.
- 6. **Compensazioni locali**: piccole rotazioni per rifasare le basi e ottenere esattamente la **CZ** desiderata.
- 7. **Mitigazioni**: scegli Ω , Δ , e la durata degli impulsi per **minimizzare leakage e decoerenza**; compensa **Doppler** (atomi ben raffreddati, "magic trapping", geometrie di fasci contro-propaganti).

Appendice D - Snippet

Di seguito l'esempio visto a lezione:

```
import pennylane as qml
import numpy as np
# Define neutral atom device
dev = qml.device("default.qubit", wires=4)
# Define variational circuit
@qml.qnode(dev)
def variational_circuit(params):
  # Prepare initial state
  for i in range(4):
    qml.Hadamard(wires=i)
  # Variational layers
  qml.StronglyEntanglingLayers(params, wires=range(4))
  # Measurement
  return qml.expval(qml.PauliZ(0) @ qml.PauliZ(1))
# Optimize parameters
params = np.random.uniform(0, 2*np.pi, (2, 4, 3))
```

- 1. **Dispositivo.** Viene creato un *simulatore* ("default.qubit") con 4 qubit. Quindi lo snippet gira in locale, non su un QPU a atomi neutri. Nella lezione si sottolinea che in pratica si "alloca un device" e poi si crea il circuito—con PennyLane o con backend specifici come Pulser/Braket/Azure; qui è solo un esempio minimale.
- 2. **QNode.** <code>@qml.qnode(dev)</code> trasforma la funzione Python in un circuito eseguibile sul device scelto: dentro ci sono **preparazione**, **strati variazionali**, **misura**.
- 3. **Stato iniziale.** Quattro **Hadamard** creano $|+\rangle^{\otimes 4}$: è proprio lo *starting state* standard per QAOA (superposizione uniforme), che a lezione veniva introdotto nel flusso "cost–mix–measure–update".
- 4. **Strato variazionale.** StronglyEntanglingLayers è un *template* di PennyLane: per ogni *layer* applica rotazioni a 3 parametri per qubit (la terza dimensione del tensore params è 3) e una rete di entanglement (tipicamente una catena di CNOT). La forma di params (L, n_wires, 3) indica: L = 2 layer, 4 qubit, 3 rotazioni per qubit.
- 5. **Misura.** qml.expval(qml.PauliZ(0) @ qml.PauliZ(1)) restituisce l'attesa del correlatore Z₀Z₁: è un solo termine di una tipica funzione di costo stile Ising (come MaxCut). In un QAOA reale si misura l'intera Hamiltoniana di costo, somma pesata di molti termini Z_iZ_j. Nella lezione si spiegava che QAOA alterna cost layer e mixer e che le librerie forniscono già queste componenti.
- 6. **Inizializzazione dei parametri.** np.random.uniform(0, 2π , (2,4,3)): parametri casuali per 2 layer. In pratica poi li si **ottimizza** con un *optimizer* classico (gradient descent, Adam, SPSA ecc.) come discusso in lezione.

Cosa non fa (ed è bene sapere)

- Non c'è ciclo di ottimizzazione (nessun Optimizer. step né *loop* di training): nella lezione l'idea era proprio "misura costo → aggiorna parametri → ripeti p volte".
- Non costruisce un **Hamiltoniano di costo completo** (per MaxCut, p.es. $\sum_{(i,j)\in E}((1-Z_iZ_j)/2)$ misura solo un termine Z_0Z_1 . In pratica si sommano tutte le attese dei termini rilevanti del grafo definito.
- Il commento "Define neutral atom device" è fuorviante: il device è un simulatore generico. Per un QPU di atomi neutri serve un backend appropriato e la relativa compilazione verso il set di gate/impulsi nativi, cosa che la lezione ha messo in scaletta (compilazione → esecuzione)

Come si porta questo su atomi neutri (correttamente)

- 1. **Scegli il device giusto** in PennyLane (o usi **Pulser** quando vuoi controllare gli impulsi): stessa logica di "allocare un device" vista in aula. Imposti anche i **shots** (serve campionare, non c'è stato perfetto)
- 2. Entanglement nativo. I Rydberg implementano in modo naturale CZ (via blockade); i template che usano CNOT vengono traspile in CZ + rotazioni a 1 qubit (CNOT = (I⊗H)·CZ·(I⊗H)). La catena di entanglement del template va adattata alla connettività fisica (chi è entro raggio di blocco). Questo è esattamente il punto su cui il docente ha insistito: mappare il grafo del problema nella geometria per ridurre SWAP e crosstalk.
- 3. **Costo completo.** Per il piccolo grafo dell'esempio (anello 0–1–2–3–0 più la corda 0–2 citata a voce) costruisci H_c sommando **tutti** i Z_iZ_j degli archi, non solo Z_0Z_1 . PennyLane ha già funzioni/templati QAOA che preparano automaticamente *cost layer* e *mixer* sul grafo dato (come ricordato in lezione)
- 4. **Ottimizzazione ibrida.** Lanci un *loop* classico: esegui il circuito, **valuti** $\langle H_c \rangle$, aggiorni $\{\gamma,\beta\}$ e ripeti. È lo schema "cost–mix–measure–update".
- 5. Compilazione e tempi reali. La parte "hardware compilation for neutral atoms" significa: scegliere quali coppie far interagire (entro raggio di blocco), generare impulsi Rydberg π–2π–π per le CZ, programmare addressing/sequencing, e rispettare i vincoli di timing per stare dentro la coerenza

Se volessimo "sistemare" lo snippet per QAOA

• **Device**: usare un backend compatibile e impostare shots.

- Costo: creare H_C dal grafo (gli archi detti a lezione) e misurarne l'intera attesa, non solo Z_0Z_1 .
- **Template**: sostituire *StronglyEntanglingLayers* con i layer **QAOA** (*cost layer* + *mixer*) oppure mantenere il template ma assicurarsi che l'entanglement rispetti la **mappa fisica**.
- **Training loop**: aggiungere un ottimizzatore (come nella descrizione "gradient descent" citata) e iterare finché la **funzione di costo** non converge.