Thermodynamique

Chapitre 2

Phénomènes de diffusion

Phénomènes de diffusion

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser à la diffusion. Il s'agit là d'un phénomène important de la thermodynamique car c'est une source importante d'irréversibilité.

La diffusion se caractérise par :

- → la nécessité d'un support matériel (contrairement à la propagation ou à l'effusion);
- → l'irréversibilité du phénomène;
- → la lenteur du phénomène (nous définirons plus loin en quoi ce phénomène est « lent »). Exemples de diffusion :
- → taches d'encre sur un buvard (diffusion de particules);
- → conduction thermique (diffusion d'énergie cinétique);
- → conduction électrique (diffusion d'électrons);
- → viscosité des fluides (diffusion de la quantité de mouvement).

Nous séparerons cette étude en deux. Nous commencerons par nous intéresser à la diffusion thermique avant de regarder le peu de choses qui changent pour la diffusion de particules.

Table des matières

Biographies succintes 7							
Ι	Diffusion thermique						
	$I \cdot 1$	Premiè	re approche des transferts thermiques	9			
		$I \cdot 1 \cdot i$	modes de transfert	9			
			la convection	9			
				10			
			v	10			
		$I \cdot 1 \cdot ii$		10			
		$I \cdot 1 \cdot iii$	· -	11			
		1 1 000		11			
				11			
			o	12			
		$I \cdot 1 \cdot iv$		12			
		1.1.10					
				12			
			0 01	12			
	T 0	D.I.		13			
	$I \cdot 2$		1	13			
		$I \cdot 2 \cdot i$	1	13			
			G I	13			
			8	14			
			avec la convention usuelle	15			
			simplification usuelle	15			
		$I \cdot 2 \cdot ii$	bilan 1D	16			
			exemple du barreau calorifugé	16			
			approche mésoscopique	17			
			variation dans le temps	17			
			-	17			
			<u> </u>	18			
				18			
				19			
		$I \cdot 2 \cdot iii$		19			
		1 - 000		19			
				19			
				20			
			1	$\frac{20}{20}$			
				21			
		$I \cdot 2 \cdot iv$		21			
		1.7.10	1 0	22			
			3	22			
				24			
			1	25			
			1	26			
				26			
		$\mathbf{I} \cdot 2 \cdot v$	1	26			
			1	26			
			1	27			
		$I \cdot 2 \cdot vi$	régime stationnaire sans production	27			

		en 1D
		continuité du flux en 3D
I.3	Équatio	on de diffusion thermique
	$I \cdot 3 \cdot i$	loi de Fourier
		énoncé
		interprétation
		limites
	$I \cdot 3 \cdot ii$	équation en 1D
	1000	équation de diffusion
		cas particulier fréquent : diffusion sans terme de création
		ordres de grandeur
	$I \cdot 3 \cdot iii$	interprétation de l'équation de diffusion
	1.9.444	approche technique
		ordre de grandeur
	T.O. '	régime permanent stationnaire
	$I \cdot 3 \cdot iv$	équation de diffusion thermique en 3D
	$I \cdot 3 \cdot v$	pause laplacien et nabla
		définition du laplacien
		expression du laplacien en coordonnées cartésiennes
		notation nabla
	$I \cdot 3 \cdot vi$	nouveau flash-back
		passer de la 3D à la 1D
		passer de la 1D à la 3D sur un cas déjà rencontré
		une notation et un nom
$I \cdot 4$	Quelqu	es solutions
	$I \cdot 4 \cdot i$	méthode
	$I \cdot 4 \cdot ii$	choc thermique – solution en régime transitoire en 1D
		situation
		graphiquement
		solution et interprétation
	$\text{I-}4 \cdot iii$	mur de maison – régime stationnaire 1D
		mur simple
		mur isolé
	${\rm I}\!\cdot\! 4\!\cdot\! iv$	barreau radioactif – régime stationnaire en symétrie cylindrique
		dispositif et analyse
		mise en équation : méthode du bilan global
		mise en équation : méthode sans réfléchir
		comparaison des deux méthodes
	$I \cdot 4 \cdot v$	température dans le sol – régime sinusoïdal forcé en 1D
		situation et analyse physique
		analyse technique
		résolution
		interprétation
	$I \cdot 4 \cdot vi$	résumé des conditions aux limites
		condition au bord d'un milieu diffusant
		condition entre deux milieux diffusants
I.5	Résista	nce thermique
10	I.5· <i>i</i>	définition par l'exemple
	100	tout d'abord les circonstances

			exemple du mur simple
			définition retenue
			interprétation
		$I \cdot 5 \cdot ii$	analogie électrique
		$I \cdot 5 \cdot iii$	association de résistances thermiques
			association parallèle
			association série
			exemple du mur isolé
		$I \cdot 5 \cdot iv$	résistance cylindrique
		1000	situation, analyse
			méthode : associer des résistances élémentaires
			méthode : partir de la loi globale
			comparaison
Π	Diff	usion d	e particules 67
	$II \cdot 1$		les en mouvement
		$II \cdot 1 \cdot i$	mouvement brownien
		$II \cdot 1 \cdot ii$	exemples de phénomènes
	II.2	Bilan m	noléculaire
		$II \cdot 2 \cdot i$	modélisation
			densité particulaire
			courant particulaire
		$II \cdot 2 \cdot ii$	bilan particulaire 1D
		11 2 00	situation
			approche mésoscopique
			variation dans le temps
			échange à travers la surface
			production en volume
			rassemblement
		$II \cdot 2 \cdot iii$	bilan particulaire 3D
		11 2 000	approche globale
			variation dans le temps
			échange à travers la surface
			production en volume
			rassemblement
	11.3	Équatio	on de diffusion particulaire
	11 0	$II \cdot 3 \cdot i$	loi de Fick
		11 0 0	énoncé
			interprétation, limites
			quelques valeurs
		$II \cdot 3 \cdot ii$	équation de diffusion à 1D
		11.9.44	partir de l'équation de continuité
			approche qualitative
			interprétation en terme de mouvement
		II 9 333	•
		II-3-iii	équation de diffusion directement en symétrie cylindrique
			situation et analyse
		II 9	v 1
		$II \cdot 3 \cdot iv$	équation de diffusion directement en symétrie sphérique
			situation et analyse
			un système particulier pour un bilan usuel

	$II \cdot 3 \cdot v$	équation de diffusion en 3D	83
		laplacien en coordonnées cylindriques dans un cas particulier	84
		laplacien en coordonnées cylindriques dans un cas particulier	84
$II \cdot 4$	Quelque	s solutions	84
	$II \cdot 4 \cdot i$	tache d'encre – régime transitoire en 1D	84
		situation	84
		solution, représentation	85
	$II \cdot 4 \cdot ii$	canal à ion – régime station naire 1D	85
Fiche d	le révisi	on	87

Biographies succintes

Pierre Simon marquis de LAPLACE

(1749 Beaumont en Auge – 1827 Paris)



Né dans une famille aisée, Pierre Simon aurait dû devenir éclésiastique mais il décide de lui-même de monter à Paris avec une lettre de recommandation. Il fait rapidement ses preuves et Jean le rond D'ALEMBERT lui trouve un poste rémunéré de professeur de mathématiques. Pierre Simon est élu à l'académie royale des sciences à 24 ans et à l'académie française en 1816. Entre temps son prestige international lui permettra de naviguer dans les hautes sphères aussi bien durant la monarchie que durant la révolution ou sous NAPOLÉON. Pierre Simon de LAPLACE est connu pour le « déterminisme laplacien » pour qui tout le futur et tout le passé est absolument connu à celui qui connaît les lois physiques et tous les mouvements de toutes les particules.

Jean-Baptiste Joseph Fourier

(1768 Auxerre – 1830 Paris)



Orphelin à 10 ans, Joseph est envoyé dans une école militaire où il brille et devient professeur à 16 ans. Plongé au cœur de la révolution, il échappe de peu à la guillotine avec la mort de ROBESPIERRE. Fin 1794, il est admis à l'école Normale supérieure de Paris (qui fermera un an après) puis à la toute nouvelle école Polytechnique. La renommée de Joseph lui permettra de suivre NAPOLÉON dans son expédition égyptienne. À son retour, il s'installe à Grenoble comme préfet de l'Isère et effectue durant son temps libre des travaux en mathématiques dont son mémoire sur la chaleur. En 1817 il est élu à l'académie des sciences dont il deviendra le secrétaire perpétuel en 1822.

Robert Brown

(1773 Montrose – 1858 Londres)



Après des études de médecine, Robert, botaniste écossais, a été chirurgien dans l'armée. C'est durant cette période qu'il apprend l'allemand et s'intéresse à la botanique. Après, il participe à une expédition de 5 ans près des côtes australiennes, grâce à l'appui du président de la Royal Society, Joseph Banks. À la mort de ce dernier, en 1820, Robert est nommé conservateur du département de botanique du British Museum. Robert est un des premiers scientifiques à utiliser fréquemment le microscope. C'est suite à ses observations qu'il découvre puis décrit le mouvement qui porte son nom et qui ne sera expliqué que bien plus tard avec l'hypothèse atomiste.

George Green

(1793 Nottingham – 1841 Nottingham)



Fils de meunier, George GREEN ne va à l'école que pendant un an (de 8 à 9 ans) puis aide son père au moulin dont il hérite à la mort de celui-ci. C'est alors qu'il se met à étudier, seul, les mathématiques et publie un ouvrage en 1828. Un mathématicien passant par là en achète une copie et encourage George à faire des études. Ce dernier tergiverse mais accepte finalement. Il rentre à l'âge de 40 ans à l'université de Cambridge où sa carrière fut brillante. Son diplôme en poche en 1837 il commence à publier quelques ouvrages. Mais il tombe malade en 1840 et rentre dans son village natal pour y mourir quelques temps plus tard.

Mikahail Ostrogradski

(1801 Pachenna, Ukraine – 1862 Poltava, Ukraine)



Mikhail commença ses études de mathématiques à l'université de Kharkov avant de les continuer à Paris où rencontra et se lia à de celèbres mathématiciens français comme CAUCHY, BINET, FOURIER et POISSON. De retour en Russie il enseigne à Moscou puis à Saint-Pétersbourg. Ses travaux l'amènent à être élu à l'Académie américaine des arts et des sciences en 1834, à l'Académie des sciences de Turin en 1841 et à l'Académie des sciences de Rome en 1853.

Ludwig Boltzmann

(1844 Vienne – 1906 Duino)



Ludwick étudie d'abord à Linz en Autriche avant d'entrer à l'université de Vienne où il obtient un doctorat en 1867 avec une thèse sur la théorie cinétique des gaz. En 1869 il obtient une chaire de physique théorique puis occupe à partir de 1873 une chaire de mathématique avant de retourner enseigner la physique expérimentale en 1876. Les échanges très vifs avec ses collègues qui ne croyaient pas à sa théorie l'affectent particulièrement. C'est très certainement une des causes de ses deux tentatives de suicide, la seconde lui étant fatale. Ludwig BOLTZMANN meure avant d'avoir vu ses idées pleinement acceptées.

Adolf Eugen Fick

(1829 Kassel – 1901 Blankenberge)



Orphelin à 5 ans, Adolf a été élevé par son oncle, un phisiologiste qui faisait des recherches sur la vision. Cela va conduire tout naturellement Adolf a suivre des études de médecine. En 1851 il devient docteur et introduit en 1855 une loi sur la diffusion moléculaire qui sera démontrée par Albert EINSTEIN en 1905. Ayant attrapé la tuberculose en 1879 il émigre en Afrique du Sud pour le climat mais sa femme y contracte la fièvre typhoïde et tous reviennent en Europe. Adolf Fick est principalement connu pour sa plus célèbre invention : les lentilles de contact.

I – Diffusion thermique

I·1 – Première approche des transferts thermiques

$I \cdot 1 \cdot i$ – modes de transfert


★ la convection

Le transfert thermique par *convection* correspond à un transport macroscopique de matière.

- ♦ Par exemple s'il faut « chaud » dehors et « froid » dedans, en ouvrant la porte il est possible de sentir un courant d'air (déplacement de matière) apportant le « chaud » de l'extérieur.
- ♦ Dans ce type de transport, de la matière en chasse une autre mais de température différente.
- \Leftrightarrow A priori dès qu'il y a un fluide, il y a de la convection sauf si le dispositif est tel que le fluide est confiné comme dans les fenêtres double vitrage ¹.



❖ Ceci étant il est très difficile d'empêcher la convection : les chauffages des maisons et même l'eau utilisée pour faire cuire les pâtes « utilisent » la convection car cela permet naturellement d'homogénéiser le milieu et donc la température.



 $^{1. \} Source: http://img.archiexpo.fr/images_ae/photo-g/fenetre-battante-a-double-vitrage-en-aluminium-a-coupure-thermique-3400-2164925.jpg.$

Si rien n'est dit, nous négligerons toujours le phénomène de convection.

■ Remarque. Pour étudier la convection, il faut faire de la mécanique des fluides avec un fluide non homogène.

★ le rayonnement

Les transferts thermiques par rayonnement correspondent à l'absorption d'ondes électromagnétiques.

- ♦ Cela traduit le fait que les ondes électromagnétiques transportent de l'énergie.
- ♦ Expérimentalement, il suffit de s'allonger au Soleil pour avoir une sensation de « chaud » : c'est simplement que le corps absorbe de l'énergie reçue par rayonnement.
- ♦ Un autre chauffage très utile qui utilise le rayonnement est le chauffage par micro-ondes.
- \diamondsuit Nous n'aborderons *a priori* pas ce mode de transfert énergétique, sauf à prendre le point de vue de l'onde électromagnétique.

* la conduction

La conduction est un mode de transfert énergétique de proche en proche sans déplacement de matière.

♦ Une expérience classique consiste à plonger une petite cuillère dans un mug contenant du café (ou du thé) très chaud.



♦ Au bout de quelques minutes, le bout emmergé de la cuillère est devenu très chaud : l'énergie a remonté le long du manche.

$I \cdot 1 \cdot ii$ – point de vue de la thermodynamique

♦ Comme nous le verrons, la conduction (ou la diffusion pour être un peu plus général) c'est un simple problème de thermodynamique auquel nous rajouterons une loi ² et c'est tout.

2. La loi de FOURIER.

 \diamondsuit Typiquement, nous considérerons un système $\mathscr S$ idoine (nous verrons comment le choisir) et nous appliquerons le premier principe en version statique

$$dU = \delta Q + \delta W$$

♦ Nous dirons alors que la transformation est isochore ce qui permettra de simplifier en

$$dU = \delta Q$$

Dans les phénomènes de diffusion thermique nous ferons toujours l'hypothèse de transformation isochore.

- ♦ Si tel n'est pas le cas, c'est clairement plus difficile.
- ♦ N'oublions pas que cette hypothèse revient à négliger la dilatation des objets suite à des variations de température, ce que nous avons toujours fait.
- ♦ Pour peu que les variations de température soient modérées, cette approximation est tout à fait justifiée : qui a déjà vu son bol augmenter de volume en y versant son café?

$I \cdot 1 \cdot iii$ – flux thermique

 \diamond Du point de vue de la thermodynamique, il ne reste plus qu'à écrire δQ .

★ résultat


Le transfert thermique $\delta Q_{\text{\'e}ch}$ échangé entre deux systèmes s'écrit

$$\delta Q_{\text{\'ech}} = \varphi_q \times \mathrm{d}S \times \mathrm{d}t$$
 où:

- \rightarrow dS est l'aire de la surface à travers laquelle se fait l'échange;
- \rightarrow dt est la durée de l'échange;
- $\Rightarrow \varphi_q \geq 0$ est le flux surfacique thermique en W.m⁻², c'est un flux surfacique de puissance algébrique.
- \Leftrightarrow Parfois δQ est noté $\delta^2 Q$ pour insister sur le fait qu'il provient de deux infiniments petits de nature différentes (un d'espace et un de temps). Nous ne le ferons pas, sauf si cela permet d'éviter des collusions de notation.
- ♦ Nous n'avons certes pas encore tout à fait répondu à la question, mais, pour autant, nous n'avons pas rien dit.
- ♦ En effet, même si cela paraît logique et naturel, cette relation impose le fait que le transfert thermique est proportionnel à la surface d'échange et à la durée d'échange!

★ justification

♦ Imaginons deux systèmes séparés par une surface fictive.



- ♦ De l'énergie passe de l'un à l'autre.
- ♦ Comme l'énergie est une grandeur extensive, ce qui passe à un endroit s'additionne avec ce qui passe ailleurs ce qui signifie que

$$\delta Q \propto \mathrm{d}S$$

♦ De même l'énergie s'accumule dans le temps puisque rien ne peut la détruire donc ce qui arrive à un moment s'ajoute à ce qui arrive après d'où

$$\delta Q \propto \mathrm{d}t$$

- \diamond Par définition, nous poserons φ_q le facteur de proportionnalité, facteur que nous avons interprété comme le flux *surfacique* de puissance.
 - * un dernier mot
- ♦ Cela paraît peut-être évident, mais comme nous aurons plus que l'occasion d'en parler et reparler, autant insister dès maintenant.

Les échanges thermiques se font à travers la surface délimitant un système.

$I \cdot 1 \cdot iv$ – production énergétique

* phénoménologie de base

La production énergétique se fait au sein du système.

- ♦ Quelquefois la production énergétique est appelée « production de chaleur » mais c'est ambigu car cela revient à considérer que la « chaleur » n'est pas une énergie comme une autre et renforce l'idée commune (et **fausse**) que la température est proportionnelle à la chaleur.
 - ★ 3 grands types de production

Un matériau peut produire de l'énergie en son sein suite à trois grands phénomènes :

- → les réactions chimiques (en incluant les changements de phase);
- → les réactions nucléaires :
- → l'effet Joule.
- ❖ En réalité, nous parlerons, du point de vue de la diffusion thermique, de « production » d'énergie alors que nous savons bien qu'il est impossible de produire / créer de l'énergie, tout juste pouvons nous la transformer :

→ pour les réactions chimiques (ou les changements de phase), l'énergie est initialement sous forme d'énergie de liaison atomique;

- → pour les réactions nucléaires l'énergie est initialement sous forme d'énergie de liaison nucléaire;
- → pour l'effet Joule l'énergie est initialement dans le champ électrique responsable du courant.
- ♦ Dans les trois cas cette énergie est transformée en énergie interne.
- \diamond Dans ces conditions, *i.e.* toujours du point de vue de la diffusion, la distinction de l'origine de l'énergie, à savoir l'écriture sous la forme d'un d $U_{\rm int}$ pour l'énergie de liaison ou d'un δW pour l'effet JOULE ne sert à rien, nous nous conterons de regarder l'énergie qui arrive et non d'où elle vient ce qui nous permettra de parler dans tous les cas de l'énergie produite.

* traduction formelle

L'énergie produite $\delta Q_{\rm prod}$ dans un système de volume $\delta \tau$ s'écrit

$$\delta Q_{\text{prod}} = \mathscr{P} \times \delta \tau \times dt$$
 où:

- \rightarrow dt est la durée de production;
- → $\mathscr{P} \ge 0$ est la puissance volumique produite en W.m⁻³.
- ♦ Le cas le plus simple de production négative d'énergie est celui d'une réaction chimique endothermique.

$I \cdot 2$ – Bilan thermique


$I \cdot 2 \cdot i$ – courant thermique

- * l'énergie va se déplacer
- ♦ Revenons sur la petite cuillère dans le café dont le manche chauffe.




- \Leftrightarrow Si la température augmente, c'est que l'énergie cinétique moyenne des atomes qui composent la petite cuillère augmente puisque nous avons 3 $\langle e_{\rm c} \rangle = \frac{n}{2} \, k_{\rm B} \, T$.
- ♦ Cela prouve que de l'énergie s'est *déplacée* à l'intérieur du manche.
 - 3. n est le nombre de termes quadratiques énergétiques.


Le vecteur $\vec{\jmath}_{\rm th}$ représente le déplacement d'énergie dans un problème de diffusion.



 \diamond Considérons quelques cas simples et cherchons ce que peut valoir le transfert thermique $\delta Q_{1\to 2}$.



- \diamondsuit Dans le premier cas nous avons $\delta Q_{1\to 2}=0$ car l'énergie ne passe pas à travers la surface dS, elle la longe mais ne la traverse pas.
- \diamondsuit Dans le deuxième cas nous avons $\delta Q_{1\to 2} > 0$ car l'énergie passe effectivement de 1 vers 2.
- \Leftrightarrow Enfin dans le troisième cas nous avons $\delta Q_{1\to 2} < 0$ car l'énergie va de 2 vers 1.
- ♦ Imaginons maintenant un quatrième cas.



 \diamond Cette fois nous avons $\delta Q_{1\to 2} > 0$ mais quand même inférieur à ce qu'il était quand $\vec{\jmath}_{th}$ était normal à la surface.

* généralisation

♦ Finalement, en réunissant toutes ces remarques, nous pouvons généraliser en posant la définition précise de $\vec{\jmath}_{\rm th}$.

Le vecteur densité surfacique de courant thermique en volume $\vec{\jmath}_{\rm th}$ est défini par

$$\delta Q = \vec{\jmath}_{\rm th} \cdot d\vec{S} \, dt \qquad \text{où :}$$

- \rightarrow d \vec{S} est le vecteur surface de la surface à travers laquelle se fait l'échange δQ ; \rightarrow δQ est le transfert thermique dans le sens de d \vec{S} ; \rightarrow dt est la durée du transfert.

 PC^* , Fabert (Metz) I-2 – Bilan thermique

♦ De cette définition, nous pouvons tirer immédiatement

En notant φ_q le flux surfacique de 1 vers 2 et \vec{n}_{12} le vecteur normal dirigé de 1 vers 2, nous avons

$$\varphi_q = \vec{\jmath}_{\rm th} \cdot \vec{n}_{12}$$

♦ Et ainsi

Le vecteur densité surfacique de courant thermique en volume $\vec{\jmath}_{th}$ est en W.m⁻².

- \diamondsuit L'unité de $\vec{\jmath}_{\rm th}$ explique son nom :
 - \rightarrow c'est bien une densité surfacique puisque $\vec{\jmath}_{\rm th}$ est par unité de surface;
 - → ce vecteur correspond bien à de l'énergie qui se déplace dans un volume.
- \diamondsuit La plupart du temps $\vec{\jmath}_{th}$ est appelé « densité de courant thermique volumique » ce qui présente l'avantage d'être plus léger mais aussi l'inconvénient de laisser sous entendre que l'unité est en m⁻³ ce qui est **faux**.
- ♦ C'est pourquoi, même si la tournure est plus lourde, nous parlerons de « densité surfacique de courant thermique en volume » ou, pour alléger un peu, de « courant thermique en volume ».
- Les énoncés n'ont pas tous le même vocabulaire donc il faudra systématiquement aller doucement et réinterpréter physiquement les phénomènes avant d'essayer de les traduire analytiquement.
 - * avec la convention usuelle

Pour un système fermé, comme les vecteurs surface élémentaires sont orientés vers l'extérieur, nous avons

$$\delta Q_{\text{reçu}} = -\vec{\jmath}_{\text{th}} \cdot d\vec{S} \, dt$$



\star simplification usuelle

Lorsque le courant thermique en volume est uniforme, le transfert thermique algébrique à travers une surface \vec{S} non infinitésimale s'écrit

$$\delta Q = \vec{\jmath}_{\rm th} \cdot \vec{S} \, \mathrm{d}t$$

♦ La « démonstration » est immédiate. Comme le transfert thermique est extensif, nous avons

$$\delta Q = \int_{P \in \mathcal{S}} \delta^2 Q_P \qquad \leadsto \qquad \delta Q = \int_{P \in \mathcal{S}} \vec{\jmath}(P) \cdot d\vec{S}_P dt$$

 \Leftrightarrow Comme le courant thermique est uniforme, nous avons $\vec{\jmath}(P) = \vec{\jmath}$ indépendant de P, ce qui nous permet de le factoriser et ainsi

$$\delta Q = \vec{\jmath} \cdot \left(\int_{P \in \mathcal{S}} d\vec{S}_P \right) dt \qquad \rightsquigarrow \qquad \delta Q = \vec{\jmath} \cdot \vec{S} dt$$


♦ Ce qui est bien le résultat.

$I \cdot 2 \cdot ii - bilan 1D$

- ♦ Nous n'allons pas tout de suite rechercher l'équation vérifiée par la température mais plutôt celle vérifiée par l'énergie.
- ♦ Nous verrons le lien entre énergie et température après.
 - * exemple du barreau calorifugé
- ♦ Considérons l'exemple canonique suivant.




- ♦ Un barreau en métal est au contact de deux thermostats, un à chaque extrémité.
- ♦ Nous pouvons supposer que celui-ci est isolé thermiquement sur les côtés de sorte que l'énergie ne peut se propager que suivant l'axe.
- ♦ Analyse physique :
 - → le barreau va être le siège de phénomènes de diffusion car il est en contact avec des thermostats de températures différentes ;
 - → la température ne va donc pas être la même partout et va évoluer dans le temps.
- ♦ Analyse technique :
 - → comme ici la température varie localement, nous allons faire une approche mésoscopique du problème;
 - \rightarrow pour rester dans les conventions usuelles, nous noterons \vec{u}_x l'axe avec 0 à gauche et L à droite.



* approche mésoscopique

 \diamondsuit Commençons par faire un zoom sur la partie intéressante, ce qui sera notre système $\mathscr S$: la tranche comprise entre x et $x+\delta x$.



- \diamond Faisons un bilan d'énergie sur $\mathscr S$ entre t et $t+\mathrm{d}t$.
- ♦ Ce bilan peut se résumer sous la forme

VARIATION dans le temps = ÉCHANGE à travers la surface + CRÉATION en volume

- ♦ Trois termes donc...
 - * variation dans le temps
- ♦ Ici comme nous avons une transformation isochore, nous allons utiliser l'énergie interne ce qui donne

$$U(t+dt) - U(t) = C_V \left(T(x,t+dt) - T(x,t) \right)$$

- \Leftrightarrow Et avec une phase condensée (ici un solide) $C_V = C = \rho c \delta \tau$ où :
 - $\rightarrow \rho$ est la masse volumique;
 - \rightarrow c est la capacité thermique massique;
 - $\rightarrow \delta \tau$ est le volume du système.
- ♦ Finalement

VARIATION DANS LE TEMPS =
$$\rho c \delta \tau \left(T(x,t+dt) - T(x,t)\right)$$

- ★ échange à travers la surface
- ♦ Regardons le schéma et constatons que :
 - \rightarrow en tant que cylindre, la surface se décompose naturellement en 3 : la section en x, la section en $x + \delta x$ et la surface latérale ;
 - → l'énergie ne passe pas à travers la surface latérale.



♦ L'énergie échangée s'écrit donc

$$\delta Q_{\text{\'ech}} = \delta Q(x,t) + \delta Q(x + \delta x,t)$$

♦ Or, d'après la définition du courant thermique en volume et parce qu'il est uniforme sur la section,

$$\delta Q(x) = +j_{th}(x,t) S dt$$
 et $\delta Q(x+\delta x,t) = -j_{th}(x+\delta x,t) S dt$

- ♦ Remarquons que le signe n'est pas le même, ce qui peut se voir de deux manières différentes :
 - → soit en constatant que lorsque $\vec{\jmath}_{th}$ est dans le sens de \vec{u}_x , alors $\vec{\jmath}_{th}(x,t)$ « rentre » alors que $\vec{\jmath}_{th}(x+\delta x,t)$ « sort » ;
 - \Rightarrow soit en introduisant les vecteurs surfaces avec $\vec{S}(x) = -S \vec{u}_x$ et $\vec{S}(x + \delta x) = +S \vec{u}_x$ et en utilisant la convention usuelle $\delta Q_{\text{reçue}} = -\vec{j}_{\text{th}} \cdot \vec{S}$.
- ♦ Dans tous les cas, il ne faut pas se tromper dans les signes.
- ♦ Ce terme peut se réécrire

$$\delta Q_{\text{\'ech}} = +j_{\text{th}}(x,t) S dt - j_{\text{th}}(x+\delta x,t) S dt$$

= $S dt \left(j_{\text{th}}(x,t) - j_{\text{th}}(x+\delta x,t) \right)$

♦ Ce qui donne, avec un petit développement limité à l'ordre 1

ÉCHANGE à travers la surface =
$$-S dt \frac{\partial j_{\text{th}}}{\partial x}(x,t) \delta x$$

- * création en volume
- ♦ Par définition même de l'expression de l'énergie produite en volume, nous avons tout de suite

CRÉATION EN VOLUME =
$$\mathscr{P}(x,t) dt \delta \tau$$

- * rassemblement
- ♦ En reprenant le bilan initial nous avons

$$\rho c \,\delta \tau \left(T(x,t+\mathrm{d}t) - T(x,t) \right) = -S \,\mathrm{d}t \,\frac{\partial j_{\mathrm{th}}}{\partial x}(x,t) \,\delta x + \mathscr{P}(x,t) \,\mathrm{d}t \,\delta \tau$$

 \Leftrightarrow En remarquant que $\delta \tau = S \, \delta x$ et en divisant par $\delta \tau \, dt$ nous obtenons

$$\rho c \frac{\left(T(x,t+\mathrm{d}t) - T(x,t)\right)}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial j_{\mathrm{th}}}{\partial x}(x,t) + \mathscr{P}(x,t)$$

 \diamond En faisant tendre dt vers 0, nous avons

$$\frac{\left(T(x,t+\mathrm{d}t)-T(x,t)\right)}{\mathrm{d}t}\longrightarrow\frac{\partial T}{\partial t}(x,t)$$

♦ Nous arrivons alors à

$$\rho\,c\,\frac{\partial T}{\partial t}(x,t) = -\frac{\partial j_{\rm th}}{\partial x}(x,t) + \mathscr{P}(x,t) \qquad \leadsto \qquad \rho\,c\,\frac{\partial T}{\partial t}(x,t) + \frac{\partial j_{\rm th}}{\partial x}(x,t) = \mathscr{P}(x,t)$$

* résultat connu

Dans le cas d'une diffusion thermique unidimensionnelle, la conservation de l'énergie se traduit par


$$\rho \, c \, \frac{\partial T}{\partial t}(x,t) + \frac{\partial j_{\rm th}}{\partial x}(x,t) = \mathscr{P}(x,t)$$

- ♦ Nous retrouvons là les lois de conservation de l'énergie que nous avions établies dans le cas de la propagation.
- ♦ La seule vraie différence est qu'ici il peut y avoir un terme de production.

$I \cdot 2 \cdot iii - bilan 3D$

* situation

 \diamond Nous allons cette fois faire un bilan énergétique entre t et $t+\mathrm{d}t$ mais pour un système compris dans un volume \mathcal{V} quelconque.



- ♦ Nous ferons les hypothèses usuelles suivantes :
 - \rightarrow chaque point du système est immobile donc \mathcal{V} ne dépend pas du temps;
 - → la transformation est isochore (ce qui est un peu lié à l'hypothèse précédente);
 - → le corps est une phase condensée.
- \diamondsuit Le bilan d'énergie sur $\mathscr S$ entre t et $t+\mathrm{d} t$ s'écrit donc, comme tout bilan :

VARIATION dans le temps = ÉCHANGE à travers la surface + CRÉATION en volume

- ♦ Explicitons les différents termes
 - * variation dans le temps
- ♦ Tout d'abord nous ne pouvons pas écrire

$$U(t+\mathrm{d}t)-U(t)=\mathrm{d}U$$
 \leadsto VARIATION dans le temps $=C\left(T(t+\mathrm{d}t)-T(t)\right)$

- ♦ En effet une telle écriture laisse entendre que la température est définie pour l'ensemble du système ou, autrement dit, que le système a une température homogène.
- \diamond C'est bien évidemment faux *a priori* donc nous ne pouvons pas faire cela.
- \diamondsuit Commençons alors par exprimer l'énergie interne contenue à t dans le système.

 \diamondsuit L'extensivité de l'énergie interne pour permet de voir le système comme une réunion de plein de petits morceaux de masse dm_P et donc en notant u(P,t) l'énergie interne massique au point P

$$U(t) = \iiint_{\mathcal{V}(t)} u(P,t) \, \mathrm{d}m_P$$

 \diamondsuit De même l'énergie interne en $t+\mathrm{d}t$ s'écrit

$$U(t+dt) = \iiint_{\mathcal{V}(t+dt)} u(P,t+dt) \, dm_P$$

♦ La variation d'énergie s'écrit donc

$$U(t+dt) - U(t) = \iiint_{\mathcal{V}(t+dt)} u(P,t+dt) \, dm_P - \iiint_{\mathcal{V}(t)} u(P,t) \, dm_P$$

 \diamondsuit Mais comme $\mathcal{V}(t) = \mathcal{V}(t+\mathrm{d}t)$ puisque le système est immobile, nous pouvons réunir les deux sommes

$$\iiint_{\mathcal{V}} u(P,t+\mathrm{d}t)\,\mathrm{d}m_P - \iiint_{\mathcal{V}} u(P,t)\,\mathrm{d}m_P = \iiint_{\mathcal{V}} \left(u(P,t+\mathrm{d}t)-u(P,t)\right)\,\mathrm{d}m_P$$

 \diamondsuit De là nous voyons apparaître une différentielle en faisant un développement limité à l'ordre 1

$$U(t+dt) - U(t) = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial u}{\partial t}(P,t) dt dm_P$$

 \Leftrightarrow Et parce que nous avons une phase condensée nous pouvons écrire, avec $\mathrm{d}m_P = \rho \, \delta \tau_P$

VARIATION dans le temps =
$$\iiint_{\mathcal{V}} \rho \, c \, \frac{\partial T}{\partial t}(P,t) \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}\tau_P$$

Même si cela sera souvent le cas, ρ et c ne sont pas forcément uniformes ce qui nous interdit de les factoriser, i.e. de les sortir du signe somme.

* production en volume

 \diamond Par extensité de l'énergie produite par chaque portion de volume $d\tau_P$ nous pouvons écrire immédiatement

$$\operatorname{CR\acute{E}ATION} \text{ en volume} = \iiint_{\mathcal{V}} \mathscr{P}(P,t) \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}\tau_P$$

★ échange à travers la surface

♦ Par extensivité de l'énergie reçue, nous pouvons écrire que

- ♦ Remarquons qu'ici la surface est fermée puisque le système est de taille finie.
- \diamondsuit Nous pouvons réécrire ce terme d'échange avec le vecteur densité surfacique de courant thermique en volume $\vec{\jmath}_{\rm th}$

$$\delta Q_{\text{reçu}} = \iint_{\mathcal{S}} -\vec{\jmath}_{\text{th}}(P,t) \cdot d\vec{S}_P dt$$

♦ Ce qui donne

ÉCHANGE à travers la surface =
$$-\iint_{\mathcal{S}} \vec{\jmath}_{\mathrm{th}}(P,t) \cdot \mathrm{d}\vec{S}_P \, \mathrm{d}t$$

* rassemblement

♦ Le bilan complet donne donc

$$\iiint_{\mathcal{V}} \rho \, c \, \frac{\partial T}{\partial t}(P,t) \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}\tau_P = - \oiint_{\mathcal{S}} \vec{\jmath}_{\mathrm{th}}(P,t) \cdot \mathrm{d}\vec{S}_P \, \mathrm{d}t + \iiint_{\mathcal{V}} \mathscr{P}(P,t) \, \mathrm{d}t \, \delta\tau_P$$

- ♦ Il y a deux termes dont la sommation est sur le volume et un troisième dont la sommation est sur la surface...
- \diamond Pour pouvoir aller plus loin, nous allons utiliser ${f le}$ truc qui transforme une sommation sur la surface en une sommation en volume

Théorème de Green – Ostrogradski

Pour un volume $\mathcal V$ quelconque délimité par la surface $\mathcal S$ nous avons

$$\iint_{\mathcal{S}} \vec{\jmath}_{\rm th}(P,t) \cdot d\vec{S}_P = \iiint_{\mathcal{V}} {\rm div} \ \vec{\jmath}_{\rm th}(P,t) \, \delta \tau_P$$

div $\vec{\jmath}_{\rm th}$ est appelé la $\it divergence$ de $\vec{\jmath}_{\rm th}$

- ♦ Deux remarques :
 - \rightarrow ce théorème marche avec n'importe quel champ de vecteur et pas seulement avec \vec{j}_{th} qui n'est là que parce que c'est la première fois que nous rencontrons la notion de *divergence*;
 - → le « quelconque » pour le volume est à prendre au sens physique, *i.e.* « délimité n'importe quelle surface raisonnable ». Car avec des surfaces pathologiques du type fractale ou bouteille de KLEIN ce théorème ne marche plus. Mais fort heureusement cela ne peut pas nous arriver puisque c'est nous qui choisissons la surface et nous en choisirons systématiquement des surfaces qui marchent.
- ♦ Revenons à nos moutons et voyons ce que cela donne

$$\iiint_{\mathcal{V}} \rho \, c \, \frac{\partial T}{\partial t}(P,t) \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}\tau_P = - \iiint_{\mathcal{V}} \mathrm{div} \, \, \vec{\jmath}_{\mathrm{th}}(P,t) \, \delta\tau_P \, \mathrm{d}t + \iiint_{\mathcal{V}} \mathscr{P}(P,t) \, \mathrm{d}t \, \delta\tau_P$$

♦ Comme, encore une fois, tous les volumes de sommation sont les mêmes, nous pouvons tout regrouper sous le même signe somme ce qui donne

$$\iiint_{\mathcal{V}} \left(\rho \, c \, \frac{\partial T}{\partial t} (P,t) + \text{div } \vec{\jmath}_{\text{th}}(P,t) - \mathscr{P}(P,t) \right) dt \, d\tau_P = 0$$

- \diamond Ce résultat est vrai quel que soit le volume \mathcal{V} ce qui implique que quelle que soit la manière dont nous sommons l'intégrande, le résultat est nul.
- ♦ Cela ne peut vouloir dire qu'une chose : que l'intégrande est nulle.

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{\jmath}_{th} - \mathscr{P} = 0 \qquad \rightsquigarrow \qquad \rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{\jmath}_{th} = \mathscr{P}$$

La conservation de l'énergie lors d'une diffusion en trois dimension s'écrit

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \text{div } \vec{\jmath}_{\text{th}} = \mathscr{P}$$

$I \cdot 2 \cdot iv$ – pause divergence

♦ Maintenant que nous avons « inventé » un truc appelé divergence, il va falloir regarder d'un peu plus près ce que c'est.

- ♦ Il faut tout d'abord savoir que le concept de divergence va être très utilisé tout au long de l'année.
- ♦ Il est donc indispensable de travailler cette notion tant au nivau physique (comprendre ce qu'il représente, quand s'en servir) qu'au niveau technique (pour le manipuler correctement dans les équations).


* relation fondamentale

♦ C'est la relation qui définit la divergence.

Pour un volume élémentaire $\delta \tau$, le flux sortant d'un champ de vecteur \vec{A} à travers la surface délimitant $\delta \tau$ s'écrit

$$\mathrm{d}\Phi \triangleq \mathrm{div}\ \vec{A} \times \delta\tau$$

♦ Autrement dit, nous pouvons transformer une sommation sur une surface en une sommation en volume




♦ Et cela donne le théorème de Green – Ostrogradski

$$\Phi = \iint_{\mathcal{S}} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div} \vec{A} \times \delta \tau$$


- \diamondsuit Cela revient à dire que, pour compter ce qui sort Φ :
 - → soit il faut regarder ce qui se passe au niveau de la surface $\iint_{\mathcal{S}} \vec{A} \cdot d\vec{S}$;
 - \rightarrow soit il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur $\iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div} \vec{A} \delta \tau$.

★ comment ça marche?


- ♦ Regardons sur un exemple en 2D comment le théorème fonctionne.
- ♦ Commençons par prendre un système que nous découperons en 9 cases.




♦ Sur chaque bordure mettons des flèches au hasard



♦ Pour chaque case, comptons les flèches qui sortent



♦ Maintenant comptons le nombre de flèches qui sortent du gros système



♦ Nous constatons alors que

$$-1+4+0+3+0-4+1-2+3=4$$

- ♦ Il s'agit là ni plus ni moins que du nombre de flèches qui sortent du gros système!
- ♦ L'explication est simple. Quand nous regardons une flèche séparant deux cases, nous pouvons voir qu'elle compte obligatoirement positivement pour l'une et négativement pour l'autre



♦ Dans ces conditions, lorsque nous sommons le tout, toutes les flèches à l'intérieur ont une contribution nulles et il ne reste que les flèches donnant sur l'extérieur.

* interprétation physique

- ♦ Au niveau local, la divergence représente le caractère local d'un champ de vecteur.
- ♦ Quand le champ « sort », la divergence est positive.




♦ Quand le champ « rentre », la divergence est négative.




♦ Enfin, quand le champ « rentre » autant qu'il sort, la divergence est nulle.



- ♦ Bref, que la divergence s'appellent *divergence* et représente la manière dont des lignes de champs sortent (donc « divergent ») à partir d'un point n'est peut-être pas qu'une heureuse coïncidence.
- ♦ En électromagnétostatique, nous avons déjà rencontré des champs de vecteurs que nous représentions sous forme de lignes.
- ♦ Voici, ci-dessous, deux exemples de cartes de champ, le premier est un champ électrostatique, le deuxième un champ magnétique.





♦ C'est ainsi que :

- \rightarrow pour le champ électrostique, nous savons que les lignes de champs convergent vers les charges négatives et divergent à partir des charges positives. Nous aurons donc div \vec{E} non seulement est relié aux charges, mais en plus est du même signe que les charges;
- \rightarrow les lignes de champs magnétique ne peuvent pas diverger donc div $\vec{B} = 0$. C'est là ni plus ni moins qu'une des 4 équations fondamentales de l'électromagnétisme.


* expression en coordonnées cartésiennes

En coordonnées **cartésiennes** la divergence d'un champ de vecteur $\vec{\xi}$ s'écrit

$$\operatorname{div} \vec{\xi} = \frac{\partial \xi_x}{\partial x} + \frac{\partial \xi_y}{\partial y} + \frac{\partial \xi_z}{\partial z} \qquad \text{où}$$

 $\xi_x,\,\xi_y$ et ξ_z sont les composantes de $\vec{\xi}$ sur respectivement $\vec{u}_x,\,\vec{u}_y$ et \vec{u}_z .

 \diamond Pour démontrer ce résultat, partons d'un volume élémentaire $\delta \tau$ et utilisons la relation fondamentale de la divergence.



 \diamondsuit Le flux traversant la surface délimitant $\delta \tau$ peut donc se décomposer en 6 puisqu'il y a 6 surfaces élémentaires

$$d\Phi = d\Phi(x) + d\Phi(x + dx) + d\Phi(y) + d\Phi(y + dy) + d\Phi(z) + d\Phi(z + dz)$$

♦ En remplaçant par leurs expressions cela donne

$$d\Phi = \vec{\xi}(x,y,z) \cdot \left(-dy \, dz \, \vec{u}_x\right) + \vec{\xi}(x + dx,y,z) \cdot \left(dy \, dz \, \vec{u}_x\right) \quad \cdots$$

$$\cdots + \vec{\xi}(x,y,z) \cdot \left(-dx \, dz \, \vec{u}_y\right) + \vec{\xi}(x,y + dy,z) \cdot \left(dx \, dz \, \vec{u}_y\right) \quad \cdots$$

$$\cdots + \vec{\xi}(x,y,z) \cdot \left(-dx \, dy \, \vec{u}_z\right) + \vec{\xi}(x,y,z + dz) \cdot \left(dy \, dz \, \vec{u}_z\right)$$

♦ Et ainsi en regroupant adroitement

$$d\Phi = (\xi_x(x + dx, y, z) - \xi_x(x, y, z)) dy dz \cdots$$

$$\cdots + (\xi_y(x, y + dy, z) - \xi_y(x, y, z)) dx dz \cdots$$

$$\cdots + (\xi_z(x, y, z + dz) - \xi_z(x, y, z)) dx dy$$

♦ En faisant des développement limités, nous voyons alors apparaître 3 dérivées partielles

$$\Phi = dx \frac{\partial \xi_x}{\partial x}(x, y, z) \times dy dz + dy \frac{\partial \xi_y}{\partial y}(x, y, z) \times dx dz + dz \frac{\partial \xi_z}{\partial z}(x, y, z) \times dx dy$$

♦ Puis, en factorisant

$$\Phi = \left(\frac{\partial \xi_x}{\partial x}(x, y, z) + \frac{\partial \xi_y}{\partial y}(x, y, z) + \frac{\partial \xi_z}{\partial z}(x, y, z)\right) \times dx dy dz$$

 \Leftrightarrow Comme $dx dy dz = \delta \tau$, par identification avec la relation fondamentale de la divergence, nous obtenons bien le résultat attendu

$$\Phi = \operatorname{div} \, \vec{\xi} \times \operatorname{d}x \operatorname{d}y \operatorname{d}z \qquad \rightsquigarrow \qquad \operatorname{div} \, \vec{\xi} = \frac{\partial \xi_x}{\partial x} (x, y, z) + \frac{\partial \xi_y}{\partial y} (x, y, z) + \frac{\partial \xi_z}{\partial z} (x, y, z)$$

* c'est un opérateur vectoriel différentiel

La divergence est un opérateur vectoriel différentiel et

$$[\operatorname{div} \, \vec{\xi}] = \frac{[\xi]}{\operatorname{longueur}}$$

Avec λ_1 et λ_2 des scalaires quelconques, nous avons

$$\operatorname{div}\left(\lambda_1 \,\vec{\xi}_1 + \lambda_2 \,\vec{\xi}_2\right) = \lambda_1 \operatorname{div} \,\vec{\xi}_1 + \lambda_2 \operatorname{div} \,\vec{\xi}_2$$

- ♦ La démonstration basée sur la linéarité de l'opérateur différentielle est laissée au lecteur.
 - * c'est une vision 3D d'un théorème connu
- ♦ Regardons à nouveau le théorème de Green Ostrogradski

$$\iint_{\mathcal{S}} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div} \vec{A} \times \delta \tau$$

- ♦ Nous voyons que nous pouvons remplacer une somme double par une somme triple à condition de dériver l'intégrande.
- ♦ C'est exactement la même philosophie que d'écrire

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) \, \mathrm{d}x$$

$I \cdot 2 \cdot v$ – petit flash-back

- ★ passer de la 3D à la 1D
- ♦ Reprenons l'équation de conservation de l'énergie dans le cas de la diffusion en version 3D

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \text{div } \vec{\jmath}_{\text{th}} = \mathscr{P}$$

♦ Pour une diffusion unidimensionnelle, nous avons

$$\vec{j}_{\rm th} = j_{\rm th}(x,t) \, \vec{u}_x \qquad \rightsquigarrow \qquad {\rm div} \, \vec{j}_{\rm th} = \frac{\partial j_{\rm th}}{\partial x}$$

♦ Et ainsi l'équation de conservation de l'énergie se réécrit

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial j_{\text{th}}}{\partial x} = \mathscr{P}$$

♦ Ce qui est bien (et heureusement) ce que nous avions trouvé en raisonnant directement en 1D.

\star passer de la 1D à la 3D sur un cas déjà rencontré

♦ Reprenons l'équation de conservation de l'énergie que nous avions trouvée dans le cas de la propagation.

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \mathscr{P}}{\partial x} = 0$$

- ♦ Remarquons que cette équation est exactement la même que dans le cas de la diffusion car :
 - \rightarrow \mathscr{P} dans le cas de la propagation représente bien de l'énergie qui bouge, *i.e.* n'est autre que le $\vec{\jmath}_{\mathrm{th}}$;
 - → le terme de production dans le cas de la propagation est nul.
- ♦ Nous pouvons donc imager ce que serait l'équation de conservation de l'énergie dans le cas de la propagation mais en 3D

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \operatorname{div} \, \vec{\mathscr{P}} = 0$$

- ♦ Les interprétations sont alors :
 - → e l'énergie volumique (et non plus linéique) contenue dans l'onde;
 - $\rightarrow \vec{\mathscr{P}}$ un vecteur flux de puissance surfacique.
- $\stackrel{\checkmark}{\mathbb{A}}$ En électromagnétisme $\stackrel{?}{\mathscr{P}}$ n'est autre que le vecteur de POYNTING $\vec{\Pi}$.

$\mathbf{I} \cdot \mathbf{2} \cdot vi$ – régime stationnaire sans production

- ♦ Regardons un cas particulier assez fréquent du cas où la diffusion est envisagée dans un cas stationnaire sans terme de production.
 - ★ en 1D
- ♦ Regardons le cas particulier du régime stationnaire.

Un régime est dit *stationnaire* lorsqu'aucune grandeur ne dépend du temps.

♦ Dans ces conditions la conservation de l'énergie donne

$$0 + \frac{\partial j_{\text{th}}}{\partial x} = 0 \qquad \leadsto \qquad j_{\text{th}}(x) = C^{\text{te}}$$

Dans le cas d'une diffusion unidimensionnelle sans terme de production et en régime stationnaire, la densité surfacique de courant thermique en volume est uniforme.

- ♦ Même si elle est rapide à démontrer, c'est une loi que nous pourrons utiliser directement.
 - * continuité du flux en 3D
- ♦ Sous ces mêmes conditions, la conservation de l'énergie en version 3D donne

La diffusion tridimendionnalle sans terme de production et en régime stationnaire se traduit par

$$\operatorname{div} \, \vec{\jmath}_{\rm th} = 0$$

♦ Autrement dit

Dans le cas diffusion tridimendionnalle sans terme de production et en régime stationnaire, la densité surfacique de courant thermique en volume est à flux conservatif.

- ❖ Rappelons que « à flux conservatif » signifie que quelle que soit la surface fermée choisie, le flux est nul.
- ♦ Nous pouvons le montrer rapidement grâce au théorème de GREEN OSTROGRADSKI

$$\Phi = \iint_{\mathcal{S}} \vec{\jmath} \cdot d\vec{S} \qquad \rightsquigarrow \qquad \Phi = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div } \vec{\jmath} \, \delta \tau$$

- \Leftrightarrow Et comme div $\vec{\imath}\delta\tau=0$, le résultat tombe.
- ♦ Là aussi il s'agit d'un résultat rapide à démontrer mais que nous utiliserons parfois immédiatement.

I·3 – Équation de diffusion thermique

- ♦ Malgré tout ce que nous venons de faire, nous n'avons pas encore tout à fait l'équation de diffusion thermique.
- ♦ Physiquement c'est évident parce que nulle part nous avons expliqué de quelle manière l'énergie bougeait (vite ou pas vite ? dans quelle direction ?)
- ♦ Techniquement cela se voit car le membre de gauche de l'équation de conservation de l'énergie ne fait pas intervenir que la température, elle n'est donc pas soluble en l'état.

$\mathbf{I} \cdot \mathbf{3} \cdot \mathbf{i} - \mathbf{loi} \mathbf{de}$ Fourier

- ♦ C'est la loi phénoménologique qui relie
 - $\rightarrow \vec{j}_{th}$ qui représente le mouvement de l'énergie;
 - \rightarrow T qui est un marqueur de *présence* d'énergie.

* énoncé

LOI DE FOURIER

Pour un matériau usuel

$$\vec{\jmath}_{\rm th} = -\lambda \overrightarrow{\rm grad} T$$
 où:

- $\rightarrow \vec{\jmath}_{th}$ est le vecteur densité surfacique de courant thermique en volume;
- $\rightarrow \lambda > 0$ est la conductivité thermique et dépend du matériau.

L'unité de la conductivité thermique est

$$[\lambda] = W.m^{-1}.K^{-1}$$

♦ En effet

$$[\vec{\jmath}_{\rm th}] = \mathrm{W.m^{-2}} \quad \text{et} \quad [\overrightarrow{\mathrm{grad}} \ T] = \mathrm{K.m^{-1}} \qquad \leadsto \qquad [\lambda] = \frac{\mathrm{W.m^{-2}}}{\mathrm{K} \ \mathrm{m^{-1}}} = \mathrm{W.m^{-1}.K^{-1}}$$

* interprétation

La loi de Fourier traduit le fait que l'énergie se déplace des zones chaudes vers les zones froides dans le cadre de la conduction thermique.

- \Leftrightarrow En effet, $\overrightarrow{\text{grad}}T$ est dirigé vers les hautes températures et la présense du signe associé au fait que λ ne peut être que positif impose ce résultat.
- ♦ En fait la loi de FOURIER traduit ce que nous savons du second principe.
- ♦ Toutefois la loi de Fourier va un peu plus loin en précisant comment l'énergie se déplace.

★ limites

- ♦ La loi de Fourier est une loi linéaire faisant apparaître une dérivée première de l'espace (le gradient).
- ♦ Autrement dit, utiliser la loi de Fourier revient à limiter au premier ordre les effets de la diffusion.
- \diamond Nous pouvons alors en déduire la première restriction : il ne faut pas que $\|\overline{\operatorname{grad}} T\|$ soit trop grand sans quoi il faudrait ajouter un terme correctif (non linéaire) du second ordre.
- \Leftrightarrow De plus si $\|\overrightarrow{\operatorname{grad}} T(t)\|$ varie trop rapidement, il peut y avoir un temps de réponse au niveau moléculaire entre $\overrightarrow{\jmath}_{\operatorname{th}}$ et $\overrightarrow{\operatorname{grad}} T$.
- \Leftrightarrow Enfin, pour pouvoir utiliser la loi de FOURIER il faut que le matériau soit isotrope sinon le λ sur \vec{u}_x ne serait pas le même que le λ sur \vec{u}_y .
- ♦ C'est ainsi que dans le graphique, matériau composé de feuillets de carbone ⁴, la conductivité thermique suivant les feuillets est plusieurs centaines de fois plus grande que la conductivité thermique entre les feuillets.

Sauf précision explicite contraire, nous supposerons *a priori* que la loi de FOURIER est valide.

♦ Cela ne nous empêchera pas de discuter des résultats obtenus vis à vis de la validité de la loi de FOURIER!

$I \cdot 3 \cdot ii$ – équation en 1D

* équation de diffusion

L'équation de diffusion thermique unidimensionnelle dans un matériau uniforme s'écrit

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \mathscr{P}$$

- $\rightarrow \rho$ est la masse volumique;
- \rightarrow c est la capacité thermique massique;
- $\rightarrow \lambda$ est la conductivité thermique;
- $\rightarrow \mathscr{P}$ est la production volumique d'énergie.
- ♦ Pour le montrer, commençons par reprendre l'équation de conservation de l'énergie en 1D.

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial j_{\text{th}}}{\partial x} = \mathscr{P}$$

♦ Introduisons, dans cette équation, la loi de FOURIER qui s'écrit, en 1D

4. Voir cours de chimie.

$$j_{\rm th} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \qquad \leadsto \qquad \rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(-\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) = \mathscr{P}$$

♦ Nous pouvons alors « sortir » la conductivité de la dérivée parce que le matériau est uniforme. Cela nous conduit à l'équation attendue

$$\rho \, c \, \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \, \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \mathscr{P}$$

* cas particulier fréquent : diffusion sans terme de création

L'équation de diffusion thermique unidimensionnelle dans un matériau uniforme et sans terme de source s'écrit

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$
 avec $a = \frac{\lambda}{\rho c}$

- $\rightarrow \rho$ est la masse volumique;
- \rightarrow c est la capacité thermique massique;
- $\rightarrow \lambda$ est la conductivité thermique;
- \rightarrow a est le coefficient de diffusivité thermique en m².s⁻¹.
- \diamond Cette équation découle de l'équation précédente avec $\mathscr{P}=0$.
- ♦ Remarquons que dans cette équation, le coefficient de diffusivité thermique est le **seul** coefficient phénoménologique qui apparaît.
- \diamondsuit Cela a pour première conséquence que techniquement les solutions ne dépendent que de a.
- \diamond Physiquement a représente le couplage spatio-temporel de la diffusion.
- \diamondsuit D'une certaine manière, ce n'est pas surprenant que l'équation de diffusion ne dépende que d'un terme de couplage car c'est ce que nous avions trouvé avec l'équation de propagation qui, elle, ne dépendait aussi que d'un terme de couplage spatio-temporel, à savoir c.
 - * ordres de grandeur

∂ pour la loi de FOURIER

♦ Regardons quelques valeurs de conductivité thermique

matériau	cuivre	eau stagnante	verre pyrex	polystyrène
$\lambda \text{ (W.m}^1.\text{K}^{-1})$	399	$0,\!597$	1,4	0,027

- ♦ Nous pouvons constater que les conductivités thermiques peuvent varier sur 5 ordres de grandeurs ce qui est considérable.
- ♦ De plus, conformément à l'intuition, le polystyrène conduit (beaucoup) moins bien la chaleur que le cuivre ou l'eau.

pour l'équation de diffusion

♦ Regardons maintenant quelques valeurs de diffusivité thermique

matériau	cuivre	eau stagnante	verre pyrex	polystyrène
$a \; (\mathrm{m}^2.\mathrm{s}^{-1})$	117.10^{-6}	$0,143.10^{-6}$	$0,75.10^{-6}$	$0,41.10^{-6}$

- ♦ De manière surprenante nous voyons que la diffusivité du polystyrène est supérieure à celle de l'eau!
- ♦ Il ne faut surtout pas en conclure que le polystyrène conduit mieux la « chaleur » que l'eau, non, mais plutôt que le polystyrène est plus rapide à réagir que l'eau.

I·3·iii – interprétation de l'équation de diffusion

♦ Nous allons tout de suite interpréter l'équation de diffusion bien qu'elle ne décrive que le cas unidimensionnel car l'interprétation en 3D est la même.

* approche technique

- ♦ Tout d'abord c'est une équation dont nous n'avons pas, « comme ça » toutes les solutions, contrairement à l'équation de propagation où nous pouvions les écrire a priori.
- ♦ Toutefois il s'agit d'une équation aux dérivées partielles linéaire ce qui peut parfois faciliter la résolution.
- ♦ Par exemple dans le cas d'un régime forcé, nous pourrons étudier chaque composante sinusoïdale séparemment et sommer le tout avec le principe de superposition, une composante s'écrivant

$$\underline{T}(x,t) = T_0(x) e^{j\omega t}$$

★ irréversibilité

L'équation de diffusion traduit le caractère irréversible du phénomène.

 \Leftrightarrow En effet, si nous regardons ce qui se passe lorsque nous remontons le temps, i.e. lorsque $t \longrightarrow t' = -t$, les dérivées partielles par rapport au temps changent de signe

$$\frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow \frac{\partial}{\partial t'} = -\frac{\partial}{\partial t}$$

- \Leftrightarrow C'est normal : quand quelque chose augmente avec le temps $\frac{\partial}{\partial t} > 0$ et que nous remontons le temps, cette même chose se met à décroître $\frac{\partial}{\partial t'} < 0$.
- ♦ L'équation de diffusion vue en remontant le temps s'écrit

$$-\rho\,c\,\frac{\partial T}{\partial t'} - \lambda\,\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \mathscr{P}$$

- ♦ Cette équation n'est pas une équation de diffusion.
- ♦ Cela signifie qu'en remontant le temps nous voyons des phénomènes non diffusif : c'est bien irréversible.
- ♦ Ce genre d'irréversibilité a déjà été beaucoup vu en thermodynamique de première année et est du au fait que le « chaud » va vers le froid et non le contraire.

* ordre de grandeur

♦ Réécrivons l'équation de diffusion thermique

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$
$$31 / 88$$

 \Leftrightarrow En notant T_0 l'ordre de grandeur de la température et τ le temps caractéristique, nous pouvons dire non seulement d'un point de vue dimensionnel mais aussi parce qu'une dérivée n'est qu'une division déguisée que

$$\frac{\partial T}{\partial t} \equiv \frac{T_0}{\tau}$$

♦ De même pour l'autre terme, comme nous dérivons deux fois

$$a\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = a \times \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) \qquad \Rightarrow \qquad a\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \equiv a\frac{T_0}{L^2}$$

♦ Finalement

$$\frac{T_0}{\tau} = a \frac{T_0}{L^2} \qquad \leadsto \qquad L = \sqrt{a \, \tau}$$

La distance caractéristique L de diffusion est :

- \rightarrow d'autant plus grande que la diffusivité a est grande;
- \rightarrow proportionnelle à $\sqrt{\tau}$ où τ est le temps caractéristique : c'est un phénomène lent.
- \diamond Pour passer de L à 10 L, il faut passer de τ à 100 τ , ce qui n'est pas rien!
- \Rightarrow Pour la propagation, comme nous avons $L=c\,\tau$, pour passer aller 10 fois plus loin il suffit d'attendre 10 fois plus longtemps.
 - * régime permanent stationnaire
- ♦ Rappelons ici la différence avec le régime permanent.

Un régime est dit *permanent* lorsque le régime transitoire est terminé.

- ♦ Il peut très bien y avoir un régime permanent non stationnaire comme, par exemple, tout ce qui est régime forcé (sinusoïdal ou non).
- ♦ Le cas d'un régime permanent sinusoïdal est celui que nous connaissons bien, celui pour lequel nous nous précipitons sur la notation complexe.
- ♦ Dans le cas du régime permanent stationnaire (RPS), l'équation de diffusion devient

$$-\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \mathscr{P}$$

♦ Et s'il n'y a pas de source

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$$

Dans le cas d'un régime permanent stationnaire, le champ de température dépend :

- → de la conductivité (vs. la diffusivité) s'il y a des sources;
- → uniquement des conditions aux limites s'il n'y a pas de source.

$I \cdot 3 \cdot iv$ – équation de diffusion thermique en 3D

♦ L'équation de conservation de l'énergie en 3D s'écrit

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \text{div } \vec{\jmath}_{\text{th}} = \mathscr{P}$$

♦ La loi de FOURIER s'écrit, elle

$$\vec{j}_{\rm th} = -\lambda \overrightarrow{\rm grad} T$$

 \Leftrightarrow En remplaçant dans l'équation de conservation de l'énergie et en « sortant » le λ parce que le matériau est homogène nous arrivons à

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \text{div } \left(-\lambda \overrightarrow{\text{grad}} \ T \right) = \mathscr{P} \qquad \Leftrightarrow \qquad \rho c \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \text{ div } \overrightarrow{\text{grad}} \ T = \mathscr{P}$$

♦ Il s'agit là de l'équation de diffusion thermique mais nous allons la *noter* autrement.

L'équation de diffusion thermique en 3D s'écrit

$$\rho \, c \, \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \, \triangle \, T = \mathscr{P}$$

- $\rightarrow \rho$ est la masse volumique;
- \rightarrow c est la capacité thermique massique;
- $\rightarrow \lambda$ est la conductivité thermique;
- \rightarrow \mathscr{P} est la production volumique d'énergie.

$I \cdot 3 \cdot v$ – pause laplacien et nabla

* définition du laplacien

Le
$$laplacien$$
 noté \triangle est défini par \triangle = div $\overrightarrow{\text{grad}}$

- \diamondsuit Les puristes remarquerons la différence entre Δ et Δ :
 - \rightarrow Δ se lit « delta » et est une lettre majuscule grecque représentant en général une variation $(\Delta U, \Delta E_c...)$;
 - \Rightarrow \triangle se lit « laplacien » et est un triangle représentant un opérateur vectoriel à l'instar de gradient, divergence. . .
- \diamondsuit Malgré cela nous éviterons d'utiliser la notation Δ pour des variations dans des problèmes où intervient le laplacien car, il faut l'avouer, cela prête à confusion.
- $\overset{\bullet}{\triangle}$ Ceci est la définition du laplacien scalaire, pour le laplacien vectoriel $\overset{\bullet}{\triangle}$, la définition est associée à la formule bien connue \overrightarrow{rot} \overrightarrow{rot} = \overrightarrow{grad} div $-\overset{\bullet}{\triangle}$.
 - * expression du laplacien en coordonnées cartésiennes

En coordonnées **cartésiennes** le laplacien de T(x,y,z) s'écrit

$$\Delta T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

- ♦ Nous savons calculer un gradient? une divergence? alors nous pouvons calculer un laplacien.
- ♦ Commençons par le gradient

$$\overrightarrow{\text{grad}} T = \frac{\partial T}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial T}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial T}{\partial z} \vec{u}_z$$

 \Leftrightarrow La composante de $\overrightarrow{\operatorname{grad}}\ T$ sur \overrightarrow{u}_x est donc $\frac{\partial T}{\partial x}$ (de même pour les autres composantes) ce qui donne

$$\triangle T = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial T}{\partial z} \right)$$

- ♦ D'où le résultat.
 - **★** notation nabla
 - kesako?
- ♦ Nabla c'est :
 - → une notation (surtout anglo-saxonne);
 - → un vecteur;
 - \rightarrow un super moyen mnémotechnique pour retenir les expressions de \overrightarrow{grad} , div, \triangle en $\overrightarrow{carté}$ -siennes.
- ♦ Insistons : le « truc » calculatoire avec nabla ne marche qu'avec les coordonnées cartésiennes, quiconque essaiera de l'utiliser avec des coordonnées cylindro-polaire ou sphérique ne pourra qu'échouer.

Par notation le vecteur
$$nabla \ \vec{\nabla}$$
 est tel que : $\overrightarrow{\text{grad}} \ T = \vec{\nabla} T \ ; \qquad \text{div } \vec{\jmath}_{\text{th}} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\jmath}_{\text{th}} \ ; \qquad \triangle \ T = \nabla^2 T$

anabla donne le calcul en coordonnées cartésiennes

♦ Nous ne le rappelerons jamais assez : utiliser le vecteur nabla ne marche qu'avec les coordonnées cartésiennes.

Dans le système de coordonnées cartésiennes, le vecteur nabla peut être vu comme

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

 \diamondsuit Nous avons alors bien $\overrightarrow{\text{grad}} T = \overrightarrow{\nabla} T \text{ car}$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times T = \begin{pmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \\ \frac{\partial T}{\partial z} \end{pmatrix}$$

 \diamondsuit De même div $\vec{\jmath}_{\rm th} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\jmath}_{\rm th}$ car

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} j_{\text{th},x} \\ j_{\text{th},y} \\ j_{\text{th},z} \end{pmatrix} = \frac{\partial j_{\text{th},x}}{\partial x} + \frac{\partial j_{\text{th},y}}{\partial y} + \frac{\partial j_{\text{th},z}}{\partial z}$$

 \diamondsuit Enfin $\triangle\ T = \nabla^2\,T$ car en élevant au carré les composantes de nabla, nous trouvons déjà

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

♦ Et donc

$$\nabla^2 T = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \times T \qquad \rightsquigarrow \qquad \nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

$I \cdot 3 \cdot vi$ – nouveau flash-back

- ★ passer de la 3D à la 1D
- ♦ Nous pouvons (et c'est fort heureux) retrouver l'équation de diffusion en 1D à partir de l'équation de diffusion en 3D.
- \diamond En effet, en admettant que la température ne dépende que de x nous avons

$$\triangle T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \underbrace{\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}}_{=0} + \underbrace{\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}}_{=0} \qquad \rightsquigarrow \qquad \triangle T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

♦ Et ainsi l'équation de diffusion donne

$$\rho\,c\,\frac{\partial T}{\partial t} - \lambda\,\triangle\,\,T = \mathscr{P} \qquad \leadsto \qquad \rho\,c\,\frac{\partial T}{\partial t} - \lambda\,\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \mathscr{P}$$

- \star passer de la 1D à la 3D sur un cas déjà rencontré
- ♦ Nous pouvons maintenant imaginer ce que deviendra l'équation de propagation en 3D.
- \Leftrightarrow En effet, le passage 3D \longrightarrow 1D est

$$\triangle T \longrightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

 \diamondsuit Nous pouvons alors imaginer que l'opération 1D \longrightarrow 3D est

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \longrightarrow \triangle T$$

 \diamondsuit Imaginons une équation de propagation 1D sur, par exemple, une surpression p

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

♦ Cette équation devient, en 3D

$$\triangle p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

- * une notation et un nom
- ♦ Nous pouvons réécrire l'équation de propagation sous la forme

$$\triangle p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

♦ Comme il s'agit là d'une équation très fréquente, un vieil usage a introduit une notation spécifique, peu utilisée de nos jours

$$\Box p = 0$$

- \diamond Comme l'équation est l'équation de D'ALEMBERT, l'opérateur \square s'appelle le d'alembertien.
- \diamondsuit Mais il existe le « laplacien » : \triangle .
- ♦ Eh bien l'équation suivante est l'équation de LAPLACE

$$\triangle T = 0$$

I·4 – Quelques solutions


$I \cdot 4 \cdot i$ – méthode

- ♦ Intéressons-nous maintenant à quelques solutions de l'équation de diffusion.
- ♦ Pour résoudre l'équation de diffusion thermique, la méthode est *simple*.
- ♦ La première question à se poser est : « Le régime est-il stationnaire ou non? »
- ♦ Si la réponse est « Oui, le régime est stationnaire » alors l'équation de diffusion devient une équation uniquement spatiale qui, dans le cas unidimensionnel, est rarement difficile à résoudre.
- ♦ Si la réponse est « Non, le régime n'est pas stationnaire » alors :
 - → le régime est sinusoïdal forcé, nous pouvons sortir les complexes et résoudre sans difficulté particulière;
 - → le régime n'est pas sinusoïdal forcé et il n'y a aucune méthode magique de résolution.

$\text{I} \cdot 4 \cdot ii$ – choc thermique – solution en régime transitoire en 1D

* situation

- ♦ Modélisons le contact brusque avec un thermostat de la manière suivante :
 - \rightarrow à $t=0^-$ un milieu occupant un demi-espace est à température uniforme;
 - \rightarrow à t=0 il est mis en contact avec un thermostat de température différente.



\Leftrightarrow Analyse:


- → ici nous avons un problème de diffusion;
- → il y a deux invariances par translation tant dans la géométrie que dans les contraintes donc la température ne va dépendre que d'un axe;
- → il s'agit ici d'un problème non stationnaire et le régime n'est pas sinusoïdal forcé;
- \rightarrow les grandeurs pertinentes seront donc a (régime non stationnaire) ainsi que T_0 comme condition initiale et T_1 comme contrainte.

♦ Analyse technique :

- ightharpoonup nous allons noter \vec{u}_x l'axe normal au plan de séparation ;
- → nous n'avons pas de méthode particulière de résolution donc il faudra la trouver avec une méthode particulière.
- ♦ Les deux conditions se traduisent par :
 - → $T(x,t<0) = T_0$;
 - → $T(0,t>0) = T_1$.

* graphiquement

♦ Une résolution numérique donne les graphiques suivants.



- \diamondsuit Les différentes courbes correspondent à des instants répartis linéairement $(t = k \times t_0 \text{ avec } k \text{ entier})$.
- \diamondsuit Nous pouvons voir que la température diffuse effectivement vers les x croissants mais de plus en plus lentement.

* solution et interprétation

♦ Admettons la solution suivante

$$T(x,t) = T_1 + 2 \times \frac{T_0 - T_1}{\sqrt{\pi}} \times \int_0^{x/(2\sqrt{at})} e^{-u^2} du$$

♦ Nous pouvons facilement vérifier la 2^e condition aux limites

$$T(0,t) = T_1 + 2 \times \frac{T_0 - T_1}{\sqrt{\pi}} \times \underbrace{\int_0^0 e^{-u^2} du}_{=0} \longrightarrow T(0,t) = T_1$$

♦ Rappelons que (cf. cours de maths)

$$\int_0^\infty e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

 \diamondsuit Nous avons ainsi, pour x > 0 à t = 0:

$$x/(2\sqrt{at}) = \infty \quad \rightsquigarrow \quad T(x,0) = T_1 + 2 \times \frac{T_0 - T_1}{\sqrt{\pi}} \times \int_0^\infty e^{-u^2} du \quad \rightsquigarrow \quad T(x,0) = T_0$$

 \diamondsuit De même à x fixé, si $t \longrightarrow \infty$ cela donne

$$x/(2\sqrt{at}) \longrightarrow 0 \quad \rightsquigarrow \quad T(x,0) = T_1 + 2 \times \frac{T_0 - T_1}{\sqrt{\pi}} \times \int_0^0 e^{-u^2} du \quad \rightsquigarrow \quad T(x,0) = T_1$$


- \diamond Autrement dit, en attendant suffisamment longtemps, quel que soit le lieu, la température finira par atteindre T_1 .
- \Rightarrow Enfin remarquons que la température ne dépend que de $\frac{x}{2\sqrt{at}}$.
- \Leftrightarrow De la sorte, en se fixant une température T^* quelconque (entre T_0 et T_1 quand même) elle est atteinte en L à t_0 tel que

$$\frac{L}{2\sqrt{at_0}} = C^{\text{te}} \longrightarrow L \propto \sqrt{t_0}$$


 \diamondsuit Nous retrouvons bien le fait que la diffusion est un phénomène lent puisque la distance est proportionnelle à \sqrt{t} .

I-4-iii – mur de maison – régime stationnaire 1D

- ♦ Il s'agit là d'une situation **très classique** à tel point que c'est presque l'archétype des phénomènes de diffusion et c'est pourquoi nous y ferons référence régulièrement.
 - * mur simple
 - situation et analyses
- ♦ Considérons un mur de maison, suffisamment grand pour pouvoir négliger les effets de bords et donc être considéré comme infini bien qu'il ne le soit pas.



- ♦ Ce mur sépare deux milieux (infinis eux aussi) et de températures uniformes et constante.
- ♦ La question est :
 - → quelle est la répartition de température à l'intérieur du mur en régime permanent?
 - → quelle est la puissance perdue à travers le mur en régime permanent?
- ♦ Analyse physique :
 - → nous sommes face à un problème de diffusion (c'est évident dans ce chapitre mais il faut le préciser devant un problème « inconnu »);
 - → la maison et l'atmosphère vont jouer le rôle de thermostats;
 - → le mur n'est pas radioactif, n'est pas envahi de réaction chimique et n'est pas parcouru par un courant électrique donc le terme de production est nul;
 - → le régime permanent est atteint et les contraites sont constantes (cf. thermostat) donc le régime permanent est un régime permanent stationnaire;
 - \rightarrow les grandeurs pertinentes sont λ (caractéristique matériaux en RPS), e et S_{mur} (géométrie), T_0 et T_1 (contraintes).
- ♦ Analyse technique :
 - → nous allons repérer le problème comme sur le schéma ci-dessous;
 - \rightarrow comme il y a invariance sur \vec{u}_y et \vec{u}_z , la température s'écrit T(x).



résolution

♦ Dans le cas de la diffusion sans source et en régime permanent stationnaire, l'équation de diffusion s'écrit

$$\triangle T = 0$$

♦ Cela donne dans le cas unidimentionnel

$$\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2}(x) = 0 \qquad \rightsquigarrow \qquad T(x) = \alpha \, x + \beta$$

 $\Rightarrow \alpha$ et β sont des constantes d'intégration qui dépendent des contraintes.

 $\grave{\mathbf{A}}$ l'échelle mésoscopique, la température est une fonction continue de l'espace.

♦ Nous avons donc

$$T(0^+) = T(0^-) \quad \leadsto \quad T(0^+) = T_0 \quad \text{ et } \quad T(0^+) = \alpha \quad \Longrightarrow \quad \alpha = T_0$$


♦ De même

$$T(e^-) = T(e^+) \quad \leadsto \quad T(e^-) = T_1 \quad \text{ et } \quad T(e^-) = T_0 + \beta \, e \qquad \leadsto \qquad \beta = \frac{T_1 - T_0}{e}$$

♦ Finalement

$$T(x) = T_0 + \frac{T_1 - T_0}{e} \times x$$

 \diamondsuit Nous voyons que le champ de température est affine à l'intérieur du mur.



 \diamond Nous pouvons constater que λ n'intervient pas, mais c'était prévisible étant donné que la conductivité n'intervient pas dans l'équation de diffusion.

puissance perdue à travers le mur

- \Leftrightarrow La puissance thermique perdue est celle qui va de la maison vers l'atmosphère ce qui nous impose le sens de $d\vec{S}$ dans le sens de $+\vec{u}_x$.
- ♦ La puissance thermique perdue s'écrit donc

$$\mathscr{P}_{\mathrm{perdue}} = \Phi_{\mathrm{th,\hat{a}\ travers\ le\ mur}} \qquad \leadsto \qquad \mathscr{P}_{\mathrm{perdue}} = \iint_{P \in \mathrm{mur}} \vec{\jmath}_{\mathrm{th}}(P) \cdot \mathrm{d}\vec{S}_{P}$$

♦ Or la densité surfacique de courant en volume s'écrit, d'après la loi de FOURIER

$$\vec{\jmath}_{\rm th} = -\lambda \, \overrightarrow{\rm grad} \, \, T \quad \rightsquigarrow \quad \vec{\jmath}_{\rm th}(x) = -\lambda \, \frac{{\rm d}T}{{\rm d}x}(x) \, \vec{u}_x \qquad \rightsquigarrow \qquad \vec{\jmath}_{\rm th}(x) = -\lambda \, \frac{T_1 - T_0}{e} \, \vec{u}_x$$

♦ De plus pour compter positivement l'énergie qui va de la maison vers l'atmosphère, il faut

$$d\vec{S}_P = +dS_P \, \vec{u}_x$$


♦ Nous avons ainsi

$$\mathscr{P}_{\text{perdue}} = \iint_{P \in \text{mur}} -\lambda \, \frac{T_1 - T_0}{e} \, \mathrm{d}S_P \qquad \rightsquigarrow \qquad \mathscr{P}_{\text{perdue}} = \lambda \, \frac{T_0 - T_1}{e} \times \iint_{P \in \text{mur}} \mathrm{d}S_P$$

♦ Et finalement

$$\mathscr{P}_{\text{perdue}} = (T_0 - T_1) \times \frac{\lambda S_{\text{mur}}}{e}$$

- ♦ Ce résultat est bien homogène (pour le voir, utiliser de tête la loi de FOURIER) et est cohérent :
 - \rightarrow si $T_0 > T_1$ c'est la maison qui perd de l'énergie;
 - \rightarrow plus e est grand plus la perte est faible;
 - → plus le mur est grand plus la perte est grande.
 - * mur isolé
 - situation et analyses
- \diamond Considérons maintenant le même mur (sans effet de bord et d'épaisseur e) recouvert d'une couche isolante d'épaisseur ℓ et de conductivité λ_i .



- ♦ Posons-nous les mêmes questions :
 - → champ de température dans le mur et l'isolant?
 - → puissance perdue?
- ♦ L'analyse physique est analogue à la précédente
 - → c'est un problème de diffusion;
 - → il n'y a pas de production;
 - → il y a deux milieux diffusants donc deux équations de diffusion à résoudre et à recoller;
 - \rightarrow les grandeurs pertinentes sont les mêmes que précédemment auxquelles il faut ajouter les caractéristiques de l'isolant λ_i et ℓ .
- ♦ Analyse technique :
 - \rightarrow comme il y a **deux** milieux diffusants, il y a **deux** fonctions températures soit $T_i(x)$ et $T_m(x)$;
 - → comme les deux milieux sont en régime permanent stationnaire, nous pouvons écrire tout de suite que les champs de température associés sont linéaires ce qui donne

$$T_{\mathbf{i}}(x) = A x + B$$
 et $T_{\mathbf{m}}(x) = C x + D$

→ quatre constantes d'intégration il faudra donc quatre conditions aux limites pour pouvoir tout résoudre.

- \Leftrightarrow En ce qui concerne la continuité de température, nous en avons 3 : en x=0, en $x=\ell$ et en $x=\ell+e$.
- \diamondsuit Il manque une condition, ça sera la continuité du flux thermique en $x = \ell$.
- ♦ N'oublions pas en effet qu'en régime permanent stationnaire la conservation de l'énergie s'écrit

$$0 + \frac{\partial j_{\rm th}}{\partial x} = \mathscr{P}$$

 \Leftrightarrow Cette équation montre bien que la fonction $j_{\rm th}$ est dérivable donc qu'elle est continue.

À l'échelle mésoscopique, la densité surfacique de courant thermique en volume est une fonction continue de l'espace.

♦ Nous avons nos 4 conditions aux limites, nous pouvons les traduire puis résoudre.

traduction des conditions aux limites

 \diamondsuit La continuité de la température en x=0 donne

$$T(0^-) = T_i(0^+) \qquad \rightsquigarrow \qquad T_0 = B$$

 \diamondsuit La continuité de la température en $x = \ell + e$ donne

$$T_{\mathrm{m}}((\ell+e)^{-}) = T((\ell+e)^{+}) \qquad \leadsto \qquad C\left(\ell+e\right) + D = T_{\mathrm{ext}}$$

 \diamondsuit La continuité de la température en $x = \ell$ donne

$$T_{\mathbf{i}}(\ell^-) = T(\ell^+) \qquad \leadsto \qquad A \,\ell + B = C \,\ell + D$$

♦ Enfin la continuité du courant thermique donne

$$j_{\mathrm{th,i}}(\ell^{-}) = j_{\mathrm{th,m}}(\ell^{+})$$

♦ Soit, avec la loi de FOURIER

$$-\lambda_{\rm i}\,\frac{{\rm d}^2T_{\rm i}}{{\rm d}x^2}(\ell^-) = -\lambda_{\rm m}\,\frac{{\rm d}^2T_{\rm m}}{{\rm d}x^2}(\ell^+) \quad \rightsquigarrow \quad -\lambda_{\rm i}\,A = -\lambda_{\rm m}\,C \qquad \rightsquigarrow \quad \lambda_{\rm i}\,A = \lambda_{\rm m}\,C$$

résolution

♦ Commençons par réécrire les équations obtenues

$$B = T_0 \qquad \leadsto \qquad \begin{cases} C(\ell + e) + D = T_{\text{ext}} \\ A\ell + T_0 = C\ell + D \\ \lambda_i A = \lambda_m C \end{cases}$$

- ♦ Nous allons d'abord chercher le flux thermique perdu.
- \diamond Par continuité du flux thermique, le flux thermique perdu par la maison n'est autre que le flux qui traverse l'épaisseur ℓ d'isolant.
- ♦ Or ce flux s'écrit

$$\Phi_{\rm i} = -\lambda_{\rm i} \times A \times S_{\rm mur}$$

- \diamondsuit Il nous faut donc trouver A.
- \diamond Pour ce faire commençons par éliminer C et obtenir un système de deux équations à deux inconnues

$$C = \frac{\lambda_{i}}{\lambda_{m}} A \quad \rightsquigarrow \quad \begin{cases} \frac{\lambda_{i}}{\lambda_{m}} A (\ell + e) + D = T_{\text{ext}} \\ A \ell + T_{0} = \frac{\lambda_{i}}{\lambda_{m}} A \ell + D \end{cases}$$


♦ Réécrivons ce système sous une forme plus adéquate

$$\begin{cases} \frac{\lambda_{i}}{\lambda_{m}} A (\ell + e) + D = T_{ext} \\ \left(\frac{\lambda_{i}}{\lambda_{m}} - 1\right) \ell A + D = T_{0} \end{cases}$$

♦ En soustrayant les deux équations ainsi obtenues nous arrivons à

$$A\left(\frac{\lambda_{i}}{\lambda_{m}}(\ell+e) - \left(\frac{\lambda_{i}}{\lambda_{m}} - 1\right)\ell\right) = T_{\text{ext}} - T_{0} \qquad \rightsquigarrow \qquad A = \frac{T_{\text{ext}} - T_{0}}{\frac{\lambda_{i}}{\lambda_{m}}e + \ell}$$

♦ Graphiquement, cela donne quelque chose comme représenté ci-dessous.



3 isolation?

♦ La puissance perdue par la maison peut s'écrire

$$\mathscr{P}_{\mathrm{perdue}} = -\lambda_{\mathrm{i}} \, A \, S_{\mathrm{mur}} \quad \leadsto \quad \mathscr{P}_{\mathrm{perdue}} = -\lambda_{\mathrm{i}} \, S_{\mathrm{mur}} \times \frac{T_{\mathrm{ext}} - T_{0}}{\frac{\lambda_{\mathrm{i}}}{\lambda_{\mathrm{m}}} \, e + \ell}$$

♦ Réécrivons cette puissance sous une autre forme pour pouvoir plus facilement la comparer à la puissance perdue par le mur non isolé

$$\mathscr{P}_{\mathrm{perdue}} = -\lambda_{\mathrm{m}} \, S_{\mathrm{mur}} \times \frac{T_{\mathrm{ext}} - T_{0}}{e + \frac{\lambda_{\mathrm{m}}}{\lambda_{\mathrm{i}}} \, \ell}$$

♦ Résultat à comparer avec


$$\mathscr{P}_{\mathrm{perdue, non isol\acute{e}}} = -\lambda_{\mathrm{m}} S_{\mathrm{mur}} \times \frac{T_{\mathrm{ext}} - T_{0}}{e}$$

$$43 / 88$$

- \Leftrightarrow Donc finalement, isoler un mur de conductivité λ_m avec un isolant d'épaisseur ℓ et de conductivité λ_i revient à augmmenter l'épaisseur du mur de $\frac{\lambda_m}{\lambda_i}$ ℓ
- ♦ Nous retrouvons là quelque chose de très cohérent vis-à-vis de l'isolation thermique :
 - → plus l'épaisseur est grande, plus l'isolation est efficace;
 - → moins la conductivité de l'isolant est grande, plus l'isolation est efficace;
 - → plus la conductivité du mur est grande, plus l'isolation est efficace.

$I \cdot 4 \cdot iv$ – barreau radioactif – régime stationnaire en symétrie cylindrique

- * dispositif et analyse
- \diamond Considérons un barreau radioactif cylindrique de rayon R et de hauteur h.




- ♦ Nous considérerons le barreau suffisamment grand pour pouvoir négliger les effets de bord.
- \Leftrightarrow En admettant que la température ambiante soit uniforme et constante égale à T_0 , quelle est la température dans le barreau?
- ♦ Analyse physique
 - → ici nous sommes face à un problème de diffusion;
 - → comme le barreau est radioactif, il y a un terme de source que nous prendrons uniforme et constant à \mathcal{P}_0 (en W.m⁻³);
 - → il y a une invariance par translation par rapport à l'axe (puisque les effets de bord sont négligés) et par rotation autour du même axe;
 - → nous allons considérer le régime permanent stationnaire;
 - \rightarrow les grandeurs pertinentes sont R et h (géométrie), λ , \mathcal{P}_0 (aspect thermique) et T_0 (contrainte).
- \diamond Rappelons que ρ et c ne font pas parti des grandeurs pertinentes car le régime est stationnaire.
- ♦ Analyse technique
 - \rightarrow étant donné la géométrie du dispositif, nous allons naturellement utiliser le repérage cylindropolaire ce qui permet de dire que, grâce aux invariances, les différentes grandeurs (T, j_{th}) ne dépendent que de r;
 - → dans le cas d'un régime stationnaire avec terme de source (de préférence uniforme), il y a deux grandes méthodes;
 - → une mise en équation globale qui permet de simplifier la résolution grâce aux symétries;
 - → une mise en équation en 3D quelconque suivi de la résolution avec le laplacien en cylindropolaire.

* mise en équation : méthode du bilan global

de un système bien choisi

- ♦ L'idée est en fait de redémontrer la loi de conservation de l'énergie mais dans le cas particulier du barreau radioactif.
- ♦ Le tout étant de bien choisir le système.
- ♦ Pour choisir le « bon » système, c'est très simple car cela revient à choisir un « bon » volume et une « bonne » surface qui permettent de faire des calculs de flux facilement.
- ♦ Et des calculs de flux, cela ressemble beaucoup à l'électrostatique!
- ♦ En fait, comme pour le théorème de Gauss le bon système sera celui délimité par une surface qui :
 - → respecte les symétries du problème;
 - \rightarrow passe par le point M où nous voulons déterminer le champ (de température).
- \diamondsuit Ici comme la diffusion est *radiale* nous allons choisir un système contenue dans un cylindre de rayon r et de hauteur h.



mise en équation et résolution

- \diamond Nous allons faire un bilan d'énergie pour ce système entre t et t + dt.
- ♦ Ce bilan s'écrit

VARIATION dans le temps = ÉCHANGE à travers la surface + CRÉATION en volume

♦ Comme le régime est stationnaire, nous avons tout de suite

VARIATION dans le temps
$$= 0$$

♦ Commençons par calculer le terme d'échange.

$$\Phi_{\text{reçue}} = - \iint_{P \in \mathcal{S}} \vec{\jmath}_{\text{th}}(P) \cdot d\vec{S}_{P}$$

 \diamondsuit En découpant la surface $\mathcal S$ en trois (1 étant au-dessus et 2 en dessous) et avec l'extensivité du flux

$$\Phi_{\text{reçue}} = -\iint_{P \in \mathcal{S}_1} \vec{\jmath}_{\text{th}}(P) \cdot d\vec{S}_{1P} - \iint_{P \in \mathcal{S}_2} \vec{\jmath}_{\text{th}}(P) \cdot d\vec{S}_{2P} - \iint_{P \in \mathcal{S}_\ell} \vec{\jmath}_{\text{th}}(P) \cdot d\vec{S}_{\text{lat},P}$$

♦ Or les vecteurs surface élémentaires s'écrivent

$$d\vec{S}_{1P} = dS_P \vec{u}_z$$
; $d\vec{S}_{2P} = -dS_P \vec{u}_z$ et $d\vec{S}_{lat,P} = dS_P \vec{u}_r$

 \Leftrightarrow Ce qui donne, avec $\vec{\jmath}_{th}(P) = j_{th}(P) \vec{u}_r$

$$\Phi_{\text{reque}} = -0 - 0 - \iint_{P \in \mathcal{S}_{\ell}} j_{\text{th}}(P) \, \mathrm{d}S_{P}$$

 \diamondsuit Or la surface $\mathscr S$ est choisie de telle sorte que

$$r_P = \mathbf{C}^{\text{te}} = r_M \stackrel{\text{not}}{=} r$$

♦ Et ainsi

$$\Phi_{\text{reçue}} = -\iint_{P \in \mathcal{S}_{\ell}} j_{\text{th}}(r_P) \, dS_P$$

$$= -\iint_{P \in \mathcal{S}_{\ell}} j_{\text{th}}(r) \, dS_P$$

$$= -j_{\text{th}}(r) \times \iint_{P \in \mathcal{S}_{\ell}} dS_P$$

$$= -j_{\text{th}}(r) \times 2 \pi r h$$

♦ Le terme de production s'écrit, lui

$$\mathscr{P} = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \mathscr{P}(P) \, \delta \tau_P$$

 \diamondsuit Comme $\mathscr{P}(P)=\mathscr{P}_0$ est uniforme, nous avons rapidement

$$\mathcal{P} = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \mathcal{P}_0 \, \delta \tau_P$$
$$= \mathcal{P}_0 \iiint_{P \in \mathcal{V}} \delta \tau_P$$
$$= \mathcal{P}_0 \times \pi \, r^2 \, h$$

♦ En réinjectant ces résultats dans la loi de conservation de l'énergie cela donne

$$0 = \Phi_{\text{reque}} \, \mathrm{d}t + \mathscr{P} \, \mathrm{d}t \quad \rightsquigarrow \quad j_{\text{th}}(r) \times 2 \, \pi \, r \, h = \mathscr{P}_0 \times \pi \, r^2 \, h \qquad \rightsquigarrow \qquad j_{\text{th}}(r) = \frac{\mathscr{P}_0 \, r}{2}$$

♦ Maintenant nous pouvons utiliser la loi de FOURIER qui dit

$$j_{\rm th}(r) = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r)$$

 \Leftrightarrow Et ainsi T(r) s'écrit


$$-\lambda\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) = \frac{\mathscr{P}_0\,r}{2} \quad \leadsto \quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) = -\frac{\mathscr{P}_0\,r}{2\,\lambda} \qquad \Longrightarrow \qquad T(r) = -\frac{\mathscr{P}_0\,r^2}{4\,\lambda} + \mathrm{C}^{\mathrm{te}}(r) = -\frac{\mathrm{d}T}{2\,\lambda} + \mathrm{C}^{\mathrm{te}(r)}(r) = -\frac{\mathrm{d}T}{2\,\lambda} + \mathrm{C}^{\mathrm{te}(r)}(r) = -\mathrm{d}T^{\mathrm{d}T}(r) = -\mathrm{d}T^{\mathrm{d$$

 \diamondsuit La constante d'intégration s'obtient grâce à la continuité de la température en r=R

$$T(R) = T_0 \qquad \leadsto \qquad T(r) = \frac{\mathscr{P}_0}{4\lambda} \left(R^2 - r^2\right) + T_0$$

vision graphique

 \diamondsuit Graphiquement la température en fonction de r ressemble à cela



- \diamondsuit Nous pouvons constater que :
 - → la température la plus élevée est au centre;
 - \rightarrow plus r augmente, plus le courant thermique est grand.
 - * mise en équation : méthode sans réfléchir

3 repartir de l'équation de diffusion thermique

- ♦ L'idée est de résoudre « mathématiquement » l'équation de diffusion.
- ♦ Il faut d'abord rétablir dans le cas général l'équation

$$\rho \, c \, \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \, \triangle \, T = \mathscr{P}$$

♦ Cette équation se simplifie tout de suite car le régime est permanent stationnaire

$$-\lambda \triangle T = \mathscr{P} \qquad \leadsto \qquad \triangle T = -\frac{\mathscr{P}_0}{\lambda}$$

- \Leftrightarrow Et maintenant il faut l'expression du laplacien en cylindro polaire pour une fonction qui ne dépend que de r.
- ♦ Pour cela en cherchant dans les archives / l'énoncé / la calculatrice, nous trouvons

$$\triangle T(r) = \frac{1}{r} \times \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(r \times \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) \right)$$

e Comme le montre l'expression ci-dessus, contrairement aux coordonnées cartésiennes

$$\triangle T(r) \neq \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}r^2}(r)$$
 en cylindro-polaire

résoudre

♦ Il faut y aller lentement et par étapes.

$$\triangle \ T = -\frac{\mathscr{P}_0}{\lambda} \quad \leadsto \quad \frac{1}{r} \times \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(r \times \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) \right) = -\frac{\mathscr{P}_0}{\lambda} \quad \leadsto \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(r \times \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) \right) = -\frac{\mathscr{P}_0}{\lambda} \times r$$

♦ En primitivant cela donne

$$r \times \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) = -\frac{\mathscr{P}_0}{2\lambda} \times r^2 + \alpha \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) = -\frac{\mathscr{P}_0}{2\lambda} \times r + \frac{\alpha}{r}$$


♦ En primitivant une fois de plus nous arrivons à

$$T(r) = -\frac{\mathscr{P}_0}{4\lambda} \times r^2 + \alpha \ln r + \beta$$

- ♦ Il y a deux constantes d'intégration, il faut donc deux conditions aux limites pour les trouver.
- \Leftrightarrow Ici r=0 existe car il est dans le domaine de résolution, il faut donc trouver une solution pour r=0.
- \diamondsuit Cela implique que $\alpha = 0$ sans quoi pour r = 0 la température deviendrait infinie, ce qui n'est pas possible.
- ♦ Il reste donc

$$T(r) = -\frac{\mathscr{P}_0}{4\lambda} \times r^2 + \beta$$

- \diamondsuit À partir de là nous sommes ramenés au cas précédent et la continuité de la température en r=R permet de conclure.
 - * comparaison des deux méthodes
- ♦ Vue de loin la 2^e méthode paraît plus courte mais c'est oublier que nous n'avons pas retranscrit :
 - → le début qui consiste à retrouver l'équation de diffusition thermique en 3D;
 - \rightarrow la fin pour trouver β et tracer T(r).
- ♦ Malgré cela cette méthode présente quelques caractéristiques qui peuvent être des inconvénients :
 - \rightarrow cette méthode dépend de la connaissance de $\triangle T(r)$ qui n'est pas intuitive;
 - → cette méthode fait apparaı̂tre des arguments de cohérence dans la résolution ce qui n'est pas fréquent;
 - \rightarrow des fois il est possible d'avoir un terme en $\ln r$ dans une diffusion en symétrie cylindrique.
- ♦ Considérons un fil de cuivre parcouru par un courant et entouré d'une gaine isolante (électriquement).




 \diamondsuit La diffusion et radiale et il y a deux milieux diffusif donc il y a deux fonctions T(r) à trouver

$$T_{\rm fil}(r)$$
 pour $0 \le r \le R$ et $T_{\rm isol}(r)$ pour $R \le r \le R + a$


 \Leftrightarrow Dans ces conditions il ne peut pas y avoir de terme en $\ln r$ dans $T_{\rm fil}(r)$ puisque la valeur r=0 appartient au domaine de résolution mais il peut très bien y avoir ce terme dans $T_{\rm isol}(r)$ parce que, justement, r=0 n'est pas un point de *l'isolant*.


$\text{I} \cdot 4 \cdot v - \text{température dans le sol} - \text{régime sinusoïdal forcé en 1D}$

- * situation et analyse physique
- ♦ Considérons une portion de sol suffisamment grande pour pouvoir être considérée comme infinie.




- ♦ Nous pouvons mettre de côté le chauffage par rayonnement car la diffusion est un phénomène linéaire.
- ♦ Nous pouvons ainsi nous concentrer sur l'influence thermique de l'air.
- \diamondsuit La température de l'air varie sinusoïdalement avec des périodes très différentes :
 - → une période correspond à l'évolution saisonnière;
 - → une autre période correspond à l'évolution quotidienne.
- \diamond Toujours parce que la diffusion est un phénomène **linéaire** nous allons nous contenter d'étudier une seule période T sans préciser laquelle.
- \diamondsuit Ainsi, pour nous, la température de l'air sera $T_{\rm air}(t) = T_0 + \theta_0 \cos{(\omega t)}$





- ♦ Analyse physique
 - → nous sommes face à un problème de diffusion;
 - → le sol n'étant pas radioactif⁵, ni le siège de réaction chimique, ni parcouru par un courant, la diffusion se fera sans terme de production;
 - → le régime que nous allons chercher est un régime permanent mais non stationnaire;
 - → la situation est invariante par translation suivant deux axes;
 - \rightarrow les grandeurs pertinentes sont a pour l'aspect thermique (et non λ), T_0 , θ_0 et ω pour les contraintes. Ici il n'y a pas d'aspect géométrique à moins de désirer compter exactement le flux qui passe à travers une surface S_0 dessinée sur le sol.
 - * analyse technique
- ♦ Commençons par imposer un repérage de la situation.



5. Du moins pas à faible profondeur.

- \diamondsuit Les invariances imposent donc que la température s'écrit T(z,t) avec $z \ge 0$.
- ♦ Nous pouvons écrire cette température sous la forme

$$T(z,t) = T_0 + T_{\text{sol}}(z,t)$$

- \Leftrightarrow L'avantage de cette écriture et qu'elle fait apparaître le régime permanent stationnaire (*i.e.* la solution pour $\theta_0 = 0$) de sorte que $T_{\text{sol}}(z,t)$ soit sinusoïdal de valeur moyenne nulle.
- ♦ Sinusoïdal? De valeur moyenne nulle? Utilisons la notation complexe.

$$T_{\rm sol}(z,t) = \Re (T_{\rm sol}(z,t))$$

♦ La notation complexe donne de manière systématique

$$T_{\rm sol}(z,t) = f(z) e^{j\omega t}$$

 \diamondsuit Nous nous irons un peu plus loin en cherchant directement $\underline{T_{\rm sol}}(z,t)$ sous une forme un peu plus particulière

$$\underline{T_{\rm sol}}(z,t) = \underline{T_{\rm m}} \, \mathrm{e}^{\mathrm{j} \, (\omega \, t - \underline{k} \, z)}$$

 \diamondsuit Si cela ne marche pas, nous reviendrons à la forme originelle $\underline{T_{\mathrm{sol}}}(z,t) = \underline{f}(z) \, \mathrm{e}^{\,\mathrm{j}\,\omega\,t}$ mais cela marchera.

* résolution

♦ Faisons comme si nous avions retrouvé l'équation de diffusion thermique sans terme de production

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \triangle T = 0 \qquad \rightsquigarrow \qquad \triangle T = \frac{1}{a} \frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{avec} \quad a \stackrel{\text{not}}{=} \frac{\lambda}{\rho c}$$

♦ En une dimension le laplacien donne

$$\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}(z,t) = \frac{1}{a} \frac{\partial T}{\partial t}(z,t)$$

♦ Et ainsi en notation complexe

$$\frac{\partial^2 \underline{T}}{\partial z^2}(z,t) = \frac{1}{a} \frac{\partial \underline{T}}{\partial t}(z,t)$$

♦ En injectant la solution recherchée cela donne

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\underline{T_{\mathbf{m}}} \, \mathrm{e}^{\mathrm{j} \, (\omega \, t - \underline{k} \, z)} \right) = \frac{1}{a} \, \frac{\partial}{\partial t} \left(\underline{T_{\mathbf{m}}} \, \mathrm{e}^{\mathrm{j} \, (\omega \, t - \underline{k} \, z)} \right) \qquad \rightsquigarrow \qquad -\underline{k}^2 \, \underline{T_{\mathbf{m}}} \, \mathrm{e}^{\mathrm{j} \, (\omega \, t - \underline{k} \, z)} = \frac{1}{a} \, \mathrm{j} \, \omega \, \underline{T_{\mathbf{m}}} \mathrm{e}^{\mathrm{j} \, (\omega \, t - \underline{k} \, z)}$$

♦ Nous avons finalement

$$-\underline{k}^2 = \frac{1}{a} \mathrm{j} \, \omega \qquad \rightsquigarrow \qquad \underline{k}^2 = -\mathrm{j} \, \frac{\omega}{a}$$

 \diamond Pour trouver <u>k</u> nous allons nous aider de la relation $-j = e^{-j\pi/2}$

$$\underline{k} = \underline{k}^{2^{1/2}}$$

$$= \left(\frac{\omega}{a} e^{-j\pi/2}\right)^{1/2}$$

$$= \pm \sqrt{\frac{\omega}{a}} e^{-j\pi/4}$$

$$= \pm \sqrt{\frac{\omega}{a}} \times \frac{1-j}{\sqrt{2}}$$

♦ Résultat que nous allons noter

$$\underline{k} = \varepsilon \times k_0 (1 - j)$$
 avec $\varepsilon = \pm 1$ et $k_0 \stackrel{\text{not}}{=} \sqrt{\frac{\omega}{2 a}}$

 \diamondsuit Nous pouvons maintenant remplacer \underline{k} dans la solution

$$\begin{split} \underline{T_{\text{sol}}}(z,t) &= \underline{T_{\text{m}}} \, \mathrm{e}^{\mathrm{j} \, (\omega \, t - \underline{k} \, z)} \\ &= \underline{T_{\text{m}}} \, \mathrm{e}^{\mathrm{j} \, (\omega \, t - \varepsilon \, k_0 \, z \, (1 - \mathrm{j}))} \\ &= \underline{T_{\text{m}}} \, \mathrm{e}^{\mathrm{j} \, (\omega \, t - \varepsilon \, k_0 \, z)} \times \mathrm{e}^{+\mathrm{j}^2 \, \varepsilon \, k_0 \, z} \\ &= T_{\text{m}} \, \mathrm{e}^{\mathrm{j} \, (\omega \, t - \varepsilon \, k_0 \, z)} \times \mathrm{e}^{-\varepsilon \, k_0 \, z} \end{split}$$

 \diamondsuit Ici comme z peut tendre vers $+\infty$ et que la température ne peut être infinie, nous avons forcément $\varepsilon = +1$ et donc

$$T_{\rm sol}(z,t) = T_{\rm m} e^{j(\omega t - k_0 z)} \times e^{-k_0 z}$$

 \diamondsuit Nous pouvons revenir à la solution réelle (sans oublier l'argument de $\underline{T_{\mathrm{m}}}$)

$$T_{\rm sol}(z,t) = \Re\left(\underline{T_{\rm sol}}(z,t)\right) \longrightarrow T_{\rm sol} = T_{\rm m} \cos(\omega t - k_0 z + \varphi) \times e^{-k_0 z}$$

♦ Puis à la solution complète

$$T(z,t) = T_0 + T_m \cos(\omega t - k_0 z + \varphi) \times e^{-k_0 z}$$

 \diamond Pour déterminer $T_{\rm m}$ et φ nous allons utiliser la continuité de la température en z=0.

$$T(0,t) = T_0 + \theta_0 \, \cos{(\omega \, t)} \qquad \rightsquigarrow \qquad T_0 + T_{\mathrm{m}} \, \cos{(\omega \, t + \varphi)} = T(0,t) = T_0 + \theta_0 \, \cos{(\omega \, t)}$$

♦ Par identification nous trouvons très vite


$$T_{\rm m} = \theta_0$$
 et $\varphi = 0$

♦ Et la solution finale s'écrit


$$T(z,t) = T_0 + \theta_0 \cos(\omega t - k_0 z) \times e^{-k_0 z}$$

* interprétation

 \diamondsuit Graphiquement la solution en fonction de x à t fixé est la suivante (pour plusieurs valeurs de t)



 \Leftrightarrow En revanche, la solution en fonction de t à x fixé est la suivante (pour plusieurs valeurs de x)



♦ Dynamiquement cela ressemble à une onde dont l'amplitude diminue très vite au fur et à mesure de l'avancement.

Montrer l'animation Maple.

- ❖ Ici il n'y a aucune dissipation! L'énergie se conserve et n'est même pas transformée en une autre forme.
- ♦ La raison pour laquelle l'amplitude décroît est simple : comme la diffusion se fait dans tous les sens, un « morceau » d'énergie peut aller vers l'avant ou vers l'arrière.
- ♦ C'est pourquoi en chaque endroit il y a de l'énergie qui rebrousse chemin, ce qui implique que moins d'énergie va vers l'avant et donc une amplitude des oscillations de température qui décroît. C'est inévitable.
- \diamondsuit Nous voyons aussi que l'effet des variations de température se fait sentir jusqu'à une profondeur d'environ $\frac{5}{k_0}$ soit

$$z_{\rm max} \sim 5 \sqrt{\frac{2 \, a}{\omega}} \qquad \leadsto \qquad z_{\rm max} \sim 5 \sqrt{\frac{a \times {\rm p\'eriode}}{\pi}}$$

- ♦ Nous voyons ainsi que la profondeur maximal est directement lié à la période.
- \Leftrightarrow En Champagne-Ardenne les caves de vin de champagne sont à 30 m de profondeur et creusées dans un sol calcaire. En prenant une diffusivité de $0,4.10^{-6}$ m $^2.s^{-1}$ et une période de 365 jours, nous trouvons


$$z_{\rm max} = 10~{\rm m}$$

- ♦ Cette valeur explique pourquoi, quelle que soient les conditions extérieures de température, il fait toujours 13 °C dans une cave de champagne.
- ♦ Ci-dessous, une vue de la superbe cave de Moët et Chandon à Epernay ⁶.



$\text{I} \cdot 4 \cdot vi$ – résumé des conditions aux limites


- * condition au bord d'un milieu diffusant
- paroi adiabatique
- ♦ Une paroi adiabatique est une paroi qui ne laisse pas passer l'énergie.
- ♦ Nous pouvons donc traduire techniquement la condition en utilisant la densité de courant en volume.



contact avec un thermostat

♦ Un thermostat un dispositif qui impose sa température donc

^{6.} Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Epernay_Champagne_Moet_Chandon_Cave.jpg.




contact avec un fluide en mouvement

- ♦ Tout le monde a déjà fait l'expérience du ventilateur : quand il y a *circulation* de fluide près d'un milieu diffusant, il y a des pertes thermiques.
- ♦ Ces pertes sont dites *conducto-convectives* (puisqu'il s'agit d'un échange entre un milieu diffusif et un milieu convectif) et elles s'écrivent simplement.

Entre un milieu diffusif et un milieu fluide en mouvement, le flux thermique dit conducto-convectif s'écrit $\Phi = \pm h \, S \, \left(T_{\text{fluide}} - T_{\text{surface}} \right) \quad \text{où} :$ $\Rightarrow h \text{ dépend du matériau, du fluide et de la vitesse du fluide ; }$ $\Rightarrow S \text{ est la surface d'échange ; }$ $\Rightarrow \Phi \text{ est en watt. }$ fluide en mouvement $\Rightarrow \Phi \text{ mouvement}$ milieu diffusant

- ♦ Cette loi n'est pas exigible en tant que telle mais comme elle ressemble énormément à une loi que nous allons voir dans le paragraphe suivant, autant la connaître de manière à ne pas les confondre.
- \diamond En ce qui concerne le signe, il faut réfléchir suivant la convention adoptée (qui reçoit Φ ?).
 - * condition entre deux milieux diffusants
 - a flux thermique
- ♦ Généralisons une loi vue lors de la recherche du champ de température dans un mur.



- ♦ Cette loi ne fait que traduire la conservation de l'énergie.
- ♦ Pour la mettre en défaut, il faudrait qu'il y ait une création (ou une absorption) d'énergie à l'échelle de l'interface. Ce qui n'est pas possible à l'échelle mésoscopique, mais à l'échelle macroscopique...


de température à l'échelle mésoscopique

♦ Comme nous l'avons déjà signalé sur l'exemple du mur

À l'échelle mésoscopique, la température et la densité surfacique de courant thermique en volume sont des champs continus de l'espace.

3 température à l'échelle macroscopique


- ♦ À l'échelle macroscopique, la température n'est pas toujours une fonction continue de l'espace.
- ♦ Prenons par exemple une maison vue de loin.




 \diamondsuit À cette échelle les murs sont d'épaisseur nulle ce qui implique, à cette échelle, que

T(juste au bord d'un mur) $\neq T$ (juste de l'autre côté du mur)


 \diamondsuit En fait tout se passe comme si l'épaisseur e avait été réduite à 0.



- ♦ Il peut en être de même pour le terme de production.
- ♦ Imaginons une paroi source d'énergie et regardons-la de loin.



- ❖ Nous voyons que nous pouvons alors introduire un terme de puissance surfacique (et non plus volumique).
- ♦ C'est exactement la même chose qu'en électromagnétisme lorsque nous avons introduit la densité surfacique de charge.
- ♦ Ces pourquoi, face à une épaisseur infiniment fine à l'échelle macroscopique :
 - → la température n'est plus continue;
 - → le courant thermique en volume n'est plus continu si l'épaisseur est source d'énergie.
- ♦ Il devient alors aussi plus difficile de trouver les flux thermiques, même dans le cas où il n'y a pas de source.
- ♦ Reprenons ainsi le mur de maison mais en version « infiniment » fin.



♦ Nous savons (car nous l'avons déjà calculé) que le flux thermique qui passe de l'un à l'autre s'écrit, en régime stationnaire

$$\Phi_{\text{maison vers atmosphère}} = \frac{\lambda}{e} \times S \left(T_{\text{maison}} - T_{\text{atmosphère}} \right) \stackrel{\text{not}}{=} h \, S \left(T_{\text{maison}} - T_{\text{atmosphère}} \right) \quad \text{avec} \quad h = \frac{\lambda}{e}$$

- ♦ Nous voyons alors réapparaître une loi formellement identique à celle qui donne le flux conductoconvectif mais qui est *fondamentalement différente* en terme phénoménologique car là ce flux n'est autre que celui qui traverse **un** milieu diffusif (ici, le mur).
- ♦ Cette loi montre aussi que le flux est proportionnel à l'écart en température. Cela nous amène directement au paragraphe suivant.

I·5 – Résistance thermique

$I \cdot 5 \cdot i$ – définition par l'exemple

* tout d'abord les circonstances


♦ Pour parler de résistance thermique il faut quelques conditions (simples).

Nous pourrons parler de résistance thermique dans un phénomène de diffusion :

- → en régime permanent stationnaire;
- → sans terme de source.
- ♦ Reste maintenant à savoir ce qu'est cette résistance thermique.

★ exemple du mur simple

- ♦ Retrouvons très vite les résultats trouvés sur le mur simple de maison.
- ♦ Nous savons que la température est une fonction continue de l'espace et que la variation est affine dans le mur car le régime est permanent et sans terme de source.
- ♦ Graphiquement cela donne donc ceci



♦ Analytiquement il n'est pas très difficile de retrouver la fonction

$$T(x) = T_{\text{maison}} + \frac{T_{\text{atmo}} - T_{\text{maison}}}{e} \times x$$

♦ Le flux allant de la maison vers l'atmosphère s'écrit donc

$$\Phi_{\rm m\to a} = j_{\rm th} \times S$$

♦ Avec la loi de FOURIER cela donne

$$j_{\rm th} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \quad \leadsto \quad j_{\rm th} = \frac{T_{\rm maison} - T_{\rm atmo}}{e} \quad \Longrightarrow \quad \Phi_{\rm m \to a} = \frac{\lambda S}{e} \left(T_{\rm maison} - T_{\rm atmo} \right)$$

♦ Autrement dit en généralisant un peu avec des milieux 1 et 2

$$\Phi_{1\to 2} = \operatorname{qgch} \times (T_1 - T_2) \qquad \rightsquigarrow \qquad T_1 - T_2 = \operatorname{autre\ chose} \times \Phi_{1\to 2}$$

♦ C'est cette « autre chose » qui est la résistance thermique.

* définition retenue


Un milieu diffusant dont les limites sont aux températures T_1 et T_2 :

- \rightarrow a une résistance thermique $R_{\rm th}$ telle que $R_{\rm th} = \frac{T_1 T_2}{\Phi_{1-2}}$;
- \rightarrow a une conductance thermique $G_{\rm th}$ telle que $G_{\rm th} = \frac{\Phi_{1\to 2}}{T_1 T_2}$.

 $R_{\rm th}$ et $G_{\rm th}$ sont indépendants de $\Phi_{1\rightarrow 2}$ et T_1-T_2

- \diamond Pour se souvenir des conventions, c'est facile : les chiffres représentant les milieux sont dans le même ordre dans $\Phi_{1\to 2}$ et T_1-T_2 .
- ♦ Sinon, avec un peu de bon sens, le signe se retrouve par cohérence en sachant que le flux thermique est dirigé des zones chaudes vers les zones froides.

La résistance thermique d'un milieu diffusif unidimensionnel de longeur ℓ , de section S et de conductivité λ s'écrit



- ♦ Cette expression ressemble furieusement à celle de la résistance électrique!
- ♦ En fait ce n'est pas une coïncidence du tout.

* interprétation

♦ Reprenons deux milieux quelconques séparés par un milieu diffusant.




♦ Nous avons alors

$$\Phi_{1\to 2} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\rm th}}$$

♦ Ainsi, si nous voulons favoriser les transferts thermiques, il nous faut diminuer la résistance thermique alors que si nous voulons au contraire limiter cette diffusion, il faut l'augmenter.

$I \cdot 5 \cdot ii$ – analogie électrique

❖ Nous pouvons faire une analogie entre les aspects électriques et les aspects thermiques conformément à ce tableau.



♦ De cette manière il est assez facile de se souvenir de la définition de la résistance termique

$$U = R i_{1\rightarrow 2} \qquad \rightsquigarrow \qquad T_1 - T_2 = R_{\text{th}} \Phi_{1\rightarrow 2}$$

Il est possible de transposer un problème de diffusion en un problème électrique dès lors que :

- → le régime est permnanent stationnaire;
- → il n'y a pas de terme de source.
- ♦ Au niveau des lois fondamentales, il est aussi possible de faire des analogie


diffusion thermique courant électrique
$$\vec{\jmath}_{\rm th} = -\lambda \, \overrightarrow{\rm grad} \, T \, (\text{loi de Fourier}) \quad \vec{\jmath} = -\gamma \, \overrightarrow{\rm grad} \, V \, (\text{loi d'OHM})$$
$$\Phi_{1\to 2} = \iint_{P \in \mathcal{S}} \vec{\jmath}_{\rm th}(P) \cdot \mathrm{d}\vec{S}_P \qquad \qquad i_{1\to 2} = \int_{P \in \mathcal{S}} \vec{\jmath}(P) \cdot \mathrm{d}\vec{S}_P$$

 \Leftrightarrow Et comme nous connaissons l'expression de la résistance d'un milieu conducteur de longueur ℓ et de conductivité γ depuis le cours (de première année) sur le courant électrique, nous avons

$$R = \frac{1}{\gamma} \times \frac{\ell}{S} \qquad \leadsto \qquad R_{\rm th} = \frac{1}{\lambda} \times \frac{\ell}{S}$$

$\text{I} \cdot 5 \cdot iii$ – association de résistances thermiques


- * association parallèle
- résultat



Deux milieux A et B diffusifs en parallèle sont équivalents à un seul milieu diffusif de résistance thermique $R_{\rm th,\acute{e}q}$ tel que $\frac{1}{R_{\rm th,\acute{e}q}} = \frac{1}{R_{\rm th,A}} + \frac{1}{R_{\rm th,B}}$ T_1 $R_{\rm th,B}$ T_1 $R_{\rm th,B}$ T_2 $R_{\rm th,B}$ T_1

démonstration

♦ Considérons deux milieux en parallèle et demandons-nous s'ils ne seraient pas équivalents (thermiquement parlant) à un seul milieu diffusif.



♦ L'extensivité du flux nous dit que

$$\Phi_{\text{tot}} = \Phi_A + \Phi_B$$

 \diamond Par définition des résistances thermiques $R_{\mathrm{th},A}$ et $R_{\mathrm{th},B}$ nous avons ainsi

$$\Phi_{\rm tot} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\rm th,A}} + \frac{T_1 - T_2}{R_{\rm th,B}} \qquad \rightsquigarrow \qquad \Phi_{\rm tot} = \left(\frac{1}{R_{\rm th,A}} + \frac{1}{R_{\rm th,B}}\right) \times (T_1 - T_2)$$

 \diamond Or pour que l'association soit équivalente à une résistance thermique unique, il faut trouver $R_{\rm th,\acute{e}q}$ telle que


$$\Phi_{\rm tot} = \frac{1}{R_{\rm th,\acute{e}q}} \times (T_1 - T_2)$$

♦ Par identification, nous trouvons bien le résultat

$$\frac{1}{R_{\rm th,\acute{e}q}} = \frac{1}{R_{\rm th,A}} + \frac{1}{R_{\rm th,B}}$$

* association série

résultat




Deux milieux A et B diffusifs en série sont équivalents à un seul milieu diffusif de résistance thermique $R_{\rm th,\acute{e}q}$ tel que $R_{\rm th,\acute{e}q}=R_{\rm th,A}+R_{\rm th,B}$



démonstration

♦ Considérons deux milieux en série et demandons-nous s'ils ne seraient pas équivalents (thermiquement parlant) à un seul milieu diffusif.



 \Leftrightarrow En notant T' la température au niveau du contact entre A et B, nous pouvons écrire la différence des températures sous la forme

$$T_1 - T_2 = (T_1 - T') + (T' - T_2)$$

 \diamondsuit Avec les définitions des résistances thermiques $R_{\text{th},A}$ et $R_{\text{th},B}$ nous avons ainsi

$$T_1 - T_2 = R_{\text{th},A} \times \Phi_A + R_{\text{th},B} \times \Phi_B$$

♦ Et la continuité du flux impose que

$$\Phi_A = \Phi_B = \Phi_{\text{tot}} \qquad \leadsto \qquad T_1 - T_2 = (R_{\text{th},A} + R_{\text{th},B}) \times \Phi_{\text{tot}}$$


 \diamond Or pour que l'association soit équivalente à une résistance thermique unique, il faut trouver $R_{\rm th,\acute{e}q}$ telle que

$$\Phi_{\rm tot} = \frac{1}{R_{\rm th,\acute{e}q}} \times (T_1 - T_2)$$

♦ Par identification, nous trouvons bien le résultat

$$R_{\text{th,\'eq}} = R_{\text{th,}A} + R_{\text{th,}B}$$

- ★ exemple du mur isolé
- ♦ Nous pouvons retrouver très vite le flux traversant un mur isolé.
- ♦ Reprenons le dispositif.



♦ Nous avions trouvé (après « pas mal » de calculs)

$$\Phi_{\rm m\to a} = \lambda_{\rm m} \, S \times \frac{T_{\rm m} - T_{\rm a}}{e + \frac{\lambda_{\rm m}}{\lambda_{\rm i}} \, \ell} \qquad \rightsquigarrow \qquad \Phi_{\rm m\to a} = \frac{T_{\rm m} - T_{\rm a}}{\frac{e}{\lambda_{\rm m} \, S} + \frac{\ell}{\lambda_{\rm i} \, S}}$$

♦ Transposons le problème en problème électrocinétique



♦ Nous avons donc immédiatement


$$\Phi_{\rm m\to a} = \frac{T_{\rm m} - T_{\rm a}}{R_{\rm th,mur} + R_{\rm th,isol}} \qquad {\rm avec} \qquad R_{\rm th,mur} = \frac{e}{\lambda_{\rm m} \, S} \quad {\rm et} \quad R_{\rm th,isol} = \frac{\ell}{\lambda_{\rm i} \, S}$$

♦ Ce qui n'est autre que le résultat... et « immédiat »!


$I \cdot 5 \cdot iv$ – résistance cylindrique

* situation, analyse

♦ Intéressons-nous à une situation de diffusion thermique, mais en symétrie cylindrique, comme par exemple l'isolation d'un tuyau d'eau chaude par une gaine en mousse.



- \diamond Ici nous avons bien un milieu diffusif (la gaine isolante) qui ne présente pas de terme de création d'énergie et qui est au contact de deux thermostats (la fine couche de cuivre elle même thermostatée par l'eau chaude à la température T_1 et l'atmosphère à la température T_0).
- \Leftrightarrow Dans ces conditions, nous pouvons associer une résistance thermique mais comme ce n'est pas une diffusion unidimensionnelle, nous n'avons pas $R = \frac{\ell}{\lambda \, S}$ et ce d'autant plus qu'il aurait été difficile de dire ce qu'était la section du milieu.
- ♦ Quelle est donc l'expression de la résistance thermique de cet isolant?
- ♦ Analysons le problème :
 - \rightarrow le dispositif présente une symétrie de révolution, la diffusion est donc radiale $\vec{j}_{\rm th} = j_{\rm th}(r) \, \vec{u}_r$;
 - → le terme de production est nul dans la gaine isolante (pas de réaction chimique, pas de réaction nucléaire, pas de courant électrique);
 - → le régime est stationnaire;
 - \rightarrow les grandeur pertinentes sont λ (caractéristique thermique), R_1 , R_2 et h (géométrie) et T_1 et T_2 comme contrainte mais si nous contentons de trouver la résistance thermique de la gaine, nous savons que les températures n'interviendront pas.
- ♦ Analyse technique :
 - → étant donné la situation (pas de création, RPS), nous pouvons utiliser une approche en terme de résistance thermique;
 - → pour déterminer la résistance thermique nous avons deux méthodes;
 - → nous pouvons procéder par association de résistances thermiques;
 - → nous pouvons reprendre la définition et calculer le flux en fonction des températures.
 - * méthode : associer des résistances élémentaires
- \Leftrightarrow Étant donné que le courant thermique est radial, nous pouvons voir l'ensemble de la gaine comme l'association de cylindres creux d'épaisseur dr.



- \diamondsuit Chaque morceau possède sa propre résistance thermique d $R_{\rm th}$ puisqu'il est en régime permanent et sans terme de source.
- \diamondsuit De plus nous voyons que les différentes résistances élémentaires sont mises bout à bout : elles sont en *série*.
- ♦ Dès lors nous pouvons écrire

$$R_{\rm th} = \int \mathrm{d}R_{\rm th}$$

♦ La résistance élémentaire s'écrit

$$\mathrm{d}R_{\mathrm{th}} = \frac{1}{\lambda} \times \frac{\mathrm{longueur\ travers\acute{e}e}}{\mathrm{section}}$$

- ♦ Ici nous avons
 - \rightarrow longueur traversée= dr;
 - \rightarrow section= $2 \pi r h$.
- ♦ Ce qui donne

$$dR_{\rm th} = \frac{dr}{\lambda \, 2 \, \pi \, r \, h}$$

♦ Maintenant, il suffit de calculer


$$R_{\rm th} = \int_{1}^{2} \frac{\mathrm{d}r}{\lambda \, 2 \, \pi \, r \, h}$$
$$= \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{\mathrm{d}r}{\lambda \, 2 \, \pi \, r \, h}$$
$$= \frac{1}{2 \, \pi \, \lambda \, h} \times \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{\mathrm{d}r}{r}$$

♦ La résistance thermique s'écrit donc


$$R_{\rm th} = \frac{1}{2\pi\lambda h} \times \ln\frac{R_2}{R_1}$$

* méthode : partir de la loi globale

♦ L'idée est identique à celle qu'il faut avoir quand nous cherchons l'expression d'une résistance équivalente alors que nous ne pouvons pas faire d'association



- \diamondsuit Dans ce cas :
 - \rightarrow nous imposons $V_1 V_2$;
 - \rightarrow nous calculons $i_{1\rightarrow 2}$;
 - \rightarrow nous en déduisons $R_{\text{éq}} = \frac{V_1 V_2}{i_{1 \rightarrow 2}}$.
- ♦ Nous pourrions faire la même chose en diffusion mais il est techniquement plus facile d'imposer un flux et de résoudre en température que le contraire.
- ♦ Reprenons la situation.



- \diamondsuit Imposons un flux Φ_0 qui va de 1 vers 2.
- ♦ Parce que le flux est conservé (milieu sans source) nous avons

$$\Phi_0 = \Phi(r)$$

♦ Nous trouvons ensuite très vite que

$$\Phi(r) = \iint_P j_{th}(r_P) \, dS_P \qquad \rightsquigarrow \qquad 2 \pi r \, h \, j(r) = \Phi_0$$

♦ Si nous ajoutons à cela la loi de FOURIER cela donne

$$j(r) = -\lambda \, \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) \quad \leadsto \quad -2 \, \pi \, r \, h \, \lambda \, \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) = \Phi_0 \qquad \leadsto \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) = -\frac{\Phi_0}{2 \, \pi \, r \, h \, \lambda}$$

♦ Nous pouvons alors résoudre

$$T(r) = -\frac{\Phi_0}{2\pi h \lambda} \times \ln \frac{r}{r_0}$$

 \diamondsuit Il ne reste plus qu'à exprimer T_1-T_2 sans avoir besoin d'exprimer la constante d'intégration en $\ln r_0$

$$T_1 - T_2 = T(R_1) - T(R_2)$$
 \longrightarrow $T_1 - T_2 = -\frac{\Phi_0}{2\pi h \lambda} \times \ln \frac{R_1}{R_2}$

♦ Et nous voyons apparaître l'expression de la résistance thermique.

$$T_1 - T_2 = R_{\rm th} \times \Phi_0 \qquad \rightsquigarrow \qquad R_{\rm th} = \frac{1}{2 \pi h \lambda} \times \ln \frac{R_2}{R_1}$$

♦ Il s'agit bien là de la même expression que précédemment.

* comparaison


- ♦ La première méthode est certainement plus physique et (donc?) plus facile mais elle nécessite de bien voir le découpage et l'association de résistances élémentaires.
- ♦ La deuxième méthode est plus systématique mais est moins naturelle, surtout parce qu'il faut se souvenir de l'astuce qui consiste à imposer un flux, et non à partir des températures, ce que tout le monde fait spontanément.

II – Diffusion de particules

II·1 – Molécules en mouvement

$II \cdot 1 \cdot i$ – mouvement brownien

- ♦ Nous savons déjà que les molécules s'agitent dans tous les sens à cause de l'agitation thermique.
- ♦ Une molécule particulière ou même un objet de taille mésoscopique peut ainsi être influencé par les chocs incessants de ces particules.
- ♦ Il en résulte un mouvement saccadé, assez aléatoire, qualifié de « marche au hasard » comme si chaque « pas » n'avait aucun lien avec le précédent.
- ♦ Voici ci-dessous une image tirée de Wikipédia illustrant cette marche aléatoire.



Le mouvement brownien est une marche aléatoire d'une particule ou d'un objet suffisamment petit pour être sensible aux chocs avec les particules du milieu en mouvement à cause de l'agitation thermique.

- ♦ Notons que le mouvement brownien existe aussi dans les solides même si, évidemment, c'est beaucoup plus lent.
- ♦ C'est cette marche aléatoire qui va être à l'origine de la diffusion particulaire.

$II \cdot 1 \cdot ii$ – exemples de phénomènes


- ♦ Dans le quotidien, il y a la tache d'encre sur un tissu ou un buvard : les molécules colorées, entraînées par le liquide, diffusent à travers les fibres du tissu.
- ♦ Dans l'industrie, le phénomène de diffusion est utilisé :
 - → dans le dopage du silicium, dopage nécessaire à la fabrication de composants électroniques dont l'utilité se passe de commentaire ;
 - → dans les réacteurs nucléaires.
- ♦ Au niveau physiologique l'influx nerveux est régi par des phénomènes de diffusion qui, à l'échelle microscopique peuvent donc devenir « rapides ».
 - 7. Source: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/BrownianMotion.png.

PC*, Fabert (Metz) II-2 – Bilan moléculaire

II-2 – Bilan moléculaire

$II \cdot 2 \cdot i - modélisation$

♦ Considérons un milieu matériel globalement immobile dans lequel se trouvent des particules intéressantes.



♦ Les particules intéressantes sont celles dont nous suivrons la diffusion.

* densité particulaire

♦ Pour suivre les particules diffusantes, nous allons utiliser la densité particulaire.

La densité particulaire n^* est définie par $dN = n^* d\tau$ où dN est le nombre de particules intéressantes dans le volume $d\tau$.

 n^* est en m⁻³.

- ♦ D'autres fois nous utiliserons la concentration en mol.L⁻¹ ou en mol.m⁻³ pour suivre le mouvement des particules intéressantes.
- \diamond Parfois, mais pas toujours, nous rencontrerons la notation n pour la densité particulaire mais cela risque d'occasion une collusion de notation entre
 - \rightarrow la densité particulaire n en m⁻³;
 - \rightarrow la quantité de matière n en mol;
 - \rightarrow la concentration de matière n en mol.m⁻³.
- \diamondsuit Dans la mesure du possible, nous utiliserons la notation n^* pour éviter autant que possible les ambiguités.

* courant particulaire

♦ Tout comme il existe une densité surfacique de courant thermique en volume, nous allons introduire un vecteur \vec{j}_n caractérisant le mouvement des molécules diffusantes.

Le vecteur densité surfacique de courant de particules en volume \vec{j}_n est défini par

$$\delta N = \vec{\jmath}_n \cdot d\vec{S} dt$$
 où :

- $\delta N = \vec{\jmath}_n \cdot \mathrm{d}S \, \mathrm{d}t \qquad \text{où}:$ $\rightarrow \, \mathrm{d}\vec{S}$ est le vecteur surface de la surface à travers laquelle passent les particules;
- δN est le nombre de particules qui passent pendant dt dans le sens de $d\vec{S}$.

$II \cdot 2 \cdot ii$ – bilan particulaire 1D

* situation


♦ Imaginons la situation suivante : dans un tube transparent scellé (pour éviter les phénomènes de convection) un peu de gaz particulier est introduit à une extrémité.



♦ Nous savons qu'à terme sa concentration sera homogène mais comment décrire l'évolution de la concentration?

* approche mésoscopique

- ♦ Etant donné que le rayon du tuyau est bien plus faible que sa longueur, nous pouvons supposer l'homogénéité sur une section et donc décrire le nombre de particules uniquement en fonction de l'abscisse.
- ♦ Comme le nombres de particules varie en espace et en temps, pour faire un bilan de particules nous allons utiliser une approche mésoscopique.
- ♦ Commençons par zoomer.



- \diamond Nous allons faire un bilan de particules sur \mathscr{S} { la tranche entre x et $x + \delta x$ } entre t et $t + \mathrm{d}t$.
- *♣ Remarque.* le système \mathscr{S} choisi n'est pas fermé. Et pour cause : il y a diffusion de particules. Toutefois comme nous n'allons pas écrire ni de lois mécaniques ni de lois thermodynamiques dessus, cela ne sera pas grave.
- \diamondsuit Le bilan de particules sur $\mathscr S$ peut se résumer sous la forme

VARIATION dans le temps = ÉCHANGE à travers la surface + CRÉATION en volume

* variation dans le temps

- \diamondsuit Il s'agit là de la variation du nombre de particules intéressantes contenues dans \mathscr{S} .
- \diamondsuit En notant N(t) le nombre de particules contenues dans $\mathscr S$ à l'instant t nous avons tout de suite, par définition de la densité particulaire

$$N(x,t) = n^{\star}(x,t) \, \mathrm{d}\tau$$

♦ Ce qui donne

$$\delta N_{\text{var}} = N(x, t + dt) - N(x, t) \qquad \rightsquigarrow \qquad \delta N_{\text{var}} = (n^*(x, t + dt) - n^*(x, t)) d\tau$$

 \diamondsuit Avec un développement limité à l'ordre 1 de $n^*(x,t+\mathrm{d}t)$ nous avons

$$n^{\star}(x,t+dt) = n^{\star}(x,t) + dt \times \frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(x,t)$$

$$69 / 88$$

♦ Ce qui donne finalement

VARIATION dans le temps =
$$\frac{\partial n^*}{\partial t}(x,t) d\tau dt$$

- ★ échange à travers la surface
- ♦ Dans l'exemple choisi les particules ne peuvent évoluer (diffuser) que le long du tube donc les échanges ne se font qu'à deux endroits.
- ♦ Le terme d'échange se réduit donc à la somme de deux termes

$$\delta N_{\text{éch}} = \delta N_{\text{qui rentre en } x} + \delta N_{\text{qui rentre en } x + \delta x}$$

 \Leftrightarrow En notant S la section du tube, la notion de densité surface de courant de particules en volume nous permet d'arriver à (attention aux signes)

$$\delta N_{\text{qui rentre en }x} = +j_n(x,t) S dt$$
 et $\delta N_{\text{qui rentre en }x+\delta x} = -j_n(x+\delta x,t) S dt$

♦ En rassemblant nous arrivons à

$$\delta N_{\text{éch}} = j_n(x,t) S dt - j_n(x + \delta x,t) S dt$$

 \diamondsuit Avec un développement limité à l'ordre 1 de $n(x + \delta x, t)$ nous avons

$$j_n(x + \delta x, t) = j_n(x, t) + \delta x \times \frac{\partial j_n}{\partial x}(x, t)$$

♦ Ce qui conduit à

ÉCHANGE à travers la surface =
$$-\frac{\partial j_n}{\partial x}(x,t) \times S \, \delta x \, dt$$

- * production en volume
- ♦ Comme nous le savons, il n'est pas possible de « créer » des particules, quoique cela puisse encore être discutable à l'échelle nucléaire.
- ♦ En revanche il est très facile avec la chimie de transformer une particule inintéressante du substrat en une particule intéressante qui diffuse.
- ♦ Comme nous ne comptons que les particules intéressantes, celles-ci sembleront apparaître alors qu'au fond il n'en est rien.

Les phénomènes à l'origine de la « création » de particules diffusantes sont les réactions chimiques et nucléaires.

♦ Nous pouvons alors définir un taux de créaction en volume.

Le taux de création volumique de particules σ est tel que

$$\delta N_{\text{créé}} = \sigma \, \mathrm{d}\tau \, \mathrm{d}t$$

- \diamond Normalement l'unité de σ est m⁻³.s⁻¹ si le bilan est particulaire mais si le décompte se fait en mol, il est possible d'avoir σ en mol.m⁻³.s⁻¹.
- ♦ Dans ces conditions la partie création s'écrit immédiatement

CRÉATION EN VOLUME =
$$\sigma(x,t) d\tau dt$$

PC[⋆], Fabert (Metz) II·2 – Bilan moléculaire

* rassemblement

♦ En rassemblant les trois termes de variation, échange et création nous avons déjà

$$\frac{\partial n^*}{\partial t}(x,t) d\tau \mathcal{M} = -\frac{\partial j_n}{\partial x}(x,t) \times S \,\delta x \mathcal{M} + \sigma(x,t) d\tau \mathcal{M}$$

 \Leftrightarrow En remarquand que $d\tau = S \delta x$ nous avons

$$\frac{\partial n^*}{\partial t}(x,t) dt = -\frac{\partial j_n}{\partial x}(x,t) dt + \sigma(x,t) dt$$

♦ Et donc finalement

$$\frac{\partial n^*}{\partial t}(x,t) + \frac{\partial j_n}{\partial x}(x,t) = \sigma(x,t)$$

La loi de conservation des particules, appelée aussi équation de continuité s'écrit, dans le cas d'une diffusion unidimensionnelle

$$\frac{\partial n^*}{\partial t}(x,t) + \frac{\partial j_n}{\partial x}(x,t) = \sigma(x,t)$$

- \diamondsuit Nous reconnaissons là une équation de conservation avec :
 - → un couplage des variations spatio-temporelles;
 - → une dérivée simple en temps et en espace.


$II \cdot 2 \cdot iii$ – bilan particulaire 3D

- * approche globale
- ♦ Nous allons cette fois établir l'équation de continuité mais dans un cas plus général.
- ♦ Cela nous amènera sans surprise au résultat suivant.

La loi de conservation des particules, appelée aussi équation de continuité s'écrit, dans le cas général

$$\frac{\partial n^*}{\partial t}(x,t) + \text{div } \vec{\jmath}_n(x,t) = \sigma(x,t)$$

 \diamond Reprenons la démonstration et commençons par considérer un volume $\mathcal V$ quelconque mais fixe dans le temps.



 \Leftrightarrow Faisons un bilan de particules pour ce volume \mathcal{V} entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$.

VARIATION dans le temps = ÉCHANGE à travers la surface + CRÉATION en volume

- * variation dans le temps
- \diamondsuit À un instant t quelconque, la quantité totale N(t) de particules contenues dans le volume $\mathcal V$ s'écrit, par extensivité

$$N(t) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \mathrm{d}N_P \qquad \leadsto \qquad N(t) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} n^*(P, t) \, \mathrm{d}\tau_P$$

♦ La variation du nombre de particules s'écrit donc, en utilisant un développement limité

$$\delta N_{\text{var}} = N(t + dt) - N(t)$$
 et $N(t + dt) = N(t) + dt \times \frac{dN}{dt}(t)$ \rightsquigarrow $\delta N_{\text{var}} = \frac{dN}{dt}(t) dt$

- ♦ Remarquons qu'ici la dérivée temporelle est bien droite.
- \diamondsuit Avec l'expression de N(t) cela donne

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\iiint_{P \in \mathcal{V}} n^{\star}(P,t) \, \mathrm{d}\tau_P \right) \, \mathrm{d}t$$

 \Leftrightarrow Et comme le domaine d'intégration $\mathcal V$ ne dépend pas du temps, il est possible de « rentrer » la dérivée sous le signe somme ce qui donne

$$\delta N_{\text{var}} = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\partial n^*}{\partial t} (P, t) \, d\tau_P \, dt$$

♦ Et finalement

VARIATION dans le temps =
$$\iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\partial n^*}{\partial t}(P,t) \, d\tau_P \, dt$$

- ★ échange à travers la surface
- ❖ Pas de surprise ici : la totalité des particules qui rentrent dans le volume est la somme des particules qui rentrent par chaque portion de surface

$$\delta N_{\text{\'ech}} = \iint_{P \in S} \delta^2 N_{\text{\'ech},P}$$

♦ En faisant attention au sens conventionnel du vecteur surface, nous avons

$$\delta^2 N_{\text{\'ech},P} = -\vec{\jmath}_n(P,t) \cdot d\vec{S} dt \qquad \rightsquigarrow \qquad \delta N_{\text{\'ech}} = - \iint_{P \in \mathcal{S}} \vec{\jmath}_n(P,t) \cdot d\vec{S} dt$$

♦ Et en faisant jouer Green – Ostrogradski

$$\delta N_{\text{\'ech}} = - \iiint_{P \in \mathcal{V}} \operatorname{div} \, \vec{\jmath}_n(P, t) \mathrm{d}\tau \, \mathrm{d}t$$

♦ Ce qui donne finalement

ÉCHANGE à travers la surface =
$$-\iiint_{P\in\mathcal{V}}\mathrm{div}\ \vec{\jmath}_n(P,t)\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}t$$

* production en volume

♦ En utilisant l'extensivité de la production, nous avons tout de suite

$$\delta N_{\mathrm{créé}} = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \delta^2 N_{\mathrm{créé},P} \qquad \leadsto \qquad \delta N_{\mathrm{créé}} = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \sigma(P,t) \mathrm{d}\tau \, \mathrm{d}t$$

♦ Ce qui conduit à

CRÉATION EN VOLUME =
$$\iiint_{P \in \mathcal{V}} \sigma(P,t) d\tau dt$$

* rassemblement

♦ En rassemblant nous avons d'abord

$$\iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(P,t) \, \mathrm{d}\tau_{P} \, \mathrm{d}t = - \iiint_{P \in \mathcal{V}} \mathrm{div} \ \vec{\jmath}_{n}(P,t) \mathrm{d}\tau \, \mathrm{d}t + \iiint_{P \in \mathcal{V}} \sigma(P,t) \mathrm{d}\tau \, \mathrm{d}t$$

 \diamond Comme le volume $\mathcal V$ est le même pour les trois sommes, nous pouvons les regrouper en une seule

$$\iiint_{P \in \mathcal{V}} \left(\frac{\partial n^*}{\partial t} (P,t) + \operatorname{div} \ \vec{j}_n(P,t) - \sigma(P,t) \right) d\tau_P dt = 0$$

 \diamond Et comme ce résultat est nul **quel que soit** le volume $\mathcal V$ c'est que l'intégrande est nul donc

$$\frac{\partial n^*}{\partial t} + \operatorname{div} \, \vec{\jmath}_n - \sigma = 0 \qquad \rightsquigarrow \qquad \frac{\partial n^*}{\partial t} + \operatorname{div} \, \vec{\jmath}_n = \sigma$$

♦ Ce qui est bien le résultat attendu.

II·3 – Équation de diffusion particulaire

$II \cdot 3 \cdot i - loi de Fick$

♦ Tout comme pour la diffusion thermique, pour obtenir l'équation de diffusion particulaire il manque la loi qui explique comment les particules « bougent », i.e. la loi qui explique comment fonctionne $\vec{\jmath}_n$.

* énoncé

♦ Pas de surprise, elle ressemble à la loi de FOURIER.

Loi de Fick

Dans un milieu diffusant, la densité surfacique de courant de particules en volume s'écrit

$$\vec{j_n} = -D \overrightarrow{\text{grad}} n^*$$
 où:

- $\vec{j}_n = -D \overrightarrow{\text{grad}} n^*$ $\rightarrow n^*$ est la densité particulaire en m⁻³;
- \rightarrow D est le coefficient de diffusivité en m².s⁻¹.
- \diamondsuit Pour l'unité de D nous avons en effet

$$\delta N = \vec{j_n} \cdot d\vec{S} dt \qquad \rightsquigarrow \qquad [j_n] = \frac{1}{m^2.s}$$

♦ Et ainsi

$$[D \overrightarrow{\operatorname{grad}} \ n^{\star}] = [D] \times \frac{1}{\mathrm{m}^4} \quad \rightsquigarrow \quad [D] = \frac{1}{\mathrm{m}^2.\mathrm{s}} \times \mathrm{m}^4 \quad \rightsquigarrow \quad [D] = \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$$

- **★** interprétation, limites
- ♦ L'interprétation est globalement la même que pour la diffusion thermique :
 - \rightarrow le courant de particule \vec{j}_n est dirigé vers les zones de densité basse;
 - \rightarrow la diffusion tend à uniformiser n^* .
- ♦ Les limites sont elles aussi analogues à celles de la loi de de FOURIER :
 - → il ne faut pas un gradient de densité trop important ou d'évolution temporelle trop rapide;
 - → le milieu qui sert de support à la diffusion doit être isotrope.
 - * quelques valeurs
- \diamondsuit Dans un gaz au repos (donc sans convection) le coefficient D va de 10^{-6} à 10^{-4} m².s⁻¹.
- \diamondsuit Dans un liquide, là aussi au repos, le coefficient D va de 10^{-12} à 10^{-8} m 2 .s $^{-1}$.
- \diamondsuit Dans un solide, forcément au repos, le coefficient D va de 10^{-30} à 10^{-8} m².s⁻¹⁶.
- ♦ Nous voyons donc que, suivant le substrat, il peut y avoir une variation de près de 26 ordres de grandeur en terme de diffusion entre celle qui se fait dans un gaz et celle qui a lieu dans un solide.

$II \cdot 3 \cdot ii$ – équation de diffusion à 1D

- * partir de l'équation de continuité
- ♦ Rappelons l'équation de continuité en 1D

$$\frac{\partial n^*}{\partial t} + \frac{\partial j_n}{\partial x} = \sigma$$

♦ La loi de FICK donne, en 1D

$$\vec{j_n} = -D \overrightarrow{\text{grad}} n^* \qquad \leadsto \qquad \vec{j_n} = -D \frac{\partial n^*}{\partial x}$$

♦ Et donc en injectant l'un dans l'autre

$$\frac{\partial n^{\star}}{\partial t} - D \frac{\partial^2 n^{\star}}{\partial x^2} = \sigma$$

L'équation de diffusion unidimensionnelle vérifiée par la densité particulaire n^* s'écrit, en notant D le coefficient de diffusivité

$$\frac{\partial n^{\star}}{\partial t} - D \frac{\partial^2 n^{\star}}{\partial x^2} = \sigma$$

♦ Avec le cas particulier usuel

L'équation de diffusion unidimensionnelle vérifiée par la densité particulaire n^* s'écrit, en notant D le coefficient de diffusivité et lorsqu'il n'y a pas de terme de source

$$\frac{\partial^2 n^*}{\partial x^2} = \frac{1}{D} \frac{\partial n^*}{\partial t}$$

* approche qualitative

- \diamondsuit Nous voyons tout de suite pourquoi dans le cas de la diffusion thermique nous distinguons la conductivité λ de la diffusivité a alors que ce n'est pas le cas pour la diffusion particulaire.
- \Leftrightarrow En effet dans le cas de la diffusion particulaire il n'y a pas « d'inertie » particulaire alors qu'il existe une inertie thermique caractérisée par ρc .
- \diamond C'est là la « grande » différence entre les deux types de diffusion : dans le cas de la diffusion particulaire, D sera toujours une grandeur pertinente.
- ♦ Pour le reste, nous pouvons interpréter cette équation exactement de la même manière que nous l'avons fait pour la diffusion thermique :
 - → il s'agit d'une loi linéaire;
 - → il s'agit d'une loi associée à un processus irréversible (à cause de la dérivée première en temps);
 - → il s'agit d'une loi associée à un processus lent.

Dans le cas de la diffusion particulaire, la longueur caractéristique de diffusion L est reliée à la durée caractéristique τ par l'intermédiaire du coefficient de diffusivité D par

$$L = \sqrt{D\,\tau}$$

♦ Cela vient directement de l'équation de diffusion particulaire sans source

$$\frac{\partial^2 n^*}{\partial x^2} = \frac{1}{D} \frac{\partial n^*}{\partial t}$$

♦ En ordre de grandeur nous avons

$$\frac{\partial^2 n^*}{\partial x^2} \equiv \frac{n^*}{L^2} \qquad \text{et} \qquad \frac{1}{D} \frac{\partial n^*}{\partial t} \equiv \frac{n^*}{D\tau}$$

♦ Ce qui donne bien

$$\frac{n^*}{L^2} = \frac{n^*}{D\,\tau} \qquad \leadsto \qquad L^2 = D\,\tau$$

* interprétation en terme de mouvement

imprévisible au niveau moléculaire – marche au hasard

- ♦ Comme nous l'avons expliqué au début de cette partie, la diffusion particulaire est liée au mouvement brownien.
- \Leftrightarrow En fait, il est tout à fait possible de retrouver l'équation de diffusion en modélisant le comportement d'une particule par une marche au hasard⁸.
- ♦ Le fait même que cette marche *aléatoire* modélise un phénomène de diffusion explique pourquoi ce dernier est irréversible.
- ♦ En effet le caractère « aléatoire » de la marche d'une molécule implique qu'il n'est pas possible de prévoir le pas « juste suivant » de la molécule : elle devient imprévisible.
- ♦ Sauf que si le mouvement devient imprévisible « vers le futur » c'est qu'il est imprévisible « vers le passé » et donc qu'il est impossible d'aller spécifiquement et naturellement vers le passé.
- ♦ Quand un phénomène ne peut pas naturellement revenir sur ses pas, c'est qu'il est intrinsèquement irréversible!

^{8.} Le modèle le plus simple consiste à prendre un axe infini découpé en cases de même taille a. Une particule saute à tous les instants $n\,t_0$ (n entier) d'une case avec une probalité 1/2 pour la droite et 1/2 pour la gauche. Après un développement limité en a et t_0 considérés comme petits, le lecteur pourra montrer que la probabilité de présence obéit à l'équation de diffusion.

- ♦ Le détail « amusant » c'est qu'il est irréversible parce qu'aléatoire (et donc imprévisible) au niveau microscopique mais il est parfaitement prédictible au niveau méso et macroscopique!
- ♦ Il s'agit là d'un effet des grands nombres : plus il y a de phénomènes aléatoires, plus leurs comportement d'ensemble est prévisible.

3 prévisible au niveau mésoscopique – vitesse d'ensemble

♦ S'il n'est pas possible de regarder précisément comment chaque particule bouge lors de la diffusion, nous pouvons néanmoins associer à l'ensemble de ces particules une vitesse globale (ou vitesse d'ensemble) de diffusion.


Lors d'un phénomène de diffusion, les particules diffusantes ont une vitesse moyenne $\vec{v}_{\rm diff}$ telle que

$$\vec{\jmath}_n = n^* \vec{v}_{\text{diff}}$$
 où:


- $\rightarrow n^*$ est la densité particulaire;
- $\rightarrow \vec{\jmath}_n$ est la densité surfacique de courant de particule en volume.
- \diamond Pour montrer ce résultat, nous allons montrer que le nombre de particules qui traverse une surface dS durant dt s'écrit

$$\delta N_{\text{qui traverse}} = n^* \, \vec{v}_{\text{diff}} \cdot d\vec{S} \, dt$$

 \diamondsuit Pour cela considérons une surface d $\!S$ caractérisé par le vecteur surface d $\!\vec{S}$



- \Leftrightarrow Comptons le nombre $\delta N_{\text{qui traverse}}$ de particules qui passe à travers dS durant dt.
- \diamondsuit Pour simplifier considérons que toutes les particules ont la même vitesse \vec{v}_{diff} .
- \diamondsuit Dans ces conditions **toutes** les particules, où qu'elles soient, avanceront de $v_{\text{diff}} dt$.



- \Leftrightarrow Seules celles (en rouge) qui sont dans le cylindre repéré ci-dessus pourront passer. Les autres (en bleu), ne passeront pas à travers la surface ou ne n'y passeront pas durant dt
- ♦ Or le volume d'un cylindre ne dépend pas de son inclinaison mais seulement de sa hauteur comme l'illustre un simple paquet de cartes



♦ Le volume du cylindre dans lequel doivent se trouver les particules vaut donc

$$d\tau = dS \times h$$
 et $h = v_{\text{diff}} dt \cos \theta$ \leadsto $d\tau = dS \times v_{\text{diff}} dt \cos \theta$

♦ Et dans ce volume, le nombre de particules diffusant s'écrit

$$\delta N_{\rm dans\ d\tau} = n^{\star} \, \mathrm{d}\tau \qquad \rightsquigarrow \qquad \delta N_{\rm dans\ d\tau} = n^{\star} \, \mathrm{d}S \, v_{\rm diff} \, dt \, \cos \theta$$

 \diamond Donc finalement, le nombre de particules diffusantes qui traversent dS durant dt s'écrit

$$\delta N_{\rm qui\ traverse} = \delta N_{\rm dans\ d\tau} \qquad \leadsto \qquad \delta N_{\rm qui\ traverse} = n^\star\,{\rm d}S\,v_{\rm diff}\,dt\,\cos\theta$$

♦ Soit, en notation vectorielle

$$\delta N_{\text{qui traverse}} = n^* \, \vec{v}_{\text{diff}} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \, \mathrm{d}t$$

 \diamondsuit Et par identification avec la définition de $\vec{\jmath}_n$ nous avons


$$\delta N_{\text{qui traverse}} = \vec{\jmath}_n \cdot d\vec{S} dt \qquad \rightsquigarrow \qquad \vec{\jmath}_n = n^* \vec{v}_{\text{diff}}$$

$ext{II} \cdot 3 \cdot iii$ – équation de diffusion directement en symétrie cylindrique


♦ Nous allons voir dans cette partie comment trouver l'équation de diffusion dans le cas particulier de la symétrie cylindrique (diffusion radiale) sans passer par les opérateurs vectoriels.

* situation et analyse

- ♦ Imaginons une situation de diffusion radiale en symétrie cylindrique.
- ♦ Des particules ont été introduites dans un barreau de manière à diffuser lentement vers l'extérieur.
- ♦ Ce genre de procédé peut être utilisé pour la délivrance de produits médicamenteux sur de longues durées.



- ♦ Le dispositif est suffisamment grand pour pouvoir négliger les effets de bord.
- ♦ Analyse physique :
 - → il s'agit d'un phénomène de diffusion;
 - \rightarrow la diffusion est radiale donc le courant de particule est porté uniquement par \vec{u}_r ;
 - \rightarrow l'invariance par rotation et l'invariance par translation (ou plutôt la non prise en compte des effets de bord) permettent d'écrire que les grandeurs ne dépendent pas ni de z ni de θ .
- ♦ Analyse technique :
 - → ne sachant pas si le terme de création est uniforme ou non, nous allons procéder à une approche mésoscopique;
 - → nous allons choisir un volume de contrôle respectant au mieux les symétries du problème.
 - * un système particulier pour un bilan usuel
 - 3 schéma
- \diamond Choisissons comme système $\mathscr S$ le volume $\mathcal V$ { cylindre creux de rayon r, d'épaisseur dr et de hauteur h }.



- ♦ Sur le schéma ci-dessus nous avons représenté qualitativement le courant de particules.
- \diamond Nous pouvons faire un bilan de particules pour $\mathscr S$ entre t et $t+\mathrm{d}t$.

VARIATION dans le temps = ÉCHANGE à travers la surface + CRÉATION en volume

variation dans le temps

 \diamond Comme le volume \mathcal{V} est suffisamment bien choisi pour être tel que la densité particulaire y soit uniforme, nous pouvons dire qu'à l'instant t le nombre de particules qui y sont contenues s'écrit

$$N(t) = n^{\star}(r,t) \times \mathcal{V} \qquad \rightsquigarrow \qquad N(t) = n^{\star}(r,t) \times 2 \pi r \, dr \, h$$

 \Leftrightarrow De même à t + dt

$$N(t + dt) = n^{\star}(r, t + dt) \times 2 \pi r dr h$$

♦ La variation s'écrit donc

$$\delta N_{\text{var}} = N(t + dt) - N(t)$$
 \leadsto $\delta N_{\text{var}} = (n^*(r, t + dt) - n^*(r, t)) 2 \pi r dr h$

 \diamondsuit Et avec un développement limité à l'ordre 1

$$n^{\star}(r,t+\mathrm{d}t) = n^{\star}(r,t) + \frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) \times \mathrm{d}t \qquad \leadsto \qquad \delta N_{\mathrm{var}} = \frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) \times \mathrm{d}t \ 2\pi r \, \mathrm{d}r \, h$$

♦ Finalement

VARIATION dans le temps =
$$\frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) \times dt \, 2 \, \pi \, r \, dr \, h$$

production en volume

 \Leftrightarrow Encore une fois, commme le volume $\mathcal V$ est uniforme puisqu'à $r={\mathbf C}^{\mathrm{te}},$ nous avons tout de suite

$$\delta N_{\mathrm{cré\'e}} = \sigma(r,t) \times \mathcal{V} \, \mathrm{d}t \qquad \rightsquigarrow \qquad \delta N_{\mathrm{cr\'e\'e}} = \sigma(r,t) \times 2 \, \pi \, r \, \mathrm{d}r \, h \, \mathrm{d}t$$

- \diamondsuit Insistons : c'est à *l'intérieur* de \mathcal{V} que la production est uniforme. En prenant en compte la totalité du barreau le terme de production peut fort bien *a priori* dépendre de r et t.
- ♦ Ce qui donne

CRÉATION EN VOLUME =
$$\sigma(r,t) \times 2 \pi r dr h dt$$

¿ échange à travers la surface

- ♦ Nous avons affaire ici à 4 surfaces :
 - → une couronne au-dessus et en dessous;
 - \rightarrow la surface en r:
 - \rightarrow la surface en r + dr.
- ♦ Étant donné que la diffusion est radiale, il n'y a pas de particules qui passent à travers les couronnes du dessus et du dessous donc il reste

$$\delta N_{\text{recu}} = \delta N_{\text{recue en } r} + \delta N_{\text{recue en } r + dr} + 0 + 0$$

♦ Comme il y a uniformité sur chacune des deux surfaces du courant de particules, nous avons

$$\delta N_{\text{recue en }r} = +j_n(r,t) \times S(r)$$
 et $N_{\text{recue en }r+dr} = -j(r+dr,t) \times S(r+dr)$

- Attention! Ici et contrairement au cas unidimensionnel l'aire de la surface d'échange dépend de la position!
- \diamond Cela n'empêche pas de faire un développement limité mais pas directement en $j_n(r)$

$$\delta N_{\text{reçu}} = f(r,t) \, \mathrm{d}t - f(r + \mathrm{d}r,t) \, \mathrm{d}t \quad \text{ avec } \quad f(r) = j_n(r) \, S(r) \quad \leadsto \quad \delta N_{\text{reçu}} = -\frac{\partial f}{\partial r}(r,t) \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}t$$

♦ Et ainsi

$$\delta N_{\text{regu}} = -\frac{\partial (j_n S)}{\partial r} (r,t) \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}t$$

 \Leftrightarrow Et comme la surface S(r) s'écrit $S(r) = 2 \pi r h$ nous obtenons

$$\delta N_{\text{regu}} = -\frac{\partial (j_n \, 2 \, \pi \, r \, h)}{\partial r}(r,t) \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}t \qquad \rightsquigarrow \qquad \delta N_{\text{regu}} = -\frac{\partial (j_n \, r)}{\partial r}(r,t) \, 2 \, \pi \mathrm{d}r \, \mathrm{d}t \, h$$

♦ Et ainsi

$$= \text{\'E}\text{CHANGE \'a travers La surface} = -\frac{\partial (j_n\,r)}{\partial r}(r,\!t)\,\,2\,\pi\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t\,h$$

rassemblement

♦ Le bilan de particules s'écrit donc

$$\frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) \times dt 2\pi r dr \hbar = -\frac{\partial (j_n r)}{\partial r}(r,t) 2\pi dr dt \hbar + \sigma(r,t) \times 2\pi r dr h dt$$

♦ Ce qui donne


$$\frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) + \frac{1}{r} \frac{\partial (j_n r)}{\partial r}(r,t) = \sigma(r,t)$$

♦ En faisant intervenir la loi de Fick nous avons ainsi


$$j_n(r,t) = -D \frac{\partial n^*}{\partial r}(r,t) \qquad \leadsto \qquad \frac{\partial n^*}{\partial t}(r,t) - D \times \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \times \frac{\partial n^*}{\partial r}(r,t) \right) = \sigma(r,t)$$

$ext{II} \cdot 3 \cdot iv$ – équation de diffusion directement en symétrie sphérique

- * situation et analyse
- ♦ Nous allons considérer une situation similaire à la précédente mais différente dans la géométrie.
- ♦ Au lieu d'avoir un barreau diffusant, nous allons prendre une sphère diffusante avec une diffusion radiale.



- ♦ L'analyse physique est analogue :
 - → il s'agit d'un phénomène de diffusion;
 - \rightarrow la diffusion est radiale donc le courant de particule est porté uniquement par \vec{u}_r (mais ce n'est pas le même \vec{u}_r qu'en cylindrique);
 - \Rightarrow les deux invariances par rotation permettent d'écrire que les grandeurs ne dépendent pas ni de θ ni de φ .
- ♦ Analyse technique :
 - → ne sachant pas si le terme de création est uniforme ou non, nous allons procéder à une approche mésoscopique;
 - → nous allons choisir un volume de contrôle respectant au mieux les symétries du problème.
 - * un système particulier pour un bilan usuel
 - schéma
- \Leftrightarrow Choisissons comme système $\mathscr S$ le volume $\mathcal V$ { coquille creuse de rayon r et d'épaisseur $\mathrm d r$ }.



- ♦ Sur le schéma ci-dessus nous avons représenter qualitativement le courant de particules.
- \diamond Nous pouvons faire un bilan de particules pour $\mathscr S$ entre t et $t+\mathrm{d}t$ comme nous le faisons habituellement.

VARIATION dans le temps = ÉCHANGE à travers la surface + CRÉATION en volume

i variation dans le temps

 \diamond Comme le volume $\mathcal V$ est suffisamment bien choisi pour être tel que la densité particulaire y soit uniforme, nous pouvons dire qu'à l'instant t le nombre de particules qui y sont contenues s'écrit

$$N(t) = n^*(r,t) \times \mathcal{V}$$
 \longrightarrow $N(t) = n^*(r,t) \times 4 \pi r^2 dr$

 \Leftrightarrow De même à t + dt

$$N(t + dt) = n^*(r, t + dt) \times \mathcal{V}4 \pi r^2 dr$$

♦ La variation s'écrit donc

$$\delta N_{\text{var}} = N(t + dt) - N(t)$$
 \longrightarrow $\delta N_{\text{var}} = (n^*(r, t + dt) - n^*(r, t)) 4 \pi r^2 dr$

♦ Et avec un développement limité à l'ordre 1

$$n^{\star}(r,t+\mathrm{d}t) = n^{\star}(r,t) + \frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) \times \mathrm{d}t \qquad \leadsto \qquad \delta N_{\mathrm{var}} = \frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) \times \mathrm{d}t + \pi r^{2} \,\mathrm{d}r$$

♦ Finalement

VARIATION dans le temps =
$$\frac{\partial n^*}{\partial t}(r,t) \times dt \, 4 \, \pi \, r^2 \, dr$$

production en volume

 \Leftrightarrow Encore une fois, commme le volume \mathcal{V} est uniforme puisqu'à $r=C^{\text{te}}$, nous avons tout de suite

$$\delta N_{\rm créé} = \sigma(r,t) \times \mathcal{V} dt \qquad \rightsquigarrow \qquad \delta N_{\rm créé} = \sigma(r,t) \times 4 \pi r^2 dr dt$$

♦ Ce qui donne

CRÉATION EN VOLUME =
$$\sigma(r,t) \times 4 \pi r^2 dr dt$$

∂ échange à travers la surface

- ♦ Ici, la situation est plus simple que pour le barreau puisque le volume considéré n'est constitué que des deux surfaces en r et en r + dr.
- ♦ Comme il y a uniformité sur chacune des deux surfaces du courant de particules, nous avons

$$\delta N_{\text{reque en }r} = +j_n(r,t) \times S(r)$$
 et $N_{\text{reque en }r+dr} = -j(r+dr,t) \times S(r+dr)$

- Attention! Ici aussi, comme pour la diffusion radiale cylindrique, l'aire de la surface d'échange dépend de la position!
- \diamondsuit Cela n'empêche toujours pas de faire un développement limité mais pas directement en $j_n(r)$

$$\delta N_{
m regu} = f(r,t) \, {
m d}t - f(r+{
m d}r,t) \, {
m d}t$$
 avec $f(r) = j_n(r) \, S(r)$ \leadsto $\delta N_{
m regu} = -rac{\partial f}{\partial r}(r,t) \, {
m d}r \, {
m d}t$

atthieu Rigaut 82 / 88 Version du 28 déc.

♦ Et ainsi

$$\delta N_{\text{regu}} = -\frac{\partial (j_n S)}{\partial r} (r,t) \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}t$$

 \Leftrightarrow Et comme la surface S(r) s'écrit $S(r) = 4 \pi r^2$ nous obtenons

$$\delta N_{\text{regu}} = -\frac{\partial (j_n \, 2 \, \pi \, r^2)}{\partial r}(r,t) \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}t \qquad \rightsquigarrow \qquad \delta N_{\text{regu}} = -\frac{\partial (j_n \, r^2)}{\partial r}(r,t) \, 4 \, \pi \mathrm{d}r \, \mathrm{d}t$$

♦ Et ainsi

= ÉCHANGE à travers la surface =
$$-\frac{\partial (j_n \, r^2)}{\partial r} (r,t) \, 4 \, \pi \mathrm{d} r \, \mathrm{d} t$$

rassemblement

♦ Le bilan de particules s'écrit donc

$$\frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) \times \mathrm{d}t \, 4\pi \, \mathrm{d}r \, r^2 = -\frac{\partial (j_n \, r^2)}{\partial r}(r,t) \, 4\pi \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}t + \sigma(r,t) \times 4\pi \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}t \, r^2$$

♦ Ce qui donne

$$\frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial (j_n r^2)}{\partial r}(r,t) = \sigma(r,t)$$

♦ En faisant intervenir la loi de Fick nous avons ainsi

$$j_n(r,t) = -D \frac{\partial n^*}{\partial r}(r,t) \qquad \leadsto \qquad \frac{\partial n^*}{\partial t}(r,t) - D \times \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \times \frac{\partial n^*}{\partial r}(r,t) \right) = \sigma(r,t)$$

$II \cdot 3 \cdot v$ – équation de diffusion en 3D

♦ Aucune surprise.

L'équation de diffusion particulaire s'écrit

$$\frac{\partial n^*}{\partial t} - D \triangle n^* = \sigma$$
 où:

- \rightarrow D est le coefficien de diffusivité;
- $\rightarrow n^*$ est la densité particulaire;
- $\rightarrow \sigma$ est le taux de production volumique.

♦ Pour la redémontrer, il suffit de partir de l'équation de continuité en 3D

$$\frac{\partial n^*}{\partial t} + \operatorname{div} \, \vec{\jmath}_n = \sigma$$

♦ Ensuite, introduisons la loi de FICK et utilisons le fait que le matériaux soit homogène

$$\vec{j_n} = -D \overrightarrow{\operatorname{grad}} n^* \quad \leadsto \quad \frac{\partial n^*}{\partial t} + \operatorname{div} \left(-D \overrightarrow{\operatorname{grad}} n^* \right) = \sigma \quad \leadsto \quad \frac{\partial n^*}{\partial t} + -D \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}} n^* = \sigma$$

♦ Et il ne reste plus qu'à reconnaitre la définition du laplacien

$$\overrightarrow{\text{grad}}() \stackrel{\text{not}}{=} \triangle() \qquad \leadsto \qquad \frac{\partial n^*}{\partial t} - D \triangle n^* = \sigma$$

$$83 / 88$$

- ♦ Dans les exemples précédents, nous avons pu mettre en équation la diffusion mais sans utiliser les opérateurs vectoriels divergence ou rotationnel.
- ♦ Cela ne signifie pas qu'il existe d'autres équations de diffusion mais bien que nous avons trouvé les expressions de ces opérateurs dans des géométries particulières.
 - * laplacien en coordonnées cylindriques dans un cas particulier
- ♦ Dans le cas de la géométrie cylindre avec diffusion radiale, nous avons montré que

div
$$\vec{j_n} = \frac{1}{r} \frac{\partial (j_n r)}{\partial r} (r,t)$$
 et $\triangle n^*(r,t) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \times \frac{\partial n^*}{\partial r} (r,t) \right)$

♦ Il suffit pour cela de faire l'identification avec

$$\frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) + \operatorname{div} \vec{\jmath}_{n} = \sigma(r,t) \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial n^{\star}}{\partial t}(r,t) - D \triangle n^{\star}(r,t) = \sigma(r,t)$$

- * laplacien en coordonnées cylindriques dans un cas particulier
- ♦ De même dans le cas de la géométrie sphérique avec diffusion radiale, nous avons montré que

div
$$\vec{j}_n = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (j_n r^2)}{\partial r}(r,t)$$
 et $\triangle n^*(r,t) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \times \frac{\partial n^*}{\partial r}(r,t) \right)$


♦ Il suffit pour cela de faire l'identification avec

$$\frac{\partial n^*}{\partial t}(r,t) + \text{div } \vec{j_n} = \sigma(r,t)$$
 et $\frac{\partial n^*}{\partial t}(r,t) - D \triangle n^*(r,t) = \sigma(r,t)$

II·4 – Quelques solutions

$II \cdot 4 \cdot i$ – tache d'encre – régime transitoire en 1D

- * situation
- ♦ Modélisons une tâche d'encre par une situation 1D.
- \diamondsuit Imaginons qu'à l'instant t=0 toutes les particules soient en x=0 et qu'après elles sont « libres » de diffuser.




- ♦ Analyse physique :
 - → il s'agit là d'un phénomène de diffusion sans source;
 - → le régime est non stationnaire, non permanent ;
 - \rightarrow étant donné que la diffusion se fait en 1D, n^* sera une densité particulaire linéique en m⁻¹;
 - \rightarrow les grandeurs pertinente sont N_0 le nombre total de particule diffusantes et D la diffusivité du matériau.
- ♦ Les contraintes auxquelles devra obéir la solution est :
 - \rightarrow toutes les particules sont localisées en x=0 à t=0, i.e. $n^*(x\neq 0,0)=0$;
 - \rightarrow le nombre total de particules ne change pas, i.e. $\int_{-\infty}^{+\infty} n^*(x,t) dx = N(t) = N_0 = C^{te}$.

* solution, représentation

♦ Après des calculs sans grand intérêt physique, nous obtenons

$$n^{\star}(x,t) = \frac{N_0}{2\sqrt{\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4 D t}\right)$$


- ♦ Nous constatons qu'il s'agit là d'une gaussienne (fonction que nous avons déjà rencontrée en optique) :
 - \rightarrow dont la valeur maximale est en x=0 et décroît avec le temps;
 - \rightarrow dont l'écart-type en $\sqrt{2Dt}$ augmente avec le temps.
- ♦ Voici la représentation de la solution pour différents instants régulièrement espacés.



 \Leftrightarrow Comme nous le savions, mais c'est toujours mieux de le vérifier, la distance caractérique qui est ici l'écart-type, est proportionnelle à $\sqrt{D\,t}$ illustrant une fois de plus la lenteur du phénomène de diffusion.

$ext{II} \cdot 4 \cdot ii$ – canal à ion – régime stationnaire 1D

- ♦ L'exemple ci-dessus est typique des phénomènes de diffusion au niveau moléculaire.
- \diamondsuit Nous pouvons modéliser la paroi d'une cellule par un milieu imperméable à certains ions sauf au niveau de « canaux » dans lequels ils diffusent.



- ♦ Les milieux à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule sont si grands que nous pouvons les considérer comme des réservoirs de concentration constantes.
- \diamondsuit Dans ces conditions, si nous supposons le régime permanent stationnaire, comme la diffusion est en 1D, nous pouvons dire que la concentration à l'intérieur du canal est une fonction affine de l'espace ce qui donne, en respectant la continuité de la concentration en x=0 et x=e

$$n^{\star}(x) = n_1^{\star} + \frac{n_2^{\star} - n_1^{\star}}{e} \times x$$

♦ Le flux de particules qui va du milieu ① vers le milieu ② s'écrit

$$\Phi_{1\to 2} = \vec{\jmath}_n \cdot (S \vec{u}_x)$$
 avec $\vec{\jmath}_n = -D \overrightarrow{\text{grad}} n^*$ \leadsto $\Phi_{1\to 2} = \frac{D S}{e} (n_1^* - n_2^*)$

♦ Vérifions quand même la cohérence :

- → si $n_1^{\star} > n_2^{\star}$ alors les particules vont de ① vers ②;
- \rightarrow plus la diffusivité est grand plus $\Phi_{1\rightarrow 2}$ est grand;
- \rightarrow plus la section S est grande plus $\Phi_{1\rightarrow 2}$ est grand;
- \rightarrow plus la longueur e du canal e est petite plus $\Phi_{1\rightarrow 2}$ est grand.
- \Leftrightarrow Pour finir, interprétons microscopiquement ce dernier résultat « plus la longueur e du canal e est petite plus $\Phi_{1\to 2}$ est grand ».
- ♦ N'oublions pas que les particules qui diffusent marchent au hasard.
- ❖ Ainsi, plus le canal est long, plus il faut qu'une particule fasse de pas dans le même sens pour arriver à passer de l'autre côté.
- ♦ C'est comme, sur un série de « pile ou face », faire plus de « pile » que de « face » : moins il y a de lancers, plus statistiquement l'écart peut être grand.
- ♦ C'est ainsi que plus la distance à traverser s'allonge moins il est probable que les molécules y diffusent.

Phénomènes de diffusion

Au niveau du cours

- * Programme concerné
- ♦ Programme de 2^e année :
 - → I.E Diffusion de particules diffusion thermique.
 - * Les définitions
- ♦ Sont à savoir :
 - → transferts thermiques, par conduction, convection, rayonnement, conducto-convectif;
 - → coefficient de conduction thermique, de diffusivité thermique;
 - → flux surfacique, flux thermique, densité volumique de courant thermique;
 - → création énergétique, courant thermique;
 - → divergence, laplacien, nabla;
 - → loi de FOURIER, de FICK;
 - → choc thermique, résistance thermique;
 - → mouvement brownien, densité particulaire, flux particulaire, création particulaire volumique.
 - * Les grandeurs
- ♦ Connaître les petites relations suivantes ainsi que leur interprétation :
 - $\rightarrow \delta^2 Q = \varphi_r dt : \varphi_r \text{ en W.m}^{-2};$
 - $\Rightarrow \varphi_{\rm r} = \vec{\jmath} indth. d\vec{S} : \vec{\jmath} \text{ en W};$
 - $\rightarrow \vec{\jmath}_{th} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T : \lambda \text{ en W.m.K}^{-1};$
 - $\rightarrow n \text{ en m}^{-3}$;
 - $\rightarrow \vec{j} = n \vec{v} : \vec{j} \text{ en m}^{-2}.\text{s}^{-1};$
 - $\vec{j} = -D \overrightarrow{\text{grad}} n : D \text{ en m}^2 \cdot \text{s}^{-1}.$
 - **★** Les lois
- ♦ Sont à connaître :
 - → loi de conservation de l'énergie, des particules;
 - → loi de FOURIER, loi de FICK;
 - → équation de la diffusion thermique, particulaire;
 - → flux, théorème de GREEN OSTROGRADSKI.
 - * la phénoménologie
- ♦ Savoir:
 - → reconnaître la présence d'un phénomène de diffusion;
 - → interpréter microscopiquement un phénomène de diffusion particulaire;
 - → interpréter les lois de FOURIER et de FICK;
 - → le lien entre distance caractéristique et temps caractéristique dans un phénomène de diffusion.

Au niveau des savoir-faire

* petits gestes

♦ Savoir :

→ traduire les conditions aux limites.

★ exercices classiques

♦ Savoir :

- → retrouver l'équation de conservation (énergétique ou particulaire) à une variable (1D linéaire, à symétrie cylindrique, à symétrie sphérique);
- → retrouver l'équation de diffusion (thermique ou particulaire) à une variable (1D linéaire, à symétrie cylindrique, à symétrie sphérique);
- → retrouver l'équation de conservation et l'équation de diffusion (thermique ou particulaire) à 3D (vectoriellement);
- → retrouver les solutions dans le cas du régime permanent à 1D linéaire et avec des symétries cylindriques ou sphériques.