《计算机系统基础》习题课

第二章 数据的机器级表示与处理

2019年9月25日

课后作业习题

- 第二版课本第2章习题,pg. 79开始,习题号:
 - 3、9、10、15、21、29、33、40
- 课后作业习题Deadline
 - 2019年10月8日24点,即,2019年10月9日0点
- 作业以电子稿形式上传到cms系统

本章内容总览 (三个侧面)

1 数据的类型


无符号整数

带符号整数

浮点数

非数值型

2 对应的问题



无符号整数

unsinged short, unsigned int, uint8_t, uint16_t, uint32_t, ...

1 数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的存储 数据的运算 方法 方法 非数值型

• 二进制编码

世界上只有10种人,懂二进制的和不懂二进制的

• 要点:不同进制之间的转换方法,熟记

```
例: 1010B
= 120
= 10D
= AH
```

• 二进制编码

世界上只有10种人,懂二进制的和不懂二进制的

• 要点:不同进制之间的转换方法,熟记

```
例: 1010B
= 120 → 3个二进制位构成1个八进制位
= 10D
= AH
```

• 二进制编码

世界上只有10种人,懂二进制的和不懂二进制的

• 要点:不同进制之间的转换方法,熟记

```
例: 1010B = 120 = 10D = AH
```

• 二进制编码

世界上只有10种人,懂二进制的和不懂二进制的

• 要点:不同进制之间的转换方法,熟记

例: 1010B - 二进制換算十进制:二的次方相加 = 12O + 一进制換算二进制:除以2取余法 (记住4,8,16,…等特殊值很有用), 扩展到定点小数,课本pg.33

•课堂习题:

鹏

1 数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的运算 数据的存储 方法 方法 非数值型

• 主存(内存)模型

 主存地址
 0
 1
 2
 3
 ...
 N-3
 N-2
 N-1

 主存数据
 Byte
 Byte

• 主存(内存)模型

 主存地址
 0
 1
 2
 3
 ...
 N-3
 N-2
 N-1

 主存数据
 Byte
 Byte

NEMU中 N == MEM_SIZE_B == 128M

• 主存(内存)模型

起始地址为0,怎么存?

小端方式: 0x 01 02 03 04

• 主存(内存)模型

 主存地址
 0
 1
 2
 3
 ...
 N-3
 N-2
 N-1

 主存数据
 04
 03
 02
 01
 ...
 Byte
 Byte
 Byte
 Byte

起始地址为0,低有效字节在低地址

小端方式: 0x 01 02 03 04

• 主存(内存)模型

 主存地址
 0
 1
 2
 3
 ...
 N-3
 N-2
 N-1

 主存数据
 Byte
 Byte
 Byte
 Byte
 Byte
 Byte
 Byte
 Byte

起始地址为0,怎么存?

大端方式: 0x 01 02 03 04

• 主存(内存)模型

 主存地址
 0
 1
 2
 3
 ...
 N-3
 N-2
 N-1

 主存数据
 01
 02
 03
 04
 ...
 Byte
 Byte
 Byte
 Byte

起始地址为0,高有效字节在低地址

大端方式: 0x 01 02 03 04

• 主存(内存)模型

X86小端机! 大端机少见!

 主存地址
 0
 1
 2
 3
 ...
 N-3
 N-2
 N-1

 主存数据
 04
 03
 02
 01
 ...
 Byte
 Byte
 Byte
 Byte

起始地址为0,低有效字节在低地址

小端方式: 0x 01 02 03 04

•课堂习题1.2.1:

```
uint8_t a[3] = \{0x1, 0x2, 0x3\};
unsinged short b[3] = \{0x1, 0x2, 0x3\};
unsinged int c[3] = \{0x1, 0x2, 0x3\};
```

假设起始地址为0,小端机,怎么存? 预习课本pg. 128, 3.5.1节

•课堂习题1.2.2:

```
typedef struct {
    uint8_t a; // 假设 a = 0x1
    uint16_t b; // 假设 b = 0x2
    uint32_t c; // 假设 c = 0x3
} SomeStruct;
```

假设起始地址为0,小端机,怎么存?不考虑对齐,预习课本pg. 132,3.5.2节考虑对齐,预习课本pg. 137,3.5.4节

•课堂习题1.2.3:

```
typedef union { // 假设初始值为全0
 uint8_t a; // 假设执行a = 0x1会怎样?
 uint16 t b; // 假设执行b = 0x2会怎样?
 uint32 t c; // 假设执行c = 0x3会怎样?
} SomeUnion;
假设起始地址为0、小端机、怎么存?执行
上述注释内容的语句会怎样?
预习课本pg. 135. 3.5.3节
```

内容1.3: 无符号整数的运算方法

1 数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的存储 数据的运算 方法 方法 非数值型

内容1.3: 无符号整数的运算方法

- 数学运算
 - 加减、乘除
- 位运算
 - 逻辑和算数移位
 - 按位或、按位与
 - 位扩展(带符号扩展,无符号扩展)、位截断
- 逻辑运算
 - C语言中0为False, 1为True
 - 与、或、非

内容1.3: 无符号整数的运算方法

- 要点:
 - 加法和减法的统一(涉及补码表示法)
 - 标志位ZF, OF, SF, CF
 - 结果的溢出及其处理方法
- •课堂习题: *略,做PA 1.2*

带符号整数

short, int, long, ...

内容2.1: 带符号整数的机器级表示

1 数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的存储 数据的运算 方法 方法 非数值型

内容2.1: 带符号整数的机器级表示

- 搞清楚几个概念:
 - 真值: 1,-1,0,17,-17,...
 - 机器数: 真值对应机器内部的01编码
- 带符号数的机器级表示方法
 - 原码 整数不常用, 浮点数采用
 - 反码 少见
 - 补码 此小节重点,十分简单

内容2.2: 带符号整数的存储方法

1 数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的运算 数据的存储 方法 方法 非数值型

内容2.2: 带符号整数的存储方法

- 不管是什么类型的数据,在考虑其存储方法时
 - 首先将其转换成对应的机器级表示
 - 将机器级表示的数据当成无符号数, 套用内容1.2所述的存储方法
- 上述方法适用于
 - 无符号数
 - 带符号数
 - 浮点数
 - 非数值型数据
 - 所有一切可以编码的数据(若无特殊例外说明)
- 所以存储方法这个话题以后就不讲了

内容2.3: 带符号整数的运算方法

1 数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的存储 数据的运算 方法 方法 非数值型

内容2.3: 带符号整数的运算方法

•一言以蔽之

补码搞定一切,统一无符号带符号整 数的加减法,OF的解释注意一下

1数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的存储 数据的运算 方法 方法 非数值型

• 表示范围, 课题习题2.4.1:

16位无符号整数的表示范围是多少?

16位带符号整数的表示范围是多少?

• 表示范围, 课题习题2.4.1:

16位无符号整数的表示范围是多少?

$$0 \sim (2^{16}-1)$$

16位带符号整数的表示范围是多少?

$$-2^{15} \sim (2^{15}-1)$$

- •课堂习题2.4.2
 - 整数的位扩展与位截断(同等长度的数据)

```
short s = 0;
unsigned short us = 0;
int i = 0;
unsigned int ui = 0;
s = -32768;
us = s;
printf("us = %d, 0x\%04x\n", us, us);
us = 32768;
s = us;
printf("s = %d, 0x\%04x\n", s, s);
```

- •课堂习题2.4.2
 - 整数的位扩展与位截断(同等长度的数据)

```
short s = 0;
unsigned short us = 0;
int i = 0;
unsigned int ui = 0;
                         宽度相同的无符号数和带符号数之间的转换
                         原则是保持机器表示不变(解释不同)。
s = -32768;
us = s;
printf("us = %d, 0x\%04x\n", us, us); us = 32768, 0x8000
us = 32768;
s = us;
                                     s = -32768, 0xffff8000
printf("s = %d, 0x\%04x\n", s, s);
```

•课堂习题2.4.2

```
s = -32768;
                   • 整数的位扩展与位截断(位扩展)
i = s;
printf("i = %d, 0x\%08x\n", i, i);
us = -32768;
i = us;
printf("i = %d, 0x\%08x\n", i, i);
s = -32768;
ui = s;
printf("ui = %d, 0x\%08x\n", ui, ui);
us = -32768;
ui = us;
printf("ui = %d, 0x\%08x\n", ui, ui);
```

•课堂习题2.4.2 s = -32768; • 整数的位扩展与位截断(位扩展) i = s; us = -32768;i = us;printf("i = %d, $0x\%08x\n$ ", i, i); i = 32768, 0x00008000s = -32768;ui = s;printf("ui = %d, $0x\%08x\n$ ", ui, ui); ui = -32768, 0xffff8000us = -32768;ui = us;printf("ui = %d, $0x\%08x\n$ ", ui, ui); ui = 32768, 0x00008000

•课堂习题2.4.2 s = -32768; • 整数的位扩展与位截断(位扩展) i = s; printf("i = %d, $0x\%08x\n$ ", i, i); 0 扩展用于无符号数,在短的无符号数前面 us = -32768;添加足够的0 i = us;printf("i = %d, $0x\%08x\n$ ", i, i); i = 32768, 0x00008000s = -32768;ui = s;printf("ui = %d, $0x\%08x\n$ ", ui, ui); us = -32768;ui = us;printf("ui = %d, $0x\%08x\n$ ", ui, ui); ui = 32768, 0x00008000

•课堂习题2.4.2 s = -32768;• 整数的位扩展与位截断(位扩展) i = s; us = -32768;i = us;printf("i = %d, $0x\%08x\n$ ", i, i); 符号扩展用于补码表示的带符号整数,在短 s = -32768;的带符号整数前添加足够多的符号位。 ui = s;printf("ui = %d, $0x\%08x\n$ ", ui, ui); ui = -32768, 0xffff8000us = -32768;ui = us;printf("ui = %d, $0x\%08x\n$ ", ui, ui);

•课堂习题2.4.2

```
s = -32768;
                   • 整数的位扩展与位截断(位扩展)
i = s;
printf("i = %d, 0x\%08x\n", i, i);
us = -32768;
i = us;
                          Relative order of conversion between data
printf("i = %d, 0x%08x\n')
                          size and signed/unsigned:
                          First change the size and then convert
                          between signed/unsigned
s = -32768;
ui = s;
printf("ui = %d, 0x\%08x\n", ui, ui); ui = -32768, 0xffff8000
                                           经验: 同时变长度和
us = -32768;
                                           无符号/带符号的类型
ui = us;
                                           转换的赋值操作别做!
printf("ui = %d, 0x\%08x\n", ui, ui);
                                           宁肯分两步走!
```

- •课堂习题2.4.2
 - 整数的位扩展与位截断(位截断)

```
i = 32768;
s = i;
printf("s = %d, 0x%04x\n", s, s);
```

•课堂习题2.4.2

i = 32768;

s = i;

• 整数的位扩展与位截断(位截断)

```
有w位的长数截断为k位的短数时,就是丢弃高
             w-k位。截断操作会产生溢出。
printf("s = %d, 0x\%04x\n", s, s);
                         s = -32768, 0xffff8000
```

位截断发生在将长数转换为短数时。当将一个

经验:无符号数的截断很好用,带 符号数的截断控制不住, 千万别干!

•课堂习题2.4.3, C语言中的类型转换

课本pg. 41, 2.2.2 节,例题2.21

判断下列表达式的真假

- -2147483647-1 == 2147483648
- -2147483647-1 < 2147483647
- -2147483647-1U < 2147483647
- -2147483647-1 < -2147483647
- -2147483647-1U < -2147483647

•课堂习题2.4.3, C语言中的类型转换

课本pg. 41, 2.2.2 节,例题2.21

判断-	下列表达	式的真假
/ J 🖳		ナリロノブマ IFA

-2147483647-1 == 2147483648

-2147483647-1 < 2147483647

-2147483647-1U < 2147483647

-2147483647-1 < -2147483647

-2147483647-1U < -2147483647

传说中的结果

true

true

false

true

true

•课堂习题2.4.3, C语言中的类型转换

课本pg. 41, 2.2.2 节,例题2.21

凡事不如试一试

gcc -o main main.c

•课堂习题2.4.3, C语言中的类型转换

课本pg. 41, 2.2.2 节,例题2.21

凡事不如试一试

gcc -o main main.c

./main的运行结果:

```
-2147483647-1 == 2147483648,0 答案错了么!
```

- -2147483647-1 < 2147483647, 1
- -2147483647-1U < 2147483647, 0
- -2147483647-1 < -2147483647, 1
- -2147483647-1U < -2147483647, 1

再仔细看看例题2.21, 似乎和C90还是C99有关

•课堂习题2.4.3, C语言中的类型转换

课本pg. 41, 2.2.2 节,例题2.21

凡事不如试一试

gcc -std=c90 -o main main.c

./main的运行结果:

main.c: In function 'main':

抛了个warning

main.c:4:2: warning: this decimal constant is unsigned only in ISO C90 printf("-2147483647-1 == 2147483648, %d\n", -2147483647-1 == 2147483648);

-2147483647-1 == 2147483648, 1

又和答案一致了!

- -2147483647-1 < 2147483647, 1
- -2147483647-1U < 2147483647, 0
- -2147483647-1 < -2147483647, 1
- -2147483647-1U < -2147483647, 1

•课堂习题2.4.3, C语言中的类型转换

课本pg. 41, 2.2.2 节,例题2.21

- 结论
 - gcc默认采用C99标准
- 经验教训
 - 凡事不如试一试
 - 永远考虑数据的机器级表示范围
 - 永远不要写出这种二义性的代码
 - 永远不要忽视warning

CFLAGS := -ggdb3 -MMD -MP -Wall -Werror -O2 -I./include -I../include

现在能理解为何在./nemu/Makefile的编译选项中,加入-Wall和-Werror选项?

非数值型

char, char *

内容3: 非数值型数据的表示

1 数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的存储 数据的运算 方法 方法 非数值型

3 数据类型间的转换

内容3: 非数值型数据的表示

- 没啥好讲的
 - ASCII码表几类重要字符记住
 - 硬把char类型当作数值型也能计算
 - 其它的编码方式大概了解了解

浮点数

float, double


内容4.1: 浮点数的IEEE 754表示法

1 数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的存储 数据的运算 方法 方法 非数值型

3 数据类型间的转换

内容4.1: 浮点数的IEEE 754表示法






32位单精度浮点数的表示方法

-126

尾数fraction部分加上隐藏位构成 significand (非规格化数隐藏位是0)

内容4.2: 浮点数的存储



内容4.2: 浮点数的存储

对应32位机器数,按照无符号整数的方法去存储

对应FPU内部有个浮点栈,有兴趣的同学自己去读 读PA代码,搜搜手册资料(i386手册里没有)

内容4.3: 浮点数的运算 (结合PA讲)

1 数据的类型 2 对应的问题 数据的机器级 无符号整数 (二进制) 表示方法 带符号整数 浮点数 数据的存储 数据的运算 方法 方法 非数值型

3 数据类型间的转换

下接汇编语言的简介