SISTEMI E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

RICCARDO CEREGHINO



Appunti Settembre 2019 – 0.0.1classicthesis v4.6

Riccardo Cereghino : <i>Sistemi e trasmissione delle informazioni,</i> Appunti, © Settembre 2019

INDICE

RETI DI CALCOLATORI ACCENNI AL FUNZIONAMENTO DI UN CALCOLATORE 3 1.1 Networking TCP/UDP 1.1.1 3 Device driver 1.1.2 1.2 Trasmissione di dati 1.2.1 Invio di dati Ricezione di dati 1.2.2 Trasmissione di dati su bus ring based 1.2.3 1.2.4 Commutazione Dataflow 1.2.5 1.2.6 Routing 5 1.3 Internet protocol stack Protocollo fisico 1.3.1 Network protocol 1.3.2 Trasporto 1.3.3 1.4 Application layer 10 System calls sui socket di tipo datagram 1.4.1 10 Esempio di scambio di datagrammi 1.4.2 12 Esempio di scambio di stream 1.4.3 II SISTEMI OPERATIVI 2 INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI 15 2.1 Virtualizzazione della CPU 2.2 Memoria virtualizzata 2.3 Periferiche 17 III UTILITÀ A APPENDIX TEST 21

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1.1	indirizzi 7
Figura 1.2	Three way handshake 8
Figura 2.1	Struttura base di un calcolatore 15

ELENCO DELLE TABELLE

LISTINGS

Listing 1.1	Esempio di syscall a socket 10
Listing 1.2	Esempio di syscall a bind 11
Listing 1.3	Esempio di syscall sendto 11
Listing 1.4	Esempio di syscall receivefrom 11
Listing 1.5	Esempio di syscall connect 12
Listing 1.6	Esempio di syscall listen 12
Listing 1.7	Esempio di syscall accept 12
Listing 2.1	Interazione con la CPU usando la funzione
	spin() 15
Listing 2.2	Esecuzione in concorrenza 16
Listing 2.3	Dimostrazione dell'utilizzo di indirizzi virtua-
	li 16
Listing 2.4	Esecuzione in concorrenza 17
Listing a.1	Esempio di MAKEFILE 21

ACRONYMS

Parte I RETI DI CALCOLATORI



ACCENNI AL FUNZIONAMENTO DI UN CALCOLATORE

Un calcolatore è generalmente composto da:

- la *CPU*, esegue le istruzioni, tiene in memoria (*InstructionRegister*) l'istruzione corrente e la posizione dell'istruzione nella RAM (*P.C.*);
- la *RAM*, tiene in memoria le istruzioni da eseguire, certe sezioni sono riservate per specifiche funzioni (*stack*, *SP*, *BP*);
- dei moduli, come un disco fisso o altro;
- la *NIC*, che permette di inviare e ricevere pacchetti in rete.

1.1 NETWORKING

Vengono effettuate delle syscall, per eseguire operazioni necessario all'invio di dati. Per esempio la syscall send, copia dalla ram una certa sezione di memoria nel NIC, che verrà inviata in rete.

1.1.1 TCP/UDP

Il protocollo TCP garantisce l'invio del messaggio, dato che attende una risposta da parte del ricevente. Il protocollo UDP invia datagrammi, ma non si è certi se la ricezione è avvenuta.

1.1.2 Device driver

E' un modulo che gestisce le risore fisiche dei vari moduli, tra cui NIC, gestiscono le interruzioni del dispositivo.

1.2 TRASMISSIONE DI DATI

1.2.1 Invio di dati

Il DMA presente nel NIC è il componente che accede alla memoria. La maggior parte dei calcolatori include l'unità di gestione della memoria MMU, che permette al processore di gestire indirizzi virtuali per ottenere una maggiore efficienza, ma questo dispositivo è esclusivo del processore, motivo per cui il DMA del NIC utilizzerà indirizzi

fisici.



Delle porzioni di memoria della RAM saranno destinate ad essere utilizzate per i *buffer*, ovvero delle aree dove NIC può immagazzinare i dati da inviare o da ricevere.

Al momento dell'invio di un datagramma, esso verà salvato in un buffer, quindi inviato in rete appena possibile, quindi cancellato dalla memoria.

1.2.2 Ricezione di dati

Per la ricezione di datagrammi dei buffer devono essere sempre disponibili, cosicchè NIC possa utilizzarli una volta ricevuto il pacchetto.

Il datagramma ricevuto sarà inserito dal DMA in un buffer, un interrupt nel frattempo creeà nuovi buffer per possibili nuovi messaggi, quindi il sistema legge il buffer copiandolo nel buffer dell'applicazione, direzionando l'output verso l'utente corretto, quindi la memoria viene liberata.

Il comportamento standard di un applicazione che implementa networking implementa un meccanismo bloccante per cui l'applicazione rimane in attesa fintanto che il buffer non è stato scritto al suo interno.

1.2.3 Trasmissione di dati su bus ring based

La problematica principale del DMA di tipo bus mastering è la necessità di dover programmare in anticipo i buffer allocati, limitandone la capacità.

Fintanto che il DMA è impegnato in un operazione perchè in attesa del processore verrano persi i dati nel frattempo ricevuti dalla rete.

Per risolvere questo problema si implementa una struttura dati più complicata, integrando una piccola CPU all'interno della NIC (ring based).

1.2.3.1 Ring

Il ring è composto da un anello contenente più di un buffer, e due puntatori, un puntatore di inizio ed uno di fine gestiti da due processori diversi; la CPU si occupa di aggiungere elementi all'interno del ring quindi gestirà l'indice di fine, il puntatore al primo elemento viene gestito dal processore all'interno della NIC. SI ottiene una coda di buffer che si possono aggiungere o togliere a seconda se si sta gestendo un invio o ricezione di dati.

Quindi la NIC legge i buffer in memoria e usa un flag per impostare se il buffer è libero oppure se deve essere processato.

L'unico tipo di comunicazione tra processore e DMA è la trasmissione della quantità di buffer che dovranno essere utilizzati al DMA.

1.2.4 Commutazione

Si rende necessario, per una questione di efficienza, un circuito fisico *R* attraverso cui trasmettere i pacchetti.

I pacchetti sono inviati come datagrammi, e nella struttura includono il destinatario e le informazioni trasmesse.

1.2.5 Dataflow

L' host compila ed invia il buffer in locale al buffer di ricezione di R1(router), il cui compito è di leggere il datagramma, ricavarne il destinatario, quindi di inviarlo: l'hos può quindi cancellare il buffer.

La parte ricevente (*R*2) copia il datagramma nel suo buffer di ricezione, quindi *R*1 può rimuovere dal proprio buffer il datagramma. Quindi *R*2 invia il datagramma all'effettivo destinatario con un altro *store and forward*.

Ogni passaggio di trasmissione del datagramma viene chiamato *hop*.

1.2.6 Routing

Identifichiamo per il processo di routing l' host, gli endpoint della trasmissione di pacchetti e i router, calcolatori. Più router possono essere collegati tra loro.

1.3 INTERNET PROTOCOL STACK

- 1. Physical
- 2. Datalink
- 3. Network
- 4. Transport
- 5. Application

1.3.1 Protocollo fisico

L'unico protocollo fisico sopravissuto ed in uso è il protocollo ethernet. Ogni richiesta sarà composta da: header, payload e trailer.

Il protocollo definisce che ad ogni host venga assegnato un indirizzo *MAC*, composto da *6byte*.

L'header conterrà come dati gli indirizzi IP e le porte dei nodi comunicanti.

Il trailer è necessario per il controllo di integrità nella rete ethernet, l'algoritmo utilizzato è **CRC32**.

Il datalink utilizza le stesse modilità di funzionamento del protocollo fisico.

1.3.2 Network protocol

Il protocollo network utilizza come gestore degli indirizzi i protocolli *IPv4 e IPv6*. Ipv4 utilizza *4byte* per il funzionamento, significa che può gestire fino a circa 4 miliardi di indirizzi, mentre ipv6 ne può utilizzare molti di più.

I primi sviluppatori dei protocolli non avevano la possibilità di interagire direttamente con i sistemi operativi, motivo per cui si è dovuto introdurre il concetto di **porta di comunicazione**, un numero intero in 16*bit*, con cui si identifica univocamente un numero di una porta ad una tipologia di applicazione.

Le porte da 0 a 1023 sono state dedicate ai protocolli internet ed alle applicazioni più comuni, un altra serie di porte sono sempre utilizzate per il networking mentre le restanti sono le così dette porte effimere che vengono utilizzate dalle applicazioni in locale.

Quindi se la porta è la parte che un calcolatore espone ad internet, il *socket* è il corrispettivo componente nel nodo in locale, così da associare alla richiesta una macchina ed applicazione in particolare.

Sono usati i protocolli *UDP* e *text* Il protocollo *UDP* invia datagrammi mentre il protocollo *TCP* permette di implementare una modalità di comunicazione più avanzata, di tipo *stream*, che permette di interagire con l'interfaccia di comunicazione come se fossero file.

Gli indirizzi **IP** sono utilizzati per essere associati agli indirizzi **MAC** nel network.

IL *TTL* (Time To Live) definisce da quanto tempo un pacchetto è nel network.

RFC (Remote Function Call) cerca prima di chiamare le versioni dei protocolli più recenti prima di doverne eseguire uno più vecchio.

1.3.2.1 Indirizzi

Ad ogni macchina corrisponde un IP (*IPv*4 o *IPv*6)




Figura 1.1: indirizzi

Un indirizzo *IPv*4 in default è composto da:

- 29bit dedicati al network;
- 3bit dedicati all'host.

Per ovviare a problemi di carenza di indirizzi IP, si introduce il concetto di *NETMASK*, una parola composta da una serie di 1 ed una di 0, gli 1 rappresentano quanti bit sono dedicati al network, gli 0 per l'host.

INDIRIZZI PRIVATI Sono definiti nel protocollo *RFC 1918* dichiara che un indirizzo **IPv4** deve essere composto da 4 numeri decimali seguiti da punto, inoltre dichiara che gli indirizzi che cominciano con 10. appartengono alla *classe A*, questi indirizzi sono i cosiddetti indirizzi privati, utilizzabili solo in **LAN**.

Gli indirizzi di classe **B** cominciano da 192.168.0.0 per arrivare fino 192.168.255.255, sono sempre indirizzi privati.

Si può configurare il router per usare il **NAT** (Network Access translator), con lo scopo di assegnare due indirizzi IP allo stesso router, con lo scopo di esporne uno alla rete locale e l'altro a quella internet.

Con il NAT è possibile convertire indirizzi pubblici in indirizzi privati, direzionando i messaggio alla macchina corretta sostituendo il proprio indirizzo alla richiesta assegnando una porta libera.

1.3.3 Trasporto

Vengono utilizzato i protocolli *UDP* e *TCP* e la tecnica della 3 way handshake.

Il trasporto comincia con l'invio di un messaggio **SYN** (accompagnato da **SEQ**), all'arrivo il server risponde con un messaggio che viene chiamato **SYN-ACK**, la **SEQ** e la **ACK**; quindi l'host invia un uteriore messaggio chiamato **ACK**, oltre che i dati.




Figura 1.2: Three way handshake

L'header TCP contiene una serie di informazioni tra le quali i **FLAG** SYN e ACK oltre che la porta sorgente (**SPORT**) e di destinazione (**DPORT**).

Vengono utilizzate 2 parole, la **SEQ** e la **ACK**, permettono la di realizzare l'astrazione dello stream di byte; questi numeri per motivi di sicurezza non partono da 0, ma da un valore casuale; lo scopo della prima squenza di passaggi è di scambiare queste informazioni.

Inoltre **SEQ** segnala anche l'inizio dello stream di byte da leggere. Se il messaggio viene suddiviso in tanti datagrammi cumulativi, viene inviato un unico **ACK cumulativo**.

Il **timeout** è il tempo che il processo impiega ad inviare e ricevere i messaggi, dipende dalla lunghezza dei messaggi e dalla velocità dei calcolatori.

La **media mobile** dà più peso agli ultimi valori, si rende necessaria per calcolare il tempo di timeout.

Estimated =
$$(1 - \alpha) \times \text{Estimated} + \alpha \text{SampleRTT}$$

Inoltre si usa una stime della variabilità:

$$Dev = (1 - \beta) \times Dev + \beta \times |SampleRTT - Estimated|$$

I parametri α , β hanno un valore consigliato: $\alpha = \frac{1}{8}$, $\beta = \frac{1}{4}$.

Quindi inizialmente viene assegnato un valore fisso viene inizialmente assegnato ad *Estimated* e *Dev*, quindi il primo messaggio viene inviato, quindi nel primo scambuio, in cui il client riceve il *SYN-ACK*, si ottiene il primo *SampleRTT*.

Quindi si possono comparare i valori *Estimated* e *Dev*, (Deviazione) ogni scambio di *ACK e SIN-ACK*.

Il timeout sarà:

Time-out = Estimated
$$+4 \times Dev$$

1.3.3.1 Flow control

Il motivo principale della perdita di messaggi è la mancanza di sincronizzazione, un tempo era molto probabile ricevere messaggi corrotti, ora la perdita di messaggi è legata alla mancanza di buffer liberi di ricezione.

Il **mittente** avrà un buffer di ricezione (TX buffer), così come il destinatario (RX buffer), nei quali i datagramm vengono ricevuti.

Per garantire che vi siano sempre buffer di ricezione liberi sarà necessario comunicare all'interlocutore il numero di buffer allocati.

All'interno dell'header **TCP** vi sarà un campo **receive window** che contiene la grandezza dei buffer di ricezione del destinatario.

I messaggi saranno inviati o alla ricezione di un **ACK** o alla scadenza del **TIMEOUT**.

In generale, *UDP* utilizza un approccio ottimistico per cui in una comunicazione fluida è più efficiente rispetto a *TCP* che si accerta che ogni messaggio venga ricevuto correttamente.

1.3.3.2 Congestion control

Il **TCP** implementa anche un controllo di congestione oltre al *flow control*, è necessario per ridurre la perdita di messaggi sulla reta, ma non da parte del destinatario, ma dai *router* che implementano lo *store and forward*.

Quindi è il *router* che rileva la congestione di dati (mancanza di buffer) e rallenta la ricezione di dati.

Il congestion control avviene in tre fasi:

1. slow start: invio di pochi bytes;

- 2. dopo l' ACK, raddoppio la quantità di datagrammi inviati;
- 3. quindi se i dati inviati diventano troppo grandi, si torna ad un passaggio indietro e si aumentano a passi i dati inviati.

1.4 APPLICATION LAYER

L'ultimo livello di *networking* è l'implementazione a livello applicativo. Per cui si rende necessaria un interfaccia per applicazione, **API**, si userà lo standard **POSIX**; si utilizzano i **socket**.

FILE DESCRIPTOR: un processo che permette di interagire con il *file system*, permettono di stabilire un collegamento tra i buffer a livello aplicativo e quelli di sistema.

Il file descriptor (**fd**) creato, per esempio, alla chiamata di *open*, sarà un **int** che rappresenta l'indice del file nell'array dei file in utilizzo.

Nel caso di errore, fd sarà un numero negativo.

1.4.1 System calls sui socket di tipo datagram

Ogni **system call** è bloccante, nel caso di un errore il programma si ferma. Si possono riprogrammare le *syscall* per renderle non bloccanti, con la gestione del messaggio di errore **E_WOULDBLOCK**.

1.4.1.1 Socket system call

Quindi alla *syscall* su **socket**, verrà creato un nuovo *fd*.

Listing 1.1: Esempio di syscall a socket

```
int fd = socket(int domain, int type, int protocol);
```

Dove:

- domain:
 - AF_UNIX: locale, nomi di file;
 - AF_INET: IPV4;
 - AF_INET6: IPV6;
- type:
 - SOCK_DGRAM: IPv4;
 - SOCK STREAM: IPv6;
 - SOCK_RAW: utilizzato per saltare i passaggi di trasporto e di rete fino a *datalink*;
- **protocol:** esiste uno ed uno solo per type, è possibile lasciare il predefinito (0).

1.4.1.2 Bind system call

La syscall bind è necessaria per associare un indirizzo ad un socket.

Listing 1.2: Esempio di syscall a bind

```
int fd = bind(int fd, const struct sockaddr*addr, socklen_t
   addrlen);
```

Dove:

- fd: il file descriptor del socket riferimento;
- addr: alloca lo spazio necessario per salvare il numero di bit corretti;
- addrlen: la lunghezza dell'indirizzo da salvare (o del nome del file).

1.4.1.3 Send to system call

Listing 1.3: Esempio di syscall sendto

```
ssize_t sendto(int fdA, const void*buf, size_t len, int flags,
    const struct sockaddr*addr, socklen_t addrlen);
```

Dove:

- fdA: file descriptor del socket da cui inviare;
- buf: buffer da cui inviare;
- len: lunghezza del messaggio;
- flags: ;
- sockaddr: indirizzo del socket (comprensivo di porta);
- socklen: lunghezza del socket;

1.4.1.4 Receive from system call

Listing 1.4: Esempio di syscall receivefrom

```
ssize_t recvfrom(int fdB, const void*buf, size_t len, int flags,
    struct sockaddr*addr, socklen_t addrlen);
```

Dove:

- fdA: file descriptor del socket in cui ricevere;
- buf: buffer nel quale scrivere il messaggio;
- len: lunghezza del messaggio;

- flags: ;
- sockaddr: indirizzo del socket (comprensivo di porta del sender);
- socklen: lunghezza del socket;

1.4.1.5 Connect system call

Listing 1.5: Esempio di syscall connect

```
int recvfrom(int fdA, const struct sockaddr*addr, socklen_t len);
```

1.4.1.6 Listen system call

Listing 1.6: Esempio di syscall listen

```
int recvfrom(int fdB, int backlog);
```

1.4.1.7 Accept system call

Listing 1.7: Esempio di syscall accept

```
int accept(int fdB, 2 parametri);
```

Il ritorno della funzione è un **fd**. Per ogni successo il server associa un nuovo socket.

1.4.2 Esempio di scambio di datagrammi

Il server ed il client creano un socket di tipo *datagram*, il server esegue un *bind*. Il client invece esegue una *syscall* di tipo **sendto**, il server utilizza **recvfrom**, etc..

1.4.3 Esempio di scambio di stream

Il server ed il client creano socket di tipo *stream*, il server esegue la *bind*, il client la *connect*, per ogni *send* e *receive* non è più necessario lo scambio di indirizzo. Il server deve attivare **listen** prima dell'arrivo della *connect*.

Parte II SISTEMI OPERATIVI






Figura 2.1: Struttura base di un calcolatore

Lo scopo di questa sezione è di virtualizzare le componenti fisiche di un calcolatore per renderne più facile l'utilizzo.

Sinonimi di *sistema operativo* sono **macchina virtuale** (virtual machine) e **gestore dlle risorse** (resource manager).

2.1 VIRTUALIZZAZIONE DELLA CPU

L'unica nota in questo programma è l'utilizzo della funzione *spin()*, che controlla l'orologio di sistema fino a quanto 1 minuto non è passato, quindi riprende l'esecuzione.

Listing 2.1: Interazione con la CPU usando la funzione spin()

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
#include "common.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "usage: cpu <string>\n");
        exit(1);
    }
    char *str = argv[1];

while (1) {
        printf("%s\n", str);
        Spin(1);
    }
}
```

```
return 0;
}
```

Da notare che se il programma viene eseguito con un comando del tipo:

Listing 2.2: Esecuzione in concorrenza

```
prompt> ./cpu A & ./cpu B &./cpu C & ./cpu D
[7353]
[7354]
[7355]
[7356]
A
B
D
C
A
B
D
C
A
...
```

Possiamo osservare che sembra che vengano eseguiti simultaneamente quattro programmi diversi, ciò è dovuto alla *virtualizzazione* della CPU.

2.2 MEMORIA VIRTUALIZZATA

Listing 2.3: Dimostrazione dell'utilizzo di indirizzi virtuali

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[]){
  int value;
  int *p = &value;
  if(argc != 2) {
    fprintf(stderr, "usage: %s <value>\n", *argv);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  printf("(pid:%d) addr of p: %llx\n", (int)getpid(), (unsigned long long)&p);

printf("(pid:%d) addr stored in p: %llx\n", (int)getpid(), (unsigned long long)p);

*p = atoi(argv[1]);
while(1) {
```

```
sleep(1);
++*p;
printf("(pid:%d) value of p: %d\n", getpid(), *p);
}
```

La memoria **RAM** è generalmente virtualizzata, difatti se eseguiamo il programma precedente con un comando tipo:

Listing 2.4: Esecuzione in concorrenza

```
prompt > ./mem &; ./mem &
[1] 24113
[2] 24114
(24113) address pointed by p: 0x200000
(24114) address pointed by p: 0x200000
(24113) p: 1
(24114) p: 1
(24114) p: 1
(24113) p: 2
(24114) p: 2
(24114) p: 3
(24114) p: 3
(24114) p: 4
...
```

Possiamo osservare il funzionamento della virtualizzazione della memoria, infatti ogni programma è lanciato in un proprio **virtual address space**; semplifica la gestione della memoria per il programma ed è mappato ad una sezione della memoria fisica.

2.3 PERIFERICHE

Nell'interazione di un calcolatore con le periferiche, è il kernel che interagisce direttamente con l' hardware, mentre le applicazioni possono utilizzare le periferiche solo attraverso il kernel.

Vi sono 4 diversi livelli di privilegi per interagire con i dispositivi:

- 0, il livello più privilegiato, utilizzato dal kernel;
- 1 solitamente non utilizzato;
- 2 solitamente non utilizzato;
- 3 il livello meno provilegiato, utilizzato da tutti gli utenti compreso l'utente di *root*.

Se l'utende richiede un interazione con una periferica, un comando di *TRAP* viene inviato al kernel, il quale restituise un comando di *return from TRAP*.



Parte III

UTILITÀ



APPENDIX TEST

Listing a.1: Esempio di MAKEFILE

```
CFLAGS=-Wall -ansi -pedantic -Werror -std=c11
CC=clang
EXES=cpu mem threads.vo threads.v1 threads_101
all: $(EXES)
cpu: cpu.c
       $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^
cpu: mem.c
       $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^
threads.v0: threads.v0.c
       $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ -pthread
threads v1: threads v0.c
       $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ -pthread
threads_101: threads.v0.c
       $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ -pthread
clean:
       rm -f $(EXES)
.PHONY: clean
```