#### Lezione 2

Introduzione al linguaggio C/C++
Tipi di dato e numeri interi
Variabili e costanti con nome
Struttura di un programma

#### Storia essenziale del C

- Definito nel 1972 (AT&T Bell Labs) per sostituire l'assembler nella programmazione di sistemi operativi: in pratica, nato per creare UNIX
- Prima definizione precisa:
   Kernigham & Ritchie (1978)
- Prima definizione ufficiale: ANSI C (1983)

#### Ma già nel 1980 ...

... erano in uso varie versioni di un linguaggio denominato "C con le classi"

- Erano le prime versioni di quello che sarebbe stato il C++
- Inventato, definito, ed implementato per la prima volta, da Bjarne Stroustrup http://www.research.att.com/~bs/
- Standardizzato nel 1998: ISO/IEC 14882
- Decisamente di successo:
   http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

#### Cosa vedremo del C++

- Del linguaggio C++ vedremo solo il sottoinsieme procedurale
- NON vedremo la programmazione ad oggetti
- Sarà argomento dell'insegnamento di Programmazione ad Oggetti

#### Iniziamo ...

- Affronteremo lo studio del linguaggio incominciando dai seguenti concetti:
  - Memoria di un calcolatore, processore, linguaggio macchina e linguaggi di alto livello
  - Memoria di un programma C/C++ ed oggetti
  - Tipi di dato primitivi
  - Espressioni letterali
  - Variabili e costanti con nome
  - Struttura (semplificata) di un programma

#### Memoria

- Per capire meglio i concetti di base del linguaggio C/C++, vediamo prima qualche dettaglio sul funzionamento interno di un elaboratore
- Partiamo dalla memoria principale


## Memoria principale e celle

- Definiamo memoria di un elaboratore il contenitore in cui sono memorizzati tutti i dati su cui lavora il processore
- Possiamo schematizzare la memoria come una sequenza contigua di celle (chiamate anche locazioni di memoria)
- Ciascuna cella forniscel'unità minima di memorizzazione, ossia l'elemento più piccolo in cui si può memorizzare un'informazione

#### Contenuto cella

- Ogni cella contiene un byte, ossia una sequenza di bit (cifre binarie)
  - Tipicamente un byte è costituito da 8 bit Esempio: 01100101
- Tutte le celle hanno quindi la stessa dimensione in termini di numero di bit
- In generale l'esatta dimensione di un byte potrebbe variare da una macchina all'altra

#### Schema memoria



#### Celle di memoria e numeri

- I bit contenuti in una cella possono essere utilizzati per memorizzare un numero
- Senza entrare nei dettagli della notazione binaria, facciamo solo un esempio di come si ottiene questo risultato, per esempio con i numeri naturali (ossia gli interi non negativi)

#### Rappresentazione numeri 1/3

- Facciamo corrispondere un numero ad ogni combinazione (configurazione) di bit
- Esempio in caso di cella da 8 bit:

```
      00000000
      0

      00000001
      1

      00000010
      2

      00000011
      3

      ...
      11111111

      255
```

#### Rappresentazione numeri 2/3

- Con una tecnica simile si possono rappresentare anche numeri negativi, facendo corrispondere un certo sottoinsieme delle possibili configurazioni di bit ai numeri positivi, e l'altro sottoinsieme ai numeri negativi
- Infine, per rappresentare numeri più grandi di quelli rappresentabili con una sola cella, si accorpano più celle consecutive
  - Si usano per esempio tutte le configurazioni possibili di bit di una sequenza di due o quattro celle contigue
  - Vediamo un esempio

#### Rappresentazione numeri 3/3

Esempio in caso di due celle da 8 bit ciascuna: 00000010 2 00000011 259 

#### Processore

 Gli altri elementi da considerare per capire i concetti alla base del linguaggio C/C++ sono il processore ed il suo linguaggio



- svolte direttamente dal processore, oppure
- svolte da altri componenti dietro comando del processore

## Operazioni

- Un processore è in grado di compiere solo operazioni molto semplici:
  - lettura/scrittura/copia di una o più celle di memoria
  - somma/sottrazione/moltiplicazione/divisione del contenuto di una o più celle di memoria
  - lettura/scrittura in zone di memoria 'speciali' per pilotare dispositivi di ingresso/uscita (ad esempio schede video)
  - altre semplici operazioni sulle celle di memoria
- Tipicamente un processore riesce a lavorare su un certo numero di celle contigue alla volta. Tale sequenza di celle è detta parola di macchina (machine word)
  - Si dice che un processore ha una architettura a 16, 32 oppure 64 bit se lavora su parole da 2, 4 oppure 8 byte

## Linguaggio macchina

- Ogni processore è caratterizzato da un proprio insieme di istruzioni, tramite le quali è possibile fargli svolgere le precedenti operazioni
- L'<u>insieme delle istruzioni</u> di un processore viene chiamato <u>linguaggio macchina</u> di quel processore
- Ogni istruzione è identificata da una certa configurazione di bit
- Quindi per far eseguire un programma ad un processore, basta memorizzare da qualche parte nella memoria le configurazioni di bit relative a ciascuna istruzione da eseguire, e dire al processore a che indirizzo si trova la prima di tali istruzioni
- Il processore eseguirà, una dopo l'altra, le istruzioni che trova a partire da tale indirizzo

#### Esempio programma

• • •

1001101011100011

#### Ordine di esecuzione 1/2

 Il processore eseguirà, una dopo l'altra, le istruzioni che trova a partire dall'indirizzo della prima istruzione

1001101011100011

#### Ordine di esecuzione 2/2

L'ordine con cui sono eseguite le istruzioni cambia solo se vengono incontrate speciali <u>istruzioni di salto</u> verso un diverso indirizzo

0011001000110110

0101010100100011

0011011001010101

1110001111100011

. . .

1001101011100011

Salto cambio di ordine dovuto ad una istruzione di salto

## Difficoltà linguaggio macchina


- In definitiva, data la semplicità delle istruzioni e dei dati su cui lavora un processore si ha che:
  - scrivere (interamente) in linguaggio macchina un programma che faccia cose complesse,
    - quale ad esempio un sistema operativo o anche più semplicemente un programma che deve disegnare/aggiornare un'interfaccia grafica ed usarla per interagire con gli utenti,

diviene un lavoro estremamente impegnativo e costoso

## Linguaggi di alto livello

- Questo è fondamentalmente il motivo per cui sono stati inventati moltissimi altri linguaggi cosiddetti <u>ad</u> <u>alto livello</u>, che sono molto più 'vicini' al linguaggio umano rispetto al linguaggio macchina
- Tali linguaggi si basano sul concetto di 'astrazione' dalla macchina sottostante: astraggono dai dettagli, cosiddetti di basso livello, quali ad esempio celle di memoria ed indirizzi, e permettono al programmatore di ragionare e di scrivere il proprio programma in termini di dati ed operazioni più complessi.
  - Dato un problema da risolvere, questi dati ed operazioni più complessi permettono di descrivere in modo molto più semplice e chiaro gli elementi del problema ed i passi che si debbono effettuare

## Linguaggio ad alto livello 1/2



## Linguaggio ad alto livello 2/2

- Il C/C++ è quindi un linguaggio di alto livello
- Il fatto di non coincidere con il linguaggio macchina di nessun processore ha però un prezzo:
  - Per poter essere eseguito da un calcolatore, un programma scritto in C/C++ va prima tradotto nel linguaggio macchina del processore del calcolatore su cui lo vogliamo eseguire
  - Questa operazione viene comunemente chiamata compilazione, ed i programmi che la eseguono vengono chiamati compilatori

# Memoria di un programma C/C++ ed oggetti

## Memoria di un programma

- Definiamo memoria di un programma in esecuzione, o processo, il contenitore (logico) in cui sono memorizzati tutti i dati del programma (ed altre informazioni che vedremo in seguito) durante la sua esecuzione
- Nei programmi C/C++ la memoria di un programma ha la stessa identica struttura della memoria del calcolatore vista precedentemente: è una sequenza contigua di celle (locazioni di memoria) che costituiscono l'unità minima di memorizzazione
- Le celle, tutte della stessa dimensione, contengono un byte ciascuna

#### Dimensione byte

- L'<u>esatta dimensione</u> che deve avere un *byte* <u>non è specificata nello standard</u> del linguaggio
   C/C++, e, come abbiamo visto, teoricamente
   può variare da una macchina all'altra
  - Lo standard specifica solo che un byte deve essere grande abbastanza da contenere un oggetto di tipo char
  - Vedremo in seguito cosa è un oggetto di tipo char, per ora ci basta sapere che è utilizzato principalmente per memorizzare caratteri


#### Dalle celle ai dati

- In C/C++ si possono memorizzare le informazioni in dati più complessi dei semplici numeri rappresentabili con una cella di memoria
- Si possono memorizzare i dati all'interno di contenitori che chiameremo genericamente oggetti

## Oggetto, valore, memoria

- Un oggetto è un'astrazione di cella di memoria
  - E' caratterizzato da un valore
  - E' memorizzato in una sequenza di celle contigue
    - Consideriamo per esempio, come oggetto, un numero naturale maggiore di 255
    - Come abbiamo visto, così come si può rappresentare ogni numero naturale da 0 a 255 con una determinata configurazione di 8 bit, si può rappresentare un valore naturale maggiore di 255 su N celle consecutive, con una determinata configurazione dei risultanti 8\*N bit

#### Oggetto in memoria, indirizzo



#### Indirizzo, valore e tipo 1/2

- Un oggetto è caratterizzato da
  - un indirizzo
    - Ad esempio 1328, il che vuol dire che l'oggetto si trova in memoria a partire dalla cella di indirizzo 1328

1328 4

- un valore
  - In questo semplice esempio l'oggetto è di tipo numerico, occupa una sola cella e la configurazione di bit della cella rappresenta il valore 4

#### Indirizzo, valore e tipo 2/2

- un tipo (di dato)
  - Specifica i valori possibili per l'oggetto e le operazioni che si possono effettuare sull'oggetto

## Digressione su oggetti

- Per chi avesse già avuto a che fare con i cosiddetti linguaggi ad oggetti
  - Gli oggetti di cui parliamo in questo corso sono un concetto più semplice e generale di quello di oggetto definito in tali linguaggi
  - Useremo cioè il termine oggetto col significato generale di contenitore di informazioni (valori) e nulla di più

## Tipi di dato primitivi

#### Tipo di dato

Tipo di un dato (oggetto)

Insieme di valori che l'oggetto può assumere ed insieme di operazioni che si possono effettuare su quell'oggetto

- Quali tipi di dato esistono in C/C++?
  - Partiamo dai tipi di dato primitivi

## Tipi di dato primitivi

Quattro tipi di dato primitivi

Nome tipo Categoria di dati che rappresenta

**char** caratteri

int sottoinsieme dei numeri interi

**float** sottoinsieme dei numeri reali

double sottoinsieme dei numeri reali con maggiore precisione rispetto al tipo float

Per ora vedremo più in dettaglio il solo tipo int

## Tipo int

- Il tipo int è <u>diverso</u> dal tipo INTERO inteso in senso matematico dove l'insieme degli interi Z è dato da {-∞,...,-2,-1,0,+1,+2,...,+∞}
- Ovvero il tipo int ha un insieme di valori <u>limitato a priori</u>:
  - L'insieme esatto dei valori possibili dipende dalla macchina
  - Normalmente il tipo int è memorizzato in una PAROLA DI MACCHINA, che tipicamente è lunga 2, 4 o 8 byte, ossia 16, 32 o 64 bit
  - Se la macchina ha parole a 16 bit:
     [-2<sup>15</sup>, 2<sup>15</sup>-1] ovvero [-32768, +32767]
  - Se la macchina ha parole a 32 bit:
     [-2<sup>31</sup>, 2<sup>31</sup>-1] ovvero [-2147483648, +2147483647]
  - ...

## Operazioni aritmetiche int

Al tipo int sono applicabili i seguenti operatori:

- + Addizione
- Sottrazione
- \* Moltiplicazione
- / Divisione intera (diverso dalla divisione reale!)
  - Es., 10/3 = 3
- % Modulo (resto della divisione intera)

Es., 
$$10\%3 = 1$$
  
 $5\%3 = 2$ 

#### Astrazione

- Facendo riferimento al tipo int, ora si può capire più chiaramente il primo vantaggio dell'uso di oggetti appartenenti ad uno dei precedenti quattro tipi di dato:
  - si astrae dalle singole celle di memoria: con il tipo int (e lo stesso accadrà con gli altri tipi di dato), non si vedono più le singole celle di memoria in cui sono memorizzati i numeri
  - si può quindi ragionare e scrivere il programma direttamente in termini di numeri interi
    - si lavora cioè ad alto livello, senza preoccuparsi di come e dove saranno realmente memorizzati e manipolati tali numeri a basso livello

## Espressioni letterali

## Espressioni letterali

- Le espressioni letterali denotano valori costanti
- Sono spesso chiamate semplicemente letterali o costanti senza nome
- Le possibili espressioni letterali utilizzabili in C/C++ sono i <u>numeri interi</u>, i <u>numeri reali</u>, le <u>costanti carattere</u>, le <u>costanti stringa</u>

## Numeri

Numeri interi 6 12 700

Numeri reali 24.0 .4 13.4e-1

## Costanti carattere

 Una costante letterale carattere è un'astrazione simbolica di un carattere, denotata racchiudendo il carattere tra apici

Esempio: 'A' 'c' '6'

Mediante le costanti letterali carattere si possono però denotare anche:

- caratteri speciali: '\n', '\t', '\'', '\'', '\"'
- caratteri indicati tramite codice ASCII: '\nnn',
   '\0xhhh'

```
(nnn = numero ottale, hhh = numero esadecimale) '\041' '\xfa'
```

## Costanti stringa

Sequenze di caratteri racchiuse tra doppi apici

```
"ciao"
"Hello\n"
"" (stringa nulla)
```

## Variabili e costanti con nome

#### Variabile

 Una variabile è un oggetto, nel senso specificato nelle precedenti slide, <u>il cui valore</u> <u>può variare nel tempo</u>

#### Definizione di una variabile

- In C/C++ è necessario elencare ogni variabile che sarà utilizzata nel programma, prima di utilizzarla
- In particolare si dice che bisogna definire ciascuna variabile. All'atto della definizione bisogna attribuire alla variabile
  - un tipo (per ora, ad esempio, uno dei quattro tipi primitivi)
  - un nome (identificatore) col quale ci si riferirà poi a tale variabile
  - eventualmente un valore iniziale (inizializzazione)

## Esempi

 Prima di vedere formalmente la sintassi, vediamo due esempi di definizione di variabili di tipo int

#### Nota sulla sintassi

- Nella descrizione della sintassi del linguaggio C/C++ utilizzeremo la notazione con parentesi quadre [...] per denotare elementi opzionali, ossia parti che possono o meno comparire
- Tutto ciò che non sarà contenuto tra tali parentesi [...] quadre sarà obbligatorio

## Sintassi definizione variabile

- Sintassi della definizione di una variabile:
   nome\_tipo nome\_variabile [= valore\_iniziale];
- E' possibile raggruppare le definizioni di più variabili dello stesso tipo in una lista separata da,

## Completamento esempi

- Vedremo successivamente esempi di definizioni di variabili di tipo diverso da int
- Svolgere l'esercizio di stampa di una variabile intera contenuto nella seconda esercitazione

### Definizioni e dichiarazioni

- Come vedremo meglio in seguito, le definizioni sono casi particolari di dichiarazioni
  - Una dichiarazione è una istruzione in cui si introduce un nuovo identificatore
- Una definizione è una particolare dichiarazione la cui esecuzione provoca l'allocazione di spazio in memoria
  - In particolare, la definizione di una variabile o di una costante con nome provoca l'allocazione di spazio in memoria per la variabile o costante che viene definita

## Visibilità di una variabile

 Una variabile è visibile, ossia può essere utilizzata, solo a partire dal punto in cui viene definita nel testo del programma

## Istruzione semplice

- Una definizione è di fatto una istruzione del C/C++
- In particolare si tratta di una cosiddetta istruzione semplice

## Assegnamento

 Si può assegnare un nuovo valore ad una variabile mediante una istruzione di assegnamento nome\_variabile = espressione ;

```
Esempi:
```

Vedremo in dettaglio in seguito tutti i tipi di espressioni che si possono scrivere

#### Esercizi

 Svolgere i successivi esercizi della seconda esercitazione, fino all'esercizio di stampa di una costante escluso

### Costanti con nome

- Una definizione di una costante con nome associa permanentemente un oggetto di valore costante ad un identificatore
- La definizione è identica a quella di una variabile, a parte
  - Aggiunta della parola chiave const all'inizio
  - Obbligo di inizializzazione
- Esempi:

Per ora consideriamo solo costanti con nome di tipo int

#### Costanti e variabili

- Una costante è un'astrazione simbolica di un valore
- L'associazione identificatore-valore non cambia mai durante l'esecuzione
- Non si può quindi assegnare un nuovo valore ad una costante mediante una istruzione di assegnamento

- Invece, nel caso di una variabile
  - L'associazione identificatore-indirizzo non cambia mai durante l'esecuzione, ma può cambiare l'associazione identificatore-valore
  - Uno stesso identificatore può denotare valori differenti in momenti diversi dell'esecuzione del programma

#### Esercizi

 Svolgere l'esercizio di definizione e stampa di una costante intera della seconda esercitazione

# Struttura (semplificata) di un programma

## Struttura programmi

- In questo insegnamento vedremo solo programmi sviluppati su di un unico file sorgente
  - Vedrete lo sviluppo di un programma su più file nel corso di Programmazione II
- Nelle prossime slide iniziamo a vedere la struttura semplificata di un programma
- Come primo passo, per motivare la presenza delle cosiddette direttive in un programma, partiamo dal menzionare il pre-processore

## Pre-processore

- Prima della compilazione vera e propria, il file sorgente viene manipolato dal cosiddetto pre-processore, il cui compito è effettuare delle modifiche o delle aggiunte al testo originario
- La nuova versione del programma viene memorizzata in un file temporaneo, ed è questo il vero file che viene passato al compilatore (per poi essere automaticamente distrutto alla fine della compilazione)
- Vedremo in seguito cosa fa il pre-processore in dettaglio, quello che ci basta sapere per ora è che il pre-processore viene pilotato dal programmatore mediante le cosiddette direttive inserite nel file sorgente

## Struttura programma C

```
#include <stdio.h> 
Direttive per il pre-processore
main()
      <dichiarazione>
      <dichiarazione>
      <dichiarazione>
      <istruzione diversa da dichiarazione>
      <istruzione diversa da dichiarazione>
      <istruzione diversa da dichiarazione>
Obbligatorio: <u>prima tutte le dichiarazioni</u>, poi qualsiasi
altro tipo di istruzione
```

## Struttura programma C++

```
#include <iostream> ◀
                           Direttive per il pre-processore
using namespace std ;
main()
      <istruzione qualsiasi>
      <istruzione qualsiasi>
      <istruzione qualsiasi>
```

Diversamente dal C, in C++ si possono mescolare tutti i tipi di istruzioni

#### Funzione main

- main() è una funzione speciale con tre caratteristiche:
  - deve essere sempre presente
  - è la prima funzione che viene eseguita ovunque si trovi all'interno del file sorgente
  - quando termina l'esecuzione del main(), termina il programma
- Come si è visto, in C la funzione main() contiene due sezioni
  - Parte dichiarativa
  - Parte esecutiva vera e propria

### Ordine di esecuzione

- In che ordine vengono eseguite le istruzioni?
- Si definisce sequenza o concatenazione una sequenza di istruzioni scritte l'una di seguito all'altra all'interno di un programma
- Le istruzioni/dichiarazioni di una sequenza sono <u>eseguite</u>
   <u>l'una dopo l'altra</u>

```
ESEMPIO
```

#### Esercizi

 Svolgere tutti i rimanenti esercizi della seconda esercitazione