# Aegisub-3D 函数使用说明

## 原理简介

#### 原理简介 (线代部分)

首先该函数暂时只适用于凸多面体的建模跟渲染,原理为利用点集矩阵的矩阵变换来模拟多面体在空间中 的行为(移动/旋转/变形),最后向视频所在平面进行投影,绘制出最终显示出的部分,以此在 aeg 中制作立 体效果。

首先作为一个凸多面体,是由复数的顶点组成表面,再由表面拼凑起来,而最终显示的也正是这些表面, 对于凸多面体的每一个表面,始终是由指定的顶点按照指定的顺序连接而成,因此凸多面体再空间中的行为本 质可以看作是顶点在空间中位置的变换。

假设一个多面体共有 n 个顶点,在三维空间中,每个点由 x,y,z 三个坐标确定,将这 n 个点组合成一个 n

$$\left[ egin{array}{cccc} x_1 & y_1 & z_1 \ x_2 & y_2 & z_2 \ \dots & \dots & \dots \ x & y & z \end{array} 
ight]$$

 $\star$ 3 矩阵  $egin{bmatrix} x_n & y_n & z_n \end{bmatrix}$ ,之后多面体在空间中的行为都可以通过矩阵变换来实现,举例如下

1. 位移, 假设位移向量 d=(dx, dy, dz), 那么任意一个顶点的变换可以表示为:

$$\{x_i, y_i, z_i\} \rightarrow \{x_i + dx, y_i + dy, z_i + dy\}$$

$$\begin{bmatrix} x_1+dx & y_1+dy & z_1+dz\\ x_2+dx & y_2+dy & z_2+dz\\ \dots & \dots & \dots\\ x_n+dx & y_n+dy & z_n+dz \end{bmatrix}$$
最终矩阵变为

2. 变形,假设以(0,0,0)为中心 x 方向缩放为 xn 倍, y 方向缩放为 yn 倍, z 方向缩放为 zn 倍, 那么就

$$\begin{bmatrix} xn & 0 & 0 \\ 0 & yn & 0 \\ 0 & 0 & zn \end{bmatrix}$$

等干需要乘上变换矩阵

3. 旋转,假设绕 x 轴(y=0, z=0)旋转 $\theta$ ,那么只需要乘上一个变换矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

(具体证明为线性代数相关内容, 在此不做详细阐述)

#### 原理简介 (代码部分)

首先是矩阵的构建,使用两层 table, 点集构建为

$$matrix_{tbl} = \{\{x_1, y_1, z_1\}, \{x_2, y_2, z_2\}, ..., \{x_n, y_n, z_n\}\}$$

之后是关于矩阵的变换,由于 table 类型不能直接使用\*+等符号进行操作,因此通过添加元表来解决这一 问题:

对于 add 操作 (即+),准备了两种方式:

如果加上一个长度为 3 的数组 {a,b,c},则会将 matrix\_tbl 中每一项(即每一个点)的三个值(对应 x,y,z 坐标)分别加上数组中的三个元素,该操作等于让点集在空间中位移,位移向量为 (a,b,c) 如果加上一个点集表格 matrix\_tbl2,则会将两个点集合并对于 mul (即\*)准备了三种方式

$$\begin{bmatrix} num & 0 & 0 \ 0 & num & 0 \ 0 & 0 & num \end{bmatrix}$$

如果直接乘上 num,则点集里所有项都会乘上 num,等于整个矩阵乘上变换矩阵 □即对应点集以(0,0,0)为中心缩放 num 倍

$$\begin{bmatrix} xn & 0 & 0 \\ 0 & yn & 0 \\ 0 & 0 & zn \end{bmatrix}$$

如果直接乘上一个 3\*n 的矩阵 matrix,则直接乘上该矩阵如果点集矩阵是自定义编写的,则需要通过 mat.set 添加上述元表

#### 原理简介 (绘图部分)

在 Aeg 中,最终的显示平面为 x-y(z=0),因此最终绘图时候直接去掉 z 坐标,保留 x,y 部分绘图即可表面信息(即每一个面由哪些点以怎样的顺序连接而成)通过 surface\_tbl 储存,最后调用该表,以此再调用相应的点的坐标,最后连接而成

亮度计算则是使用平面法向量跟光源方向向量的夹角计算而得,如果是照明模式(即光照颜色不为空),则会根据亮度将表面颜色跟光照颜色进行合成;如果是阴影模式(即关照颜色为空字符串),则会根据亮度跟&HO 00000&(黑色)进行合成。自然光为基础亮度,根据两个向量夹角计算出的亮度加上基础亮度后即为最终的亮度。

如果透明度 alpha 不为 0,则原本位于背侧不直接显示的面也会进行计算,光强在上述计算方式的基础上乘以透明度 (注意这个透明度 alpha 仅用于亮度计算,最终 fx 行的透明度标签需要自己设置)

## 配置部分

数据精度	code once	accuracy=1
光源方向	code once	light_vec={0,0,1}
光照颜色	code once	light_c="&HFFFFFF&"
默认底色	code once	default_color="&HFFFFFF&"
自然光	code once	n_light=-1

#### 数据精度

控制最后输出绘图时小数位数 (默认一位)

#### 光源方向

控制光源地方向,光源属于平行光,准确来说这个向量跟光照过来地方向正好相反,比如{0,1,0}表示光源在正下方,若使用{0,0,0}则无光照

#### 光源颜色

光照的颜色

如果设置成空字符串,则会切换成阴影模式,表面颜色会根据角度变暗

#### 默认底色

多面体默认的表面颜色

#### 自然光

环境亮度,最终光强是光源向量在表面法向量上取投影后加上自然光取值范围[-1,1]

### 函数简介

渲染	code once	get_shapes=function(matrixs_tbl,surface,alpha) alpha=alpha or 0 local
动态	code once	move_3d=function(st,et,dt,matrix,surface,alpha,matrix_fun) if matrix_fu
添加表面图案	code once	set_surface_shape=function(matrix,surface,surface_shape) local o={0,0
立方体建模	code once	set_cube=function(x,y,z,color_tbl) cube_points=mat.set({{0,0,0},{x,0,0},
钻石建模	code once	set_diamond=function(l1,l2,d1,d2,n,c) c=c or default_color diamond_r

#### Matrix 点集矩阵

可以通过 set\_cube/set\_diamond 获得(暂时只准备了这两种模型的函数),也可以自定义,格式为{{x1,y1,z1},{x2,y2,z2},{x3,y3,z3}…},注意自定义的点集矩阵需要使用 mat.set 添加元表(用于后续矩阵变换),如果某一个点来自表面纹理图案,则该点的 table 中还会有一个索引为 s 的值,对应表面图案的标识Surface 表面信息

格式为{{p1,p2,p3...,color=\( " \), shapes={shapes1,shapes2...}}...}

p1,p2,p3...表示该表面的端点在点阵中的序数,顺序则表示端点连接顺序

color 表示颜色 (默认为配置中的默认底色)

shapes 为可选项,用于向表面添加图案

格式为{si=,ei=,text=",color=",layer=,s=,intersected\_or\_not=}

- si 表示纹理图案的第一个点在点集中的序数
- ei 表示最后一个点在点集中的序数

text 为纹理图案的绘图代码

color 表示颜色 (默认为配置中的默认底色)

layer 为层数

s 为标识符,用于标记纹理图案(默认 true)

intersected\_or\_not 若为 1 则最后会输出所在面的形状作为遮罩 (详见函数 get\_shapes), 默 认 1

\*图形取交集部分需要 A3shape

#### 矩阵变换

多面体在空间中的行为通过点集矩阵的变换来计算,经过 set\_cube/set\_diamond 得到的点集矩阵或者自定义的点集经过 mat.set 后(即添加上用于矩阵操作的 metatable 后)可以直接进行以下操作

matrix+{dx,d,y,dz} 平移dx,dy,dz

matrix+{{x1,y1,z1},{x2,y2,z2},{x3,y3,z3}...} 连接两个点集

 $\begin{bmatrix} num & 0 & 0 \\ 0 & num & 0 \\ 0 & 0 & num \end{bmatrix}$  matrix\*num 所有点乘 num ,等于乘变换矩阵  $\begin{bmatrix} num & 0 & 0 \\ 0 & num & 0 \\ 0 & 0 & num \end{bmatrix}$  (等比缩放)

 $\begin{bmatrix} scx & 0 & 0 \\ 0 & scy & 0 \\ 0 & 0 & scz \end{bmatrix}$  (不等比缩放)

matrix\*{scx,scy,scz} 等于乘变换矩阵 '

matrix\*matrix2 乘变换矩阵 matrix2

## 建模部分

#### set cube(x,y,z[,color tbl])立方体建模

x/y/z 立方体尺寸

color tbl 立方体颜色

{color1,color2,color3,color4,color5,color6} (注意只有输入六个颜色时才会生效,否则全是默认底色),按顺序依次对应 x, y, z, -x, -y, -z 六个面的颜色

输出 cube matrix, cube surface

#### set prism(a,h,n) 棱柱建模

- a 底面边长
- h 棱柱的高
- n底面边数

输出 prism\_matrix, prism\_surface

#### set pyramid(a,h,n[,mode])棱锥建模


- a 底面边长
- h 棱柱的高
- n底面边数

mode(可选)正棱锥

输出 pyramid\_matrix,pyramid\_surface

### set\_diamond(11,12,d1,d2,n[,c])钻石建模

11/12/d1/d2 钻石尺寸



- n 钻石边数
- c钻石颜色

输出 diamond\_matrix, diamond\_surface

### 表面处理

#### set surface shape添加表面纹理图案

matrix 点集矩阵

surface 表面

surface shape 表面图案

格式为{{si,intersected or not,text=",color=",layer=,name=}…}

si 为所在表面在 surface 中的序数

intersected\_or\_not 是否输出所在面图形 (用于添加遮罩使图案限定在所在面的范围),可选,默认 1 text 绘图

color 颜色(默认为配置中的默认底色)

layer 层

name 标识(可选)

### 矩阵变换

#### mat.set设置矩阵

将输入的点集转换为矩阵 (添加元表 matrix metatable)

#### mat.rotate 获取一个旋转变换矩阵

注意,这里的x,y,z均为定轴,不随着物体的旋转而改变

axis 旋转轴

可选"x"/"y"/"z"

theta 旋转角度

角度值,与相应的旋转轴正方向呈右手关系(右手四指沿旋转方向弯曲,拇指所指方向与旋转轴正向同向) 输出旋转变换用 3\*3 矩阵

### mat.s rotate 获取一个旋转变换矩阵

该函数用于根据平面的法向量获取旋转矩阵,例如  $mat.s_rotate({0,0,1},{0,1,0})$  即表示将原本法向量为(0,0,1,1)的面(即朝向正前方)旋转至法向量为(0,1,0)(即转至朝向正上方)

值得注意的是这个变换的具体过程是类比球坐标,先进行 y 轴矫正,将法向量 x 方向调整为 0,再进行 x 轴矫正,将法向量 y, z 方向上调整成与 vec2 一致,再进行一步 y 轴调整,完成整个旋转变换,即全过程包含绕 y 轴,绕 x 轴,绕 y 轴三步旋转

vec1 起始法向量

 $\{x1, y1, z1\}$ 

vec2 目标法向量

 $\{x2, y2, z2\}$ 

输出旋转变换用 3\*3 矩阵

### mat.l rotate 获取绕指定旋转轴方向旋转的旋转变换矩阵

vec 旋转轴的方向向量

theta 旋转角度

角度值,跟方向向量呈右手关系(右手四指沿旋转方向弯曲,拇指所指方向与方向向量同向)

#### 关于旋转的补充说明

函数中提供了三种旋转方式,但值得注意的是最基本的旋转变换函数,即 mat.rotate 是定轴的,即 x, y, z 三个旋转轴是始终固定的,这样的旋转变换时不满足平行四边形法则的,换而言之,矩阵在相乘的时候是不满足交换律的,通俗一点说就是这样的旋转是有顺序的,【先绕 x 转 90 再绕 y 转 90】跟【先绕 y 转 90 再绕 x 转 90】这两种操作的结果是不一样的

```
code once
                  cube_matrix,cube_surface=set_cube(400,400,400,color_tbl)
                                                                                           200&-200 -200&200 200&200
                  cube_matrix=cube_matrix*mat.rotate("x",90)
code once
                                                                                           200&-200 -200&-200 -200&200
code once
                  cube_matrix=cube_matrix*mat.rotate("y",90)
                                                                                            -200&-200 -200&200 200&-200
                  cube_matrix2,cube_surface2=set_cube(400,400,400,color_tbl)
code once
                  cube_matrix2=cube_matrix2*mat.rotate("y",90)
                                                                                           200&200 200&200 200&200
code once
                  cube_matrix2=cube_matrix2*mat.rotate("x",90)
code once
                                                                                            -200&-200 -200&-200 -200&-200
                                                                                           200&200 200&-200 -200&200
!maxloop(8)!!math.round(cube_matrix[j][1])!&!math.round(cube_matrix2[j][1])!
                                                                                            -200&200 200&200 200&-200
!math.round(cube matrix[j][2])!&!math.round(cube matrix2[j][2])!
                                                                                            -200&200 200&-200 -200&-200
!math.round(cube matrix[j][3])!&!math.round(cube matrix2[j][3])!
```

可以看到旋转顺序是有影响的,同样,在 mat.s\_rotate 中,正如所描述的那样,是经历了三步这样的定轴旋转得到的,顺序分别是 y-x-y,之所以这样做一是比较方便计算,每一步的旋转轴都是固定的,不需要额外做旋转轴的变换,二是这个函数的本意是为了方便对表面的图案进行调整,将表面的图案对齐到 $\{0,0,1\}$ 方向(即正视),这样就可以忽略 z 坐标直接对 x,y 进行修改来实现表面图案的变形,最后再调整回去即可,这样一来可以保证整个变形过程是易于控制的

比如在示例中,只需要先通过  $get_nvec$  确定出所在平面的法向量,之后先通过  $mat.s_ratate$  将图案矫正到 $\{0,0,1\}$ 方向,就可以当作普通的二维图形进行缩放旋转及其他操作,最后再使用  $mat.s_ratate$  e 调整回去即可,因为尽管定轴旋转正常来说是收顺序影响,但是分成 x-y-x 三步就可以避免这个问题,使这一旋转变换实现可逆。

当然,如果想要让 x,y,z 轴跟物体绑定,可以在矩阵中添加 $\{1,0,0\}$ , $\{0,1,0\}$ , $\{0,0,1\}$ 三个点,分别代表 x,y,z 轴正向的方向向量,之后使用 mat.l\_rotate 进行旋转即可

```
code once cube_matrix,cube_surface=set_cube(400,400,400,color_tbl)

code once cube_matrix[#cube_matrix+1] = {1,0,0} cube_matrix[#cube_matrix+1] = {0,1,0} cube_matrix[#cube_matrix+1] = {0,0,1}

code once cube_matrix=cube_matrix*mat.l_rotate cube_matrix[#cube_matrix-1],90)

code once cube_matrix=cube_matrix*mat.l_rotate cube_matrix[#cube_matrix-2],90)
```

由于x,y,z轴正向的方向向量都被加入到矩阵中,会跟随矩阵中其他点一同做变换,这样也就实现了旋转轴的绑定

## 图形渲染

#### get shapes 静态渲染

matrixs tbl 点集矩阵

surface 表面

alpha 透明度

取值范围 0-1, 若不为 0, 则背后的面也会输出, 亮度计算时会乘上 alpha

输出

{ {text="",color="",clip="",layer="",s=}...}

text 为绘图

color 为颜色

clip 为遮罩,仅用于将表面图案限定在所在面显示范围内,立方体表面以及如果 intersected\_or\_not 设置为 0 则会返回空串 (注意这个不能像其他元素那样直接使用,因为会返回空串,而且遮罩的位置也需要调整,具体使用方法请参考 示例.ass 中 cube3 部分)

layer 为层数,多面体表面在前面的 layer=1,后方的 layer=0,表面纹理绘图是在所在表面的 layer 基础上加上设置的层数(注意若所在表面位于后侧,则是减去设置的层数)

s 为标识用,多面体表面该项为 nil

#### move 3d 动态渲染

经过 matrix\_fun 操作后的矩阵 matrix,表面 surface 和透明度 alpha 会传递给 get\_shapes

st 开始时间

et 结束时间

dt 间隔时间

matrix 点集矩阵

surface 表面

alpha 透明度

matrix fun 矩阵变换函数

function(matrix, surface, ti, tn) [code] return m end

输入矩阵 matrix, 表面 surface, ti 为时间循环计数, tn 为总的时间切片数,输出变换后的矩阵 m 输出

输出为空, retime, relayer 与 maxloop 已内置, 该行中可调用的变量如下:

ti 时间循环计数

tn 时间切片总数

loop i同一时间内图形序数

m3d={text=\( ''' \), color=\( ''' \), s=, clip=\( '''' \), layer=}该表详细介绍见 get\_shapes

# 函数使用

将 m3d.lua 放入 aegisub/automation/autoload 文件夹内,在自动化列表中就能看到名为 M3D 的自动化插件单击即可自动添加全部函数(或者直接手动复制也可以)

Richard Kiriko

QQ: 3430658340

最后编辑于 2020/4/3