

Mongodb4.x 安装调试、远程管理、配置 mongodb 管理员密码

主讲教师: (大地)

合作网站: www.itying.com (IT 营)

我的专栏: https://www.itying.com/category-79-b0.html

一、 Mongodb4.x 安装
二、 Mongodb4.x 卸载
三、 远程连接 mongodb
四、 配置 Mongodb4.x 管理员密码
一、Mongodb4.x 安装
官方文档: https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-red-hat/
1、配置 yum 源
1)、在路径/etc/yum.repos.d/下创建文件 mongodb-org-4.0.repo
cd /etc/yum.repos.d/
touch mongodb-org-4.0.repo
2)、在文件 mongodb-org-4.0.repo 中写入如下内容(下面内容可以直接复制,也可以复制官方文档)
mongodb-org-4.0]
ame=MongoDB Repository
assurl-https://reno.mongodh.org/wwm/redhat/\$releassaver/mongodh-org/A 0/v86 64/

gpgcheck=1

enabled=1

gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc

2、yum 安装 mongodb(会安装 mongodb-org 包及其依赖包 mongodb-org-server、mongodb-org-mongos、mongodb-org-shell、mongodb-org-tools)

数据库实例默认在/var/lib/mongo 路径下,日**志**默认在/var/log/mongodb 路径下,也可以通过修改**配置文**件/etc/mongod.conf 文件的 storage.dbPath 和 systemLog.path 配置

1)、安装 mongodb

yum install -y mongodb-org

2) 、开启 mongodb 服务

systemctl start mongod

3) 、设置开机启动 mongodb

systemctl enable mongod

4)、停止 mongodb 服务

systemctl stop mongod

5)、重启 mongodb 服务

systemctl restart mongod

二、Mongodb4.x 卸载

1、停止服务

service mongod stop

2、删除安装的包

rpm -qa | grep mongodb-org 列出所有的包

yum remove -y \$(rpm -qa | grep mongodb-org)

3、删除数据及日志

rm -r /var/log/mongodb

rm -r /var/lib/mongo

三、远程连接 mongodb

1、修改 mongo.conf 文件

命令: sudo vi/etc/mongod.conf 将原来 bindlp:127.0.0.1 修改为 0.0.0.0

(mongodb 的配置文件中的 bind_ip 默认为 127.0.0.1,默认只有本机可以连接。 此时,需要将 bind_ip 配置为 0.0.0.0,表示接受任何 IP 的连接。)

- 2、重启动 mongo 服务: service mongod restart
- 3、永久开放 27017 端口:

firewall-cmd --zone=public --add-port=27017/tcp --permanent; (- permanent 永久生效,没有此参数重启后失效)

firewall-cmd --reload

四、 配置 Mongodb4.x 管理员密码

参考教程: https://www.itying.com/goods-946.html