GAS IDEALE

Un gas ideale e' caratterizzato dal fatto che le molecole non interagiscono tra bro e dunque la loro energia interna e' facilmente ricavabile dal Th. di equipartizione: $\mathcal{L}(T) = n \frac{1}{2} KT \quad \text{con} \quad n = \text{gradi di liberta'}$ ad esempio un gas monoatomico (n = 3) $\overline{U} = \frac{3}{2} \overline{KNAT} = \frac{3}{2} RT$

EQUALIBUE DI STATO

$$Pv = RT$$
 $v = \frac{V}{h}$ (volume molare)

CALORI SPECIFICI

Considerando che le (T) e noto in un gas ideale, si ha:

$$C_{\Lambda} = \frac{q\pi}{qL}$$

ma se $u = \frac{n}{2}RT$, si ha:

A PRESSIONE COSTANTE

$$dh = \delta q|_{P}$$

$$d(U + \sigma P) = \delta q = d(U + RT)$$

$$C_{P} = \frac{\delta q}{dT}|_{P} = \frac{TdS}{dT} = \frac{dh}{dT}(T)$$

$$C_P = \frac{dh}{dT} \Big|_{P}$$

$$= \frac{d(u + vp)}{dT}$$

$$C_{p} = \frac{du}{dT} + \frac{d(RT)}{dT} = C_{v} + \frac{RdP}{dT}$$

$$C_{v} = C_{v} + R$$

$$V = C_{p} + C_{v} + R$$

TCP > CV, poiche's richiede un lavoro svolto (che viene in parte dissipato)

POTENZIALI DI GAS IDEALI

Dato che Cpe Cr sono P(T), allora Du, DS, Dh si calcolano a una Tmedia

ENTROPIA

$$\Delta S = C \sim \ln \frac{T_2}{T_4} + R \ln \frac{V_2}{V_4}$$

Se la volessi espressa con Cp:

$$dh = C_P dT = TdS + vdP$$

$$ds = C_P dT - vdP$$

$$T$$


$$\Delta S = C_P \ln \frac{T_2}{T_4} - R \ln \frac{P_2}{P_4}$$

RASFORMAZIONI DEI GAS IDEALI

SOTERMA

Una trasformazione con T costante; si può rappresentare come una trasformazione di equilibrio facendo espandere molto lentamente

il gas.



Il calore entrante e lo stesso uscente dalla riserva termica, quind:

$$\Delta S_{RT} = - Q_{/T} = - R \ln \frac{\sqrt{p}}{V_i} = - \Delta S$$

$$\mu = 0$$
 $q = -\omega = RT \ln v f_{v_i}$

$$\Delta S = R \ln \frac{Yf}{Vi}$$

A DIABATICA

Non si ha scambio di calore - Sq = 0 du = Sw CvdT = - Pdv = - RT dv/v

$$C_{V}dT = -Pdv = -RTdv/$$

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_{V}}\frac{dv}{v}$$

Definisco V:

$$\frac{R}{Gx} = V - \lambda$$

$$\frac{dT}{T} = (\partial - 1) \frac{dv}{v} \longrightarrow \text{integro}$$

$$\ln \frac{Tf}{T_i} = (\sigma - \lambda) \ln \frac{\nabla f}{\nabla i}$$

$$\frac{Tf}{T_i} = \left(\frac{\nabla f}{\nabla_i}\right)^{\delta-\lambda}$$

Sostituendo all'equazione di stato si ricava:

$$Tv^{8-1} = costante$$

$$\frac{T}{P^{\frac{8-1}{8}}} = costante$$

$$Pv^{8} = costante$$

$$\omega = -\Delta \omega = -Cv \Delta T = -\frac{R}{v-\lambda} \Delta T$$

$$= \frac{RTi - RTf}{v-\lambda} = \frac{Pvi - Pvf}{v-\lambda}$$

$$W = -\Delta M = \frac{RT_c}{8-1} \left[1 - \left(\frac{Pf}{Pc} \right)^{\frac{8-1}{8}} \right]$$

SOCORA

Si ha che $dv = 0 \longrightarrow \delta w = 0$ (in una REVERSIBILE) $du = \delta q$

$$\Delta S = C_{V} \ln \frac{T_{f}}{T_{i}}$$

In realtar un isocora reversibile di equilibrio non el realizza bile, per cui:

$$\Delta S_{TOT} = \Delta S_{RT} + \Delta S = C_{V} \left(\ln \left(A + \frac{\Delta T}{T_{i}} \right) - \frac{\Delta T}{T_{f}} \right)$$

· ASTOT (Irreversibile) > 0

$$\Delta h = q = C_P \Delta T$$

REVERSIBILE

$$\Delta S \tau \sigma \tau = C_P \left(\ln \left(A + \frac{\Delta T}{T_c} \right) - \frac{\Delta T}{T_f} \right)$$

IRREVERSIBILE