## 17.1.4 Schnittstelle Comparator<T> und Wildcards

Zum leichteren Auffinden von Teilen in einem Magazin, soll eine Möglichkeit geschaffen werden, mit der die Kleinteile der einzelnen Magazine nach ihrer Bezeichnung und Ausführung sortiert werden können.

Die Utility-Klasse Collections aus der Java-Klassenbibliothek bietet mit der statischen Methode sort() die Möglichkeit des Sortierens von Listen. In der Klasse RostfreieKleinteileMagazin soll die Liste vom Typ ArrayList mit Hilfe dieser Methode sortiert werden. Mit einer Klasse, die die Schnittstelle Comparator<T> implementiert, kann die Sortierreihenfolge für beliebige Klassen definiert werden.

Zu diesem Zweck soll eine generische Utility-Klasse TeileUtils im Paket utils geschaffen werden. Diese Klasse soll die Schnittstelle Comparator<T> implementieren und eine statische, eigenständig generische Methode sortiereMagazin() bereitstellen. Zur Sortierung der Liste soll die Variante der Methode sort() verwendet werden, die zwei Parameter annimmt.

Der Konstruktor dieser Klasse soll nicht öffentlich sein. Stattdessen soll bei der Verwendung der Methode sortiereMagazin () eine neue Instanz der Utility-Klasse erstellt werden.

Der formale Typ-Parameter  $\mathbb{T}$  dieser Klasse, sowie der eigenständig generischen Methode  $\mathtt{sortiereMagazin}$  () soll folgenden Einschränkungen unterliegen:  $\mathbb{T}$  darf alle von  $\mathtt{Teil}$  abgeleiteten Typen darstellen und dieser, von Teil abgeleitete Typ, darf wiederum mit einem beliebigen Typ parametrisiert worden sein.

Die Methode sortiereMagazin () soll nach ihrem Aufruf die Methode sort () der Klasse Collections aufrufen. Als erster Parameter soll die übergebene Liste weitergereicht werden, als zweiter Parameter soll eine neue Instanz der zu implementierenden Utility-Klasse übergeben werden. Die Methode compare () aus der Schnittstelle Comparator<T> soll – wie beschrieben – lexikografisch zunächst die Bezeichnung und im zweiten Schritt die Ausführung der jeweils zu vergleichenden Teile auswerten. Dazu kann die Methode compareToIgnoreCase () der Klasse String herangezogen werden. Der Rückgabewert der Methode compare () soll dabei den Bedingungen, die in der Java-Klassenbibliothek-Dokumentation beschrieben sind, genügen. Die Methode equals () aus der Schnittstelle Comparator<T> muss nicht implementiert werden.

Zur Implementierung der Klasse TeileUtils muss der folgende Programmcode ergänzt werden. Bevor Sie die Klasse übersetzen können, müssen Sie die Datei entsprechend umbenennen:

```
// Datei: TeileUtils_Vorlage.java
package utils;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import teile.Teil;
```

Die Klasse RostfreieKleinteileMagazin soll um die Methode sortiereMagazin() erweitert werden:

```
public void sortiereMagazin()
```

Diese Methode soll lediglich die Methode sortiereMagazin() der geschaffenen Utility-Klasse aufrufen und ihr die intern verwendete Liste magazin übergeben.

Es sollen alle Klassen aus der vorherigen Aufgabe verwendet werden. Zum Testen steht die Klasse KleinteileMagazinTest4 zur Verfügung:

```
// Datei: KleinteileMagazinTest4.java
package magazin;
import teile.GewindeTeil;
import teile.Mutter;
import teile.RostgarantieNichtErfuelltException;
import teile. Scheibe;
import teile. Schraube;
public class KleinteileMagazinTest4
   public static void main (String[] args)
      // Anlegen zweier Magazine für Gewindeteile und Scheiben
      RostfreieKleinteileMagazin<GewindeTeil<Float>> gewindeteile =
         new RostfreieKleinteileMagazin<GewindeTeil<Float>>();
      RostfreieKleinteileMagazin<Scheibe<Float>> scheiben =
         new RostfreieKleinteileMagazin<Scheibe<Float>>();
      // Hinzufügen der unterschiedlichen Magazine zu einem Array
      RostfreieKleinteileMagazin<?>[] magazine =
         {gewindeteile, scheiben};
      try
         // Anlegen dreier Gewindeteile
         gewindeteile.aufnehmen
            (new Mutter<> (1000, Mutter.NORMAL, 6, 5f, 0.01f));
```

```
gewindeteile.aufnehmen (new Mutter<>
         (1000, Mutter.SICHERUNG, 6, 6f, 0.01f, 18));
      gewindeteile.aufnehmen (new Schraube<>
         (1000, Schraube.SENKKOPF, Schraube.KREUZSCHLITZ,
         6f, 0.01f, 18));
      // Anlegen einer Scheibe
      scheiben.aufnehmen (new Scheibe<>
         (1000, Scheibe.FEDER, 5.5f, 10.1f, 0.01f, 12));
      // Das Magazin gewindeteile sortieren
     gewindeteile.sortiereMagazin();
      // Inhalt der Magazine ausdrucken
     for (RostfreieKleinteileMagazin<?> magazin : magazine)
        System.out.println ("Gebe naechstes Magazin aus:");
        magazin.druckeMagazin();
   }
  catch (RostgarantieNichtErfuelltException e)
      System.out.println(e.getMessage());
}
```