Triển Khai DHCP Server và Gán IP Tĩnh (Static Mappings) trên pfSense

Phần 1: Cấu hình DHCP Server cho Mạng LAN và các VLAN (Cấp phát IP Động)

Bước 1.1: Kích hoạt và Cấu hình DHCP Server trên Giao diện VLANs


Đây là cấu hình cho mạng chính của hệ thống.

Thao tác thực hiện trên giao diện web của pfSense:

Quy trình này được lặp lại cho tất cả các VLAN để cung cấp DHCP cho từng phân đoạn mạng riêng biệt. Ví dụ với **VLAN 16 (Wifi NOVAON) - Giao diện OPT6**:

Thao tác thực hiện trên giao diện web của pfSense:

- 1. Truy cập Services > DHCP Server.
- 2. Chọn tab **OPT6** (tương ứng với VLAN 16).
- 3. Tích vào ô Enable DHCP server on OPT6 interface.
- 4. Range: Thiết lập dải IP động cho mạng Wi-Fi.
 - o Từ 192.168.16.30 đến 192.168.16.250.



- 5. DNS Servers: Cung cấp DNS cho người dùng Wi-Fi.
 - o Là: 8.8.8.8 và 1.1.1.1.



- 6. Gateway: Cấu hình gateway cho mạng này.
 - Dựa trên cấu hình: 192.168.16.251 (địa chỉ IP của giao diện OPT6 trên pfSense) để Pfsense quản lý Rules v.v..



7. Nhấn Save.

Lý do: Mỗi VLAN là một mạng độc lập. Việc tạo một DHCP scope riêng cho VLAN 16 đảm bảo rằng các thiết bị kết nối Wi-Fi sẽ nhận địa chỉ IP trong dải 192.168.16.x và sử dụng đúng gateway của mạng đó để đi ra ngoài.


Phần 2: Cấu hình Cấp IP Tĩnh (DHCP Static Mappings)

Đây là tính năng dùng để ghim một địa chỉ IP cụ thể vào một địa chỉ MAC (địa chỉ phần cứng) của thiết bị. Trong cấu hình này, nó được áp dụng cho các Access Point trong mạng Wi-Fi (VLAN 16) và máy in.

Bước 2.1: Tạo bản ghi IP Tĩnh cho Access Point (Ví dụ: AP1)

Thao tác thực hiện trên giao diện web của pfSense:

- 1. Truy cập Services > DHCP Server > OPT6 (giao diện của mạng Wi-Fi).
- 2. Kéo xuống phần DHCP Static Mappings for this interface.
- 3. Nhấn Add.
- 4. Điền các thông tin sau:
 - o MAC Address: 98:4a:6b:a0:4f:a3 (Địa chỉ MAC của AP1).
 - o IP Address: 192.168.16.21 (Địa chỉ IP mong muốn gán cho AP1).
 - Hostname: AP1 (Tên định danh cho thiết bị).
 - Description: Wifi AP1 (Mô tả chi tiết).



5. Nhấn Save.

Lý do: Việc gán IP tĩnh cho Access Point là cực kỳ quan trọng. Nó giúp các kỹ sư mạng có thể truy cập vào giao diện quản lý của AP tại một địa chỉ không bao giờ thay đổi, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống giám sát mạng (ví dụ: Zabbix, PRTG) và đảm bảo hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống Wi-Fi.

Bước 2.2: Lặp lại cho các Thiết bị cần IP Tĩnh khác

Quá trình trên được lặp lại cho tất cả các Access Point còn lại trong mạng. Dựa trên tệp cấu hình, các bản ghi sau đã được tạo:

AP2:

MAC: 98:4a:6b:a0:4f:c1
IP: 192.168.16.22
Hostname: AP2

AP3:

MAC: 98:4a:6b:a0:27:5d
IP: 192.168.16.23

Hostname: AP3

AP4:

MAC: 98:4a:6b:a0:2e:e2IP: 192.168.16.24Hostname: AP4

Thêm: Máy in cũng sẽ được Static IP, và nằm trong dãi mạng VLan16 với IP tương ứng:

+ **Máy in HP (đen)**: 192.168.16.10

+ **Máy in**: 192.168.16.11 (vẫn chữa có đến khi viết Docs này)

Thêm: Các Camera cũng được set Static IP, và nằm trong dãi mạng VLAN11 với IP tương ứng:

+ **Tù** 192.168.11.50 - 192.168.11.56

Thêm: Máy Chấm Công cũng được set Static IP, và nằm trong dãi mạng VLAN11 với IP là:

+ 192.168.11.13

Phần 3: Kiểm tra và Giám sát

Sau khi cấu hình, bạn có thể kiểm tra trạng thái cấp phát DHCP.

- 1. Truy cập Status > DHCP Leases.
- 2. Tai đây, Sẽ thấy danh sách tất cả các thiết bi đang thuê IP từ DHCP server.
- 3. Loai (Type):
 - Các thiết bị nhận IP động sẽ có trạng thái là "active" hoặc "online".
 - Các thiết bị được gán IP tĩnh (như các AP) sẽ có trạng thái là "static" và thường có biểu tượng ghim bên cạnh.
- 4. Có thể xác minh rằng địa chỉ MAC của các AP đã khớp với địa chỉ IP tĩnh được gán.

