
Interações em detectores (2)

Geração de sinal



$$U = \frac{1}{2}CV^{2}$$

$$dU = CV_{0}dV = qd\phi$$

$$\Rightarrow dV = \frac{q}{CV_{0}}\nabla\varphi \cdot d\vec{r} = -\frac{q}{CV_{0}}\vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{q}{CV_{0}}\vec{E} \cdot \vec{v} dt$$

$$dQ = -\frac{q}{V_{0}}\vec{E} \cdot \vec{v} dt \Rightarrow i(t) = -\frac{q}{V_{0}}\vec{E} \cdot \vec{v}$$

$$\Delta V^{-} = -\frac{e}{Cd}v^{-}\Delta t^{-} \qquad \Delta Q^{-} = -\frac{e}{d}v^{-}\Delta t^{-}$$


$$\Delta V^{+} = -\frac{e}{Cd}v^{+}\Delta t^{+} \qquad \Delta Q^{+} = -\frac{e}{d}v^{+}\Delta t^{+}$$

$$v^{-} \gg v^{+}$$

$$\Delta Q = \Delta Q^{-} + \Delta Q^{+} = -\frac{e}{d}(d - z_{0} + z_{0}) = -e$$

Sinal gerado pela soma da carga induzida pelo movimento dos portadores livres.

Multiplicação de cargas



$$\Delta E_{kin} = eE \lambda_0$$


$$N(x) = N_0 \cdot A = N_0 \cdot \exp\left(\int \alpha(E) dx\right)$$


Multiplicação de cargas depende da magnitude do campo elétrico.

Estratégias para aumentar o campo elétrico:


- Usar fios de anodo (câmaras de fios).
- Pequenos buracos em plano de alta tensão (e.g. GEMs).
- Pequenas distâncias entre eletrodos (e.g. RPCs).
- Em semicondutores, camada ou eletrodos com alta concentração de dopantes (e.g. *Avalanche Diodes*).

Descargas





Descargas





Efeito de descargas em gases pode ser controlado, principalmente, adicionando-se à mistura gases orgânicos ou inorgânicos como metano (CH₄), isobutano, álcool, CO₂, BF₃.

Essas moléculas (*quenchers*) absorvem os fótons de desexcitação, liberando a energia por colisões ou dissociação da molécula.

Os detectores dessa forma podem operar a valores mais altos de campo elétrico e consequentemente ganho sem iniciar descargas.


Câmara de fios






Câmara de fios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





wire plane (a few wires shown)


/ cathode plane with strips



Câmaras de arrasto (drift)







Time Projection Chamber (TPC)

