Eigen库使用指南 - 简书

简 jianshu.com/p/931dff3b1b21

1.模块和头文件

- Core #include<Eigen/Core> ,包含Matrix和Array类,基础的线性代数运算和数组操作。
- Geometry #include < Eigen/Geometry > ,包含旋转,平移,缩放,2维和3维的各种变换。
- LU #include<Eigen/LU> , 包含求逆,行列式,LU分解。
- Cholesky #include < Eigen/Cholesky > ,包含LLT和LDLT Cholesky分解。
- SVD `#include<Eigen/SVD>,包含SVD分解。
- QR `#include<Eigen/QR>,包含QR分解。
- Eigenvalues #include < Eigen/Eigenvalues > ,包含特征值,特征向量分解。
- Sparse #include < Eigen / Sparse > ,包含稀疏矩阵的存储和运算。
- Dense #include<Eigen/Dense> , 包含了
 Core/Geometry/LU/Cholesky/SVD/QR/Eigenvalues模块。
- Eigen #include<Eigen/Eigen> , 包含Dense和Sparse。

2. Matrix类

type

所有矩阵和向量都是 Matrix 模板类的对象, Matrix 类有6个模板参数,主要使用前三个,剩下的使用默认值。

```
Matrix<typename Scalar,
   int RowsAtCompileTime,
   int ColsAtCompileTime,
   int Options = 0,
   int MaxRowsAtCompileTime = RowsAtCompileTime,
   int MaxColsAtCompileTime = ColsAtCompileTime>
# Scalar 元素类型
# RowsAtCompileTime 行
# ColsAtCompileTime 列
# 例 typedef Matrix<int, 3, 3> Matrix3i;
# Options 比特标志位
# MaxRowsAtCompileTime和MaxColsAtCompileTime表示在编译阶段矩阵的上限。
# 列向量
typedef Matrix<double, 3, 1> Vector3d;
# 行向量
typedef Matrix<float, 1, 3> RowVector3f;
# 动态大小
typedef Matrix<double, Dynamic, Dynamic> MatrixXd;
typedef Matrix<float, Dynamic, 1> VectorXf;
```

- 默认构造时,指定大小的矩阵,只分配相应大小的空间,不进行初始化。动态大小的矩阵,则未分配空间。
- []操作符可以用于向量元素的获取,但不能用于 matrix 。
- matrix 的大小可以通过 rows(), cols(), size() 获取, resize() 可以重新调整矩阵大小。

3. 矩阵与向量的运算

- Eigen不支持类型自动转化,因此矩阵元素类型必须相同。
- 支持 +, -, +=, -=, *, /, *=, /=基础四则运算。
- 转置和共轭

```
MatrixXcf a = MatrixXcf::Random(3,3);
a.transpose(); #转置
a.conjugate(); # 共轭
a.adjoint();
           # 共轭转置(伴随矩阵)
# 对于实数矩阵,conjugate不执行任何操作,adjoint等价于transpose
a.transposeInPlace() #原地转置
Vector3d v(1,2,3);
Vector3d w(4,5,6);
v.dot(w); # 点积
v.cross(w); # 叉积
Matrix2d a;
a << 1, 2, 3, 4;
a.sum(); # 所有元素求和
a.prod(); # 所有元素乘积
a.mean(); # 所有元素求平均
a.minCoeff(); # 所有元素中最小元素
a.maxCoeff(); # 所有元素中最大元素
a.trace(); # 迹,对角元素的和
# minCoeff和maxCoeff还可以返回结果元素的位置信息
int i, j;
a.minCoeff(&i, &j);
```

4. Array类

Array 是个类模板,前三个参数必须指定,后三个参数可选。

Array<typename Scalar,
 int RowsAtCompileTime,
 int ColsAtCompileTime>
常见类定义
typedef Array<float, Dynamic, 1> ArrayXf
typedef Array<float, 3, 1> Array3f
typedef Array<double, Dynamic, Dynamic> ArrayXXd
typedef Array<double, 3, 3> Array33d

ArrayXf a = ArrayXf::Random(5);

a.abs(); # 绝对值 a.sqrt(); # 平方根

a.min(a.abs().sqrt()); # 两个array相应元素的最小值

- 当执行array*array时,执行的是相应元素的乘积,所以两个array必须具有相同的尺寸。
- Matrix 对象——> Array 对象: .array() 函数
 Array 对象——> Matrix 对象: .matrix() 函数

4. 块操作

块是 matrix 或 array 中的矩形子块。

// 方法1

.block(i, j, p, q) //起点(i, j),块大小(p, q),构建一个动态尺寸的block .block<p, q>(i, j) // 构建一个固定尺寸的block

matrix.row(i):矩阵第i行matrix.col(j):矩阵第j列

• 角相关操作

operater	dynamic-size block	fixed_size block
左上角	matrix.topLeftCorner(p,q)	matrix.topLeftCorner <p,q>()</p,q>
左下角	matrix.bottomLeftCorner(p,q)	matrix.bottomLeftCorner <p,q>()</p,q>
右上角	matrix.topRightCorner(p,q)	matrix.topRightCorner <p,q>()</p,q>
右下角	你猜	你猜
前q行	matrix.topRows(q)	matrix.topRows <q>()</q>
后q行	matrix.bottomRows(q)	matrix.bottomRows <q>()</q>
左p列	matrix.leftCols(p)	matrix.leftCols()
右p列	matrix.rightCols(p)	matrix.rightCols()

Vector 的块操作

operater	dynamic_size block	fixed_size block
前n个	vector.head(n)	vector.head <n>()</n>
后n个	vector.tail(n)	vector.tail <n>()</n>
从i开始的n个元素	vector.segment(i,n)	vector.segment <n>(i)</n>

5. 矩阵初始化

逗号初始化:为矩阵元素赋值,顺序是从左到右,从上到下,数目必须匹配。

```
// 初始化列表除数字外也可以是vectors或matrix
RowVectorXd vec1(3);
vec1 << 1,2,3;
RowVectorXd vec2(2);
vec2 << 4,5;
RowVectorXd vec3(5);
vec3 << vec1, vec2;
// 也可以使用block结构初始化
```

- 特殊矩阵
 - 。 零阵:类静态成员函数 Zero()
 - 。 常量矩阵: Constant(rows, cols, value)
 - 随机矩阵: Random()单位矩阵: Identity()
- LinSpaced(size, low, high) : 构建从low到high等间距的size长度的序列,适用于vector和一维数组。
- 功能函数
 - `setZero()
 - setIdentity()

6. 归约,迭代器,广播

- 范数计算
 - 。 squareNorm() : L2范数,等价于计算vector自身点积
 - norm():返回`squareNorm的开方根
 - 。 .lpNorm() : p范数,p可以取 Infinity,表无穷范数
- 布尔归约
 - o all()=true: matrix或array中所有元素为true
 - any()=true:到少有一个为true
 - count():返回true元素个数

```
// sample
ArrayXXf A(2, 2);
A << 1,2,3,4;
(A > 0).all();
(A > 0).any();
(A > 0).count();
     迭代器,获取某元素位置
// sample
Eigen::MatrixXf m(2,2);
m << 1,2,3,4;
MatrixXf::Index maxRow, maxCol;
float max = m.maxCoeff(&minRow, &minCol);
     部分归约,
// sample
Eigen::MatrixXf mat(2,3);
mat << 1,2,3,
    4.5.6:
std::cout << mat.colwise().maxCoeff();</pre>
// output: 4, 5, 6
// mat.rowWise() the same as before
     广播,针对vector,沿行或列重复构建一个matrix。
// sample
Eigen::MatrixXf mat(2,3);
Eigen::VectorXf v(2);
mat << 1,2,3,4,5,6;
v << 0.1;
mat.colwise() += v;
// output: 1, 2, 3, 5, 6, 7
```

7. Map类

- Map类用于利用数据的内在,并将其转为Eigen类型。
- 定义:
 Map<Matrix<typename Scalar, int RowAtCompileTime, int ColsAtCompileTime>
- 通过Map来reshape矩阵的形状。

8. 混淆问题

使用 eval() 函数解决把右值赋值为一个临时矩阵,再赋给左值时可能有造成的混淆。如:

```
MatrixXi mat(3,3);
mat << 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9;
mat.bottomRightCorner(2,2) = mat.topLeftCorner(2,2).eval();
```

原地操作的一类函数:

普通函数	inplace函数
MatrixBase::adjoint()	MatrixBase::adjointInPlace()
DenseBase::reverse()	DenseBase::reverseInPlace()
LDLT::solve()	LDLT::solveInPlace()
LLT::solve()	LLT::solveInPlace()
TriangularView::solve()	TriangularView::solveInPlace()
DenseBase::transpose()	DenseBase::transposeInPlace()

- 1. 当相同的矩阵或array出现在等式左右时,容易出现混淆
- 2. 当确定不会出现混淆时,可以使用 noalias()
- 3. 混淆出现时,可以使用 eval() 和 xxxInPlace() 函数解决