Sistema de Comunicação Simultânea de Usuários em Smart Grids

Execução: Individual

Data de entrega: 22 de Novembro de 2023 até 23h:59min

<u>Introdução</u>

Protocolo

Especificação das Mensagens

Fluxo das Mensagens de Controle

Descrição das Funcionalidades

<u>Implementação</u>

Comandos

Execução

<u>Avaliação</u>

Entrega

Prazo de Entrega

Dicas e Cuidados

Exemplos de execução

INTRODUÇÃO

Smart grid consiste em um sistema baseado em comunicação e tecnologia da informação adequado para a geração, fornecimento e consumo de energia. Esse sistema trata-se de redes inteligentes que são incorporadas às usinas a fim de recolher e administrar dados e, com base nestas informações coletadas, controlá-las com eficácia. As smart grids utilizam do fluxo bidirecional de informações, com intuito de formar um sistema automatizado, amplamente distribuído e disponível de novas funcionalidades. Estas aplicabilidades indicadas são: controle, competência operacional, resiliência da rede e uma melhor integração de tecnologias renováveis.

O Sistema de Supervisão e Controle (SCADA), ao ser incorporado a *smart grid*, possui o encargo de efetuar as coletas, supervisão e administração dos dados. Os dados obtidos geralmente referem-se a valores de medidas e status dos diversos componentes da rede, tornando o sistema uma parte fundamental do setor elétrico, mediante a sua capacidade de cobrir grandes áreas e executar comunicações em tempo real. O SCADA é amplamente empregado para supervisionar e monitorar continuamente infraestruturas críticas, como redes de distribuição de água, usinas de geração e distribuição de eletricidade, refinarias de petróleo, usinas nucleares e sistemas de transporte público.

Uma empresa de controle e automação do segmento de controle em *Smart Grids* necessita desenvolver um projeto piloto para prover um ambiente de controle de informações de rede. Este ambiente deve consultar o estado de diversas redes *smart grids* através de unidades de controle centralizadas, responsáveis por todo o fluxo de informações do sistema, as Unidades Terminais Principais, do inglês *Main Terminal Units* - MTUs (os servidores). Além disso, o ambiente deve dispor de Interfaces Humano-Máquina, do inglês *Human-Machine Interfaces* - HMIs (os clientes), cuja função é consultar dados dos dispositivos em campo, como sensores, e das redes *smart grids* por meio de protocolos de comunicação. Esta comunicação ocorre através da Internet. A Figura 1 ilustra a comunicação entre cada uma das entidades do projeto (MTUs e HMIs).




Figura 1 - Exemplo de comunicação entre as entidades do projeto

Nesse contexto, você foi contratado como Engenheiro de Automação para atuar no projeto em questão. A sua tarefa é desenvolver um sistema de comunicação entre os clientes HMIs que permite o monitoramento em tempo real de todas as redes smart grids. Esse sistema deve permitir a troca de informações e comandos entre os diferentes equipamentos e processos envolvidos, facilitando a coordenação dos recursos e otimizando o desempenho da linha de produção.

A topologia empregada, dada as restrições dos equipamentos utilizados, será de um servidor em cada rede *smart grid*, os quais conectam-se aos clientes de suas respectivas *smart grids*. Além disso, esses servidores se conectam para a troca de informação sobre o estado das *smart grids* que estão em seus respectivos controles, como observado na Figura 2.




Figura 2 - Exemplo de comunicação entre os servidores

O programa servidor (MTU) deve armazenar dados **aleatórios** de potência e de eficiência energética de, pelo menos, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) sensores, de acordo com o exemplo na **Tabela I**.

Smart Grid 1				
ID	Potência = [0,1500]* W	Eficiência Energética = [0,100]* %		
0	350 W	30%		
1	227 W	100%		
2	1359 W	67%		

Tabela I - Dados armazenados de sensores

Em outras palavras, você deve implementar um sistema caracterizado pela existência de dois servidores (MTUs) conectados entre si através de uma abordagem peer-2-peer (P2P), i.e., onde os servidores podem realizar o papel passivo ou ativo ao se conectarem. Além disso, cada um desses servidores são responsáveis por estabelecer uma conexão passiva com os clientes (HMIs) em suas respectivas smart grids, pelo gerenciamento de múltiplas conexões com os seus clientes, pela intermediação das mensagens enviadas pelos clientes locais da smart grid que pertencem, pelo gerenciamento de múltiplas conexões com os seus clientes, pelo encerramento passivo de conexão com seus clientes e pelo encerramento de conexão com o seu peer.

^{*} Os valores aleatórios devem ser números inteiros que respeitem o intervalo estipulado para cada parâmetro.

Os **equipamentos HMIs** desempenham o papel de **clientes**, sendo responsáveis pelo **estabelecimento ativo de conexão** com os servidores de suas respectivas *smart grids*, pelo **envio e recebimento de mensagens** trocadas com o servidor e pelo **encerramento ativo de conexão**.

Toda conexão deve utilizar a interface de sockets na linguagem C.

Você desenvolverá os dois (2) programas para um sistema simples de troca de mensagens empregando apenas as funcionalidades da biblioteca de *sockets* POSIX e a comunicação via protocolo. O programa referente ao servidor deverá usar **dois** sockets, um socket para a conexão P2P com outro servidor e outro socket para a conexão passiva com os clientes. Deve-se utilizar a função **select()** da biblioteca de sockets para o gerenciamento das múltiplas conexões estabelecidas. As próximas seções detalham o que cada entidade (servidor e cliente) deve fazer.

Os objetivos gerais deste trabalho são:

- 1. Implementar servidor usando a interface de sockets na linguagem C;
- 2. Implementar cliente usando a interface de sockets na linguagem C;
- 3. Escrever o relatório.

PROTOCOLO

O protocolo de aplicação deve funcionar sobre o protocolo TCP. Isso implica que as mensagens são entregues sobre um canal de bytes com garantias de entrega em ordem, mas é sua responsabilidade implementar as especificações das mensagens e as funcionalidades tanto dos servidores quanto dos clientes.

Os servidores e os clientes trocam mensagens curtas de até 500 bytes usando o transporte TCP. As mensagens carregam textos codificados segundo a tabela ASCII. Apenas letras, números e espaços podem ser transmitidos. Caracteres acentuados e especiais não devem ser transmitidos.

Especificações das Mensagens

Esta seção especifica as mensagens padrões na comunicação de controle e dados da rede, bem como as mensagens de erro e confirmação. Nas tabelas abaixo, as células em "—" correspondem aos campos que não precisam ser definidos nas mensagens.

Mensagens de Controle				
Tipo	Payload	Descrição		
REQ_ADDPEER	_	Mensagem Peer-2-Peer de requisição de conexão entre peers		
REQ_DCPEER	PidM _i	Mensagem Peer-2-Peer de requisição para o encerramento de conexão entre peers		
RES_ADDPEER	PidM _i	Mensagem de resposta de conexão entre peers com identificação PidM _i do servidor M _i		
REQ_ADD	-	Mensagem de requisição de entrada de cliente na rede		

REQ_DC	IdC _i	Mensagem de requisição de saída de cliente na rede, onde IdC _i corresponde a identificação do cliente solicitante.
RES_ADD	IdC _i	Mensagem de resposta de identificação IdC _i do cliente C _i

Mensagens de Dados				
Tipo	Payload	Descrição		
REQ_LS	-	Mensagem de requisição de sensor com maior potência útil na rede local		
REQ_ES	-	Mensagem de requisição de sensor com maior potência útil na rede externa		
REQ_LP	-	Mensagem de requisição de potência útil da rede local		
REQ_EP	-	Mensagem de requisição de potência útil da rede externa		
REQ_MS	-	Mensagem de requisição de sensor com maior potência útil em ambas as redes		
REQ_MN	-	Mensagem de requisição de rede com maior potência útil		
RES_LS	PidM _i sensorId _i : pot_util _i (pot _i efic_energ _i)	Mensagem de resposta de sensor com maior potência útil na rede local		
RES_ES	PidM _j sensorId _j : pot_util _j (pot _j efic_energ _j)	Mensagem de resposta de sensor com maior potência útil na rede externa		
RES_LP	PidM _i pot_util _i	Mensagem de resposta de potência útil na rede local		
RES_EP	PidM _j pot_util _j	Mensagem de resposta de potência útil na rede externa		
RES_MS	PidM _i sensorld _i : pot_util _i (pot _i efic_energ _i)	Mensagem de resposta de sensor com maior potência útil em ambas as redes		
RES_MN	PidM _i pot_util _i	Mensagem de resposta de rede com maior potência útil		

Mensagens de Erro ou Confirmação

Tipo	Payload	Descrição
ERROR	Code	Mensagem de erro transmitida do Servidor para cliente C _i . O campo payload informa o código de erro. Abaixo descrição de cada código: 01:"Client limit exceeded" 02: "Peer limit exceeded" 03: "Peer not found". 04: "Client not found".
ОК	Code	Mensagem de confirmação transmitida do Servidor para cliente C _i . O campo payload informa o código de confirmação. Abaixo descrição de cada código: 01 : "Successful disconnect".

Fluxo das Mensagens de Controle

Esta seção descreve o fluxo de mensagens de controle transmitidas entre servidor-servidor e entre cliente-servidor a fim de coordenar a comunicação dos clientes na rede. Além das decisões e impressões em tela realizadas pelos servidores e clientes.

Abertura de comunicação entre Servidores (Peer-2-Peer)

- 1. O servidor M_i tenta solicitar ao servidor M_j a abertura de comunicação por meio da mensagem **REQ_ADDPEER**
 - 1.1. Caso não haja um servidor \mathbf{M}_{i} aberto à conexão, o servidor \mathbf{M}_{i} imprime em tela a mensagem "No peer found, starting to listen.." e começa a ouvir possíveis novas conexões.
 - 1.2. Caso haja um servidor \mathbf{M}_{i} aberto à conexão, o mesmo recebe a requisição de \mathbf{M}_{i} e verifica se a quantidade máxima de conexões peer-2-peer foi alcançada.
 - 1.2.1. Em caso positivo, o servidor M_j responde uma mensagem de ERROR(02) para M_i
 1.2.1.1. O servidor M_i recebe a mensagem ERROR(02) e imprime na tela a descrição do código de erro correspondente (vide Especificação das Mensagens)
 - 1.2.2. Em caso negativo, o servidor **M**_i define um identificador **PidM**_i para **M**_i, registra o identificador em sua base de dados, imprime em tela a mensagem "Peer PidM_i connected" e envia para **M**_i o identificador **PidM**_i definido através da mensagem **RES_ADDPEER(PidM**_i).
 - 1.2.2.1. O servidor M_i recebe o seu identificador através da mensagem RES_ADDPEER(PidM_i), imprime na tela "New Peer ID: PidM_i" define um identificador PidM_j para o servidor M_j , imprime em tela a mensagem "Peer PidM_j connected" e envia para M_j o identificador através da mensagem RES_ADDPEER(PidM_i)
 - 1.2.2.2. O servidor \mathbf{M}_{j} recebe o seu identificador através da mensagem $\mathbf{RES_ADDPEER(PidM}_{j})$, imprime na tela "New Peer ID: Pid \mathbf{M}_{j} ".

Fechamento de comunicação entre Servidores (Peer-2-Peer)

1. Um servidor M_i recebe comando via teclado

kil

- e solicita ao servidor \mathbf{M}_{j} o fechamento de comunicação por meio da mensagem $\mathbf{REQ_DCPEER(PidM}_{i})$.
- 2. Servidor M_i recebe **REQ_DCPEER(PidM_i)** e verifica se **PidM**_i é o identificador do peer conectado.
 - 2.1. Em caso negativo, o servidor M_i responde mensagem de erro ERROR(03) para o servidor M_i.
 - 2.1.1. Servidor **M**_i recebe mensagem de **ERROR(03)** de **M**_j e imprime na tela a descrição do código de erro correspondente (vide *Especificação das Mensagens*).
 - 2.2. Em caso positivo, o servidor **M**_j remove **M**_i da sua base de dados, responde mensagem **OK(01)** para **M**_i, imprime na tela a mensagem *Peer PidM*_j *disconnected*. Servidor **M**_i recebe mensagem **OK(01)** de confirmação, imprime em tela a descrição da mensagem, remove **M**_j da sua base de dados, imprime na tela a mensagem *Peer PidM*_i *disconnected*.

Abertura de comunicação de Cliente com Servidor

- 1. Um cliente C_i solicita ao servidor M_i a abertura de comunicação a fim de obter seu identificador na rede.
- 2. O servidor **M**_i recebe requisição de **C**_i e verifica se quantidade máxima de conexões foi alcançada.
 - 2.1. Em caso positivo, o servidor **M**_i imprime a mensagem de erro **ERROR(01)** (vide *Especificação das Mensagens*).
 - 2.1.1. Cliente C_i imprime em tela descrição do código de erro **ERROR(01)**.
 - 2.2. Em caso negativo, cliente C_i envia a mensagem **REQ_ADD** para o servidor M_i.
 - 2.2.1. O servidor **M**_i define um identificador **IdC**_i para **C**_i único entre os seus clientes, registra o identificador em sua base de dados, imprime em tela a mensagem "Client IdC; added" e envia para o cliente **C**_i a mensagem **RES_ADD(IdC**_i). O cliente **C**_i, ao receber mensagem **RES_ADD(IdC**_i) do **servidor M**_i, registra sua nova identificação e imprime em tela a mensagem New ID: IdC_i.

Fechamento de comunicação de Cliente com Servidor

1. Um cliente **C**_i (HMI) recebe comando via teclado

kill

- e solicita ao servidor M_i o fechamento da comunicação por meio da mensagem REQ_DC(IdC_i).
- 2. O servidor M_i recebe $REQ_DC(IdC_i)$ e verifica se IdC_i existe na base de dados.
 - 2.1. Em caso negativo, o servidor M_i responde mensagem de erro ERROR(04) para cliente C_i.
 - 2.1.1. Cliente **C**_i recebe mensagem **ERROR(04)** de servidor **M**_i e imprime em tela a descrição do código de erro correspondente (vide *Especificação das Mensagens*).
 - 2.2. Em caso positivo, o servidor **M**_i remove **C**_i da base de dados, responde mensagem **OK(01)** para **C**_i, desconecta **C**_i, imprime em tela a mensagem *Client IdC*_i removed. Cliente **C**_i recebe mensagem **OK(01)** de confirmação e imprime em tela a descrição da mensagem, fecha a conexão e encerra a execução.

Descrição das Funcionalidades

Esta seção descreve o fluxo de mensagens transmitidas entre os clientes (HMI) e os servidores (MTU) resultante de cada uma das seis funcionalidades da aplicação a fim de monitorar os sensores nas redes elétricas.

- 1) Consultar sensor local com maior potência útil
 - 1. Um cliente **C**_i (HMI) recebe comando via teclado

show localmaxsensor

- para consultar os valores do sensor com maior potência útil na rede local. Para isso, o cliente C_i envia a mensagem **REQ_LS** para o servidor M_i (MTU).
- 2. O servidor **M**_i recebe a solicitação, consulta a **Tabela de Sensores** de sua rede local e calcula a potência útil (potência*eficiência_energética/100) de cada sensor instalado.
 - O servidor M_i responde o cliente C_i com os valores do sensor com maior potência útil por meio da mensagem RES_LS.
 - 2.1.1. O cliente \mathbf{C}_i recebe mensagem e imprime em tela:

local **PidM**_i sensor **sensorId**_i: pot_util_i (pot_i efic_energ_i)

- 2) Consultar sensor externo com maior potência útil
 - 1. Um cliente **C**_i recebe comando via teclado

show externalmaxsensor

para consultar os valores do sensor com maior potência útil na rede externa. Para isso, o cliente C_i envia a mensagem **REQ_ES** para o servidor M_i .

- 2. O servidor M_i recebe a solicitação e envia a mensagem REQ_ES para o servidor externo M_i.
 - 2.1. O servidor \mathbf{M}_{j} recebe a solicitação, consulta a **Tabela de Sensores** de sua rede local e calcula a potência útil (potência*eficiência_energética/100) de cada sensor instalado.
 - 2.1.1. O servidor \mathbf{M}_{i} responde o servidor \mathbf{M}_{i} com os valores do sensor com maior potência útil por meio da mensagem **RES_ES**.
 - 2.2. O servidor $\mathbf{M_i}$ recebe a resposta do servidor $\mathbf{M_j}$ e envia a mensagem **RES_ES** para o cliente $\mathbf{C_i}$.
 - 2.2.1. O cliente C_i recebe a mensagem e imprime em tela:

external PidM_i sensor sensorId_i: pot_util_i (pot_i efic_energ_i)

- 3) Consultar potência útil da rede local
 - 1. Um cliente C_i recebe comando via teclado

show localpotency

para consultar a potência útil de sensores instalados na rede local. Para isso, o cliente C_i envia a mensagem REQ_LP para o servidor M_i .

- 2. O servidor **M**_i recebe a solicitação, consulta a **Tabela de Sensores** de sua rede local e calcula o somatório da potência útil (potência_a*eficiência_energética_a/100 + potência_b*eficiência_energética_b/100 + ... + potência_n*eficiência_energética_n/100) de todos os sensores instalados na rede.
 - 2.1. O servidor **M**_i responde o cliente **C**_i com o valor do somatório das potências úteis de sensores por meio da mensagem **RES_LP**.
 - 2.1.1. O cliente **C**_i recebe mensagem e imprime em tela:

local **PidM**_i potency: pot_util_i

4) Consultar potência útil da rede externa

1. Um cliente **C**_i recebe comando via teclado

show external potency

para consultar a potência útil de sensores instalados na rede externa. Para isso, o cliente C_i envia a mensagem REQ_EP para o servidor M_i .

- 2. O servidor M_i recebe a solicitação e envia a mensagem **REQ_EP** para o servidor externo M_i.
 - 2.1. O servidor **M**_j recebe a solicitação, consulta a **Tabela de Sensores** de sua rede local e calcula o somatório da potência útil (potência_a*eficiência_energética_a/100 + potência_b*eficiência_energética_b/100 + ... + potência_n*eficiência_energética_n/100) de todos os sensores instalados em sua rede.
 - 2.1.1. O servidor M_i responde o servidor M_i com o valor do somatório das potências úteis de sensores por meio da mensagem **RES_EP**.
 - 2.2. O servidor $\mathbf{M_i}$ recebe a resposta do servidor $\mathbf{M_j}$ e envia a mensagem **RES_EP** para o cliente $\mathbf{C_i}$.
 - 2.2.1. O cliente C_i recebe a mensagem e imprime em tela:

external PidM_i potency: pot_util_i

- 5) Consultar sensor com maior potência útil em ambas as redes
 - 1. Um cliente **C**_i recebe comando via teclado

show globalmaxsensor

para consultar os valores do sensor com maior potência útil em ambas as redes. Para isso, o cliente \mathbf{C}_i envia a mensagem **REQ_MS** para o servidor \mathbf{M}_i .

- 2. O servidor **M**_i recebe a solicitação, consulta a **Tabela de Sensores** de sua rede local e calcula a potência útil (potência*eficiência_energética/100) de cada sensor instalado e armazena os valores do sensor com maior potência útil na rede local.
- 3. O servidor M_i envia a mensagem **REQ_ES** para o servidor externo M_i.
 - 3.1. O servidor \mathbf{M}_{j} recebe a solicitação, consulta a **Tabela de Sensores** de sua rede local e calcula a potência útil (potência*eficiência_energética/100) de cada sensor instalado.
 - 3.1.1. O servidor \mathbf{M}_{i} responde o servidor \mathbf{M}_{i} com os valores do sensor com maior potência útil por meio da mensagem **RES_ES**.
 - 3.2. O servidor \mathbf{M}_{i} recebe a resposta do servidor \mathbf{M}_{j} e compara as potências úteis dos sensores local e externo com maior potência útil em suas respectivas redes.
 - 3.3. O servidor **M**_i responde o cliente com os valores do sensor com maior potência útil em ambas as redes por meio da mensagem **RES_MS**.
 - 3.3.1. O cliente **C**_i recebe mensagem e imprime em tela:

global PidM; sensor sensorId; pot util; (pot; efic energ;)

- 6) Consultar rede com maior potência útil
 - 1. Um cliente C_i recebe comando via teclado

show globalmaxnetwork

para consultar a rede com maior potência útil de sensores instalados. Para isso, o cliente C_i envia a mensagem REQ_MN para o servidor M_i .

- 2. O servidor **M**_i recebe a solicitação, consulta a **Tabela de Sensores** de sua rede local e calcula o somatório da potência útil (potência_a*eficiência_energética_a/100 + potência_b*eficiência_energética_b/100 + ... + potência_n*eficiência_energética_n/100) de todos os sensores instalados na rede local.
- 3. O servidor M_i envia a mensagem **REQ_EP** para o servidor externo M_i.
 - 3.1. O servidor **M**_j recebe a solicitação, consulta a **Tabela de Sensores** de sua rede local e calcula o somatório da potência útil (potência_a*eficiência_energética_a/100 + potência_b*eficiência_energética_b/100 + ... + potência_n*eficiência_energética_n/100) de todos os sensores instalados na rede.
 - 3.1.1. O servidor \mathbf{M}_{i} responde o servidor \mathbf{M}_{i} com o valor do somatório das potências úteis de sensores por meio da mensagem **RES_EP**.
 - 3.2. O servidor \mathbf{M}_{i} recebe a resposta do servidor \mathbf{M}_{j} e compara o somatório das potências úteis das redes local e externa.
 - 3.3. O servidor \mathbf{M}_{i} responde o cliente \mathbf{C}_{i} com o valor do somatório das potências úteis de sensores da rede com maior potência útil por meio da mensagem **RES_MN**.
 - 3.3.1. O cliente **C**_i recebe mensagem e imprime em tela:

global PidMi potency: pot_utili

IMPLEMENTAÇÃO

Os seguintes detalhes devem ser observados no desenvolvimento de cada programa que fará parte do sistema. É importante observar que o protocolo é simples e único (o cliente sempre tem que enviar a mensagem para o servidor e vice-versa ou o servidor tem que enviar a mensagem para outro servidor, de modo que o correto entendimento da mensagem deve ser feito por todos os programas).

Como mencionado anteriormente, a implementação do protocolo da aplicação utilizará a comunicação TCP. Haverá um socket em cada **cliente**, independente de quantos outros programas se comunicarem com aquele processo. Já os servidores inicializam-se com **dois** sockets, um para a conexão com o servidor peer e uma para a conexão com os clientes. À medida que se conecta e se desconecta de clientes, outros sockets são adicionados/descartados do seu pool de sockets.

O tipo de endereço IP assumido neste trabalho prático deve ser IPv4. Um número máximo de <u>2 servidores serão executados simultaneamente</u>. Cada **servidor** deve tratar até <u>10 clientes simultaneamente</u>. Ademais, o servidor é responsável por definir identificações únicas para cada cliente na rede. Um **cliente** inicia sem identificação, após a solicitação de entrada na rede ele recebe sua identificação. Além disso, o cliente e o servidor devem receber mensagens do teclado.

Outros detalhes de implementação:

- O servidor deve encerrar apenas a conexão com o cliente ao receber a mensagem "kill" a qualquer momento
- Cada mensagem possui no máximo 500 bytes

Execução

Seu servidor deve receber um endereço IPv4 para tentar se conectar ativamente (tcp) ao peer e dois números de porta na linha de comando especificando em qual porta ele vai estabelecer a conexão peer-2-peer e em qual vai receber conexões dos clientes. Para padronização do trabalho, utilize a porta 90900 para a conexão peer-2-peer e as portas 90100 e 90200 para se conectar com clientes. Seu

cliente deve receber, estritamente nessa ordem, o endereço IP e a porta do servidor em que ele deseja se conectar para o estabelecimento da comunicação. Para realizar múltiplas conexões de clientes com o servidor basta executar múltiplas vezes o código do programa cliente.

A seguir, um exemplo de execução de dois clientes conectados com um servidor em quatro terminais distintos:

```
Terminal 1: ./server 127.0.0.1 90900 90100
Terminal 2: ./server 127.0.0.1 90900 90200
Terminal 3: ./client 127.0.0.1 90100
Terminal 4: ./client 127.0.0.1 90200
```

AVALIAÇÃO

O trabalho deve ser realizado individualmente e deve ser implementado na linguagem de programação C utilizando somente a biblioteca padrão (interface POSIX de sockets de redes). Deve ser possível executar seu programa no sistema operacional Linux e não deve utilizar bibliotecas Windows, como o winsock. Procure escrever seu código de maneira clara, com comentários pontuais e bem indentados. Isto facilita a correção dos monitores e tem impacto positivo na avaliação.

Correção Semi-automática

Seu servidor será corrigido de forma semi-automática por uma bateria de testes. Cada teste verifica uma funcionalidade específica do servidor. Os testes avaliam a aderência do seu servidor ao protocolo de comunicação inteiramente através dos dados trocados através da rede (a saída dos seus programas na tela, e.g., para depuração, não impacta os resultados dos testes).

Para a correção os seguintes testes serão realizados (com IPv4):

- Abertura de comunicação cliente-servidor: +2 pontos
- Fechamento de comunicação cliente-servidor: +2 pontos
- Abertura de comunicação servidor-servidor: +3 pontos
- Fechamento de comunicação servidor-servidor: +3 pontos
- Consulta sensor local com maior potência útil: +1 ponto
- Consulta sensor externo com maior potência útil: +2 pontos
- Consulta potência útil da rede local: +1 ponto
- Consulta potência útil da rede externa: +2 pontos
- Consulta sensor com maior potência útil em ambas as redes: +3 pontos
- Consulta rede com maior potência útil: +3 pontos
- Cliente envia kill para o servidor e encerra a execução do programa cliente: +2 pontos

Total: **24 pontos (80%)** + 6 pontos (20%) (documentação)

Entrega

Cada aluno deve entregar documentação em PDF de até 6 páginas, sem capa, utilizando fonte tamanho 10, e figuras de tamanho adequado ao tamanho da fonte. Ele deve conter uma descrição da arquitetura adotada para o servidor, os refinamentos das ações identificadas no mesmo, as estruturas de dados utilizadas, as decisões de implementação não documentadas nesta especificação. Como sugestão, considere incluir as seguintes seções no relatório: introdução, mensagens, arquitetura, servidor, cliente,

discussão e conclusão. O relatório deve ser entregue em formato PDF. A documentação corresponde a 20% dos pontos do trabalho (**+6 pontos**), <u>mas só será considerada para as funcionalidades implementadas</u> corretamente.

Será utilizado um sistema para detecção de código repetido, portanto não é admitido cola de trabalhos. Se uma das partes do trabalho não for entregue (código ou relatório) a nota final será zero.

Cada aluno deve entregar, além da documentação, o <u>código fonte em C</u> e um <u>Makefile</u> para compilação do programa. Instruções para submissão:

- O Makefile deve compilar o "client" e o "server".
- Seu código deve ser compilado pelo comando "make" sem a necessidade de parâmetros adicionais.
- A entrega deve ser feita no formato ZIP, seguindo a nomenclatura: TP_MATRICULA.zip
- O nome dos arquivos deve ser padronizado:
 - o server.c
 - o client.c
 - common.c, common.h (se houver)

Prazo de entrega

Os trabalhos poderão ser entregues até às 23:59 (vinte e três e cinquenta e nove) do dia especificado para a entrega. O horário de entrega deve respeitar o relógio do sistema Moodle, ou seja, a partir de 00:00 do dia seguinte à entrega no relógio do Moodle, os trabalhos <u>não poderão ser entregues</u>. <u>Logo não serão considerados trabalhos entregues fora do prazo definido</u>.

Pedidos de Revisão de Notas

Os alunos poderão realizar pedidos de revisão de nota em até <u>três dias corridos contados a partir da data</u> <u>da liberação da nota</u>. Em caso de solicitação de revisão, o aluno deverá <u>enviar o pedido para o e-mail do</u> professor com as seguintes orientações:

- No título do email o rótulo [TP2-Rev] nome e número de matrícula.
- No corpo da mensagem a sua questão propriamente dita.

Dicas e Cuidados

- O guia de programação em rede do Beej (http://beej.us/guide/bgnet/) tem bons exemplos de como organizar um servidor
- Procure escrever seu código de maneira clara, com comentários pontuais e bem identado.
- Não se esqueça de conferir se seu código não possui erros de compilação ou de execução.
- Implemente o trabalho por partes. Por exemplo, implemente o tratamento das múltiplas conexões, depois crie os formatos das mensagens e, por fim, trate as mensagens no servidor ou no cliente.

Exemplos de execução

Exemplos de execução serão disponibilizados brevemente.