

Тема 2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИТ-КОМПАНИЙ, ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основные средства – это средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняют при этом свою натуральную форму и, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию. К ним относят фонды со сроком службы более одного года.

Основные фонды учитываются в натуральном и стоимостном выражении. *Учет* основных фондов в *натуральном выражении* необходим для:

- определения технического состава и баланса оборудования;
- расчета производственной мощности предприятия и его производственных подразделений;
- определения степени его износа, использования и сроков обновления.

Стоимостная (денежная) оценка основных фондов необходима для определения их общей величины, состава и структуры, динамики, величины амортизационных отчислений, а также оценки экономической эффективности их использования.

Классификация основных средств

Признак классификации	Вид основных фондов
1. Функциональное назначение	Производственные Непроизводственные
2. Вещественно-натуральный состав	Здания Сооружения Передаточные устройства Машины и оборудования Транспортные средства Инструмент Производственный инвентарь и принадлежности Хозяйственный инвентарь Прочие основные фонды
3. Принадлежность	Собственные Заемные
4. Участие в процессе производства	Неустановленные Установленные
5. Возрастной состав	До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет Свыше 20 лет
6. Степень воздействия на предмет труда	Активные Пассивные
7. Использование	Находящиеся в эксплуатации Находящиеся в запасе (консервации)

Виды денежной оценки основных фондов:

1. Оценка по первоначальной стоимости, т. е. по фактическим затратам, произведенным в момент создания или приобретения (включая доставку и монтаж), в ценах того года, в котором они изготовлены или приобретены.

2. Оценка по восстановительной стоимости, т. е. по стоимости воспроизводства основных фондов на момент переоценки. Эта стоимость показывает во сколько обошлось бы создание или приобретение в данное время ранее созданных или приобретенных основных фондов.

3. Оценка по остаточной стоимости, т. е. по стоимости, которая еще не перенесена на готовую продукцию. Определяется как разность между первоначальной (или восстановительной) стоимостью и величиной их износа.

При оценке основных фондов различают стоимость среднегодовую ($\Phi_{\text{срг}}$), которая определяется по формуле:

$$\Phi_{\text{срг}} = \Phi_{\text{нг}} + \Phi_{\text{вв}} \cdot \frac{n}{12} - \Phi_{\text{выб}} \cdot \frac{12-n}{12},$$

где $\Phi_{\text{нг}}$ – стоимость основных фондов на начало года, руб.; $\Phi_{\text{вв}}$ – стоимость введенных основных фондов, руб.; $\Phi_{\text{выб}}$ – стоимость выбывших основных фондов, руб.; n – количество месяцев функционирования введенных и выбывших основных фондов, соответственно.

В процессе функционирования основные фонды подвергаются физическому и моральному износу.

Под *физическим износом* понимается утрата основными фондами своих технических параметров.

Моральный износ основных фондов является следствием научно-технического прогресса.

Под *амортизацией* понимается процесс перенесения стоимости основных фондов на создаваемую продукцию.

Сумма амортизационных отчислений за определенный период времени (год, квартал, месяц) представляет собой денежную величину износа основных фондов.

Величина амортизационных отчислений определяется исходя из норм амортизации. *Норма амортизации* – это установленный размер амортизационных отчислений на полное восстановление за определенный период времени по конкретному виду основных фондов, выраженный в процентах к их балансовой стоимости.

**Система показателей, применяемых для определения эффективности
использования основных фондов**

Обобщающие показатели	Частные показатели
Фондоотдача $FO = PPP / \Phi_{\text{ср.г}},$ где PPP – объем произведенной продукции, руб.	Показатели, характеризующие движение основных фондов: – коэффициент ввода $K_{\text{вв}} = \Phi_{\text{вв}} / \Phi_{\text{кг}},$ где $\Phi_{\text{вв}}$ – стоимость основных фондов, введенных в эксплуатацию, руб.; $\Phi_{\text{кг}}$ – стоимость основных фондов на конец года, руб.; – коэффициент выбытия: $K_{\text{выб}} = \Phi_{\text{выб}} / \Phi_{\text{нг}},$ где $\Phi_{\text{вв}}$ – стоимость основных фондов, выбывших за год, руб.; $\Phi_{\text{нг}}$ – стоимость основных фондов на начало года, руб.
Фондоемкость $FE = \Phi_{\text{ср.г}} / PPP$	Показатели, характеризующие степень износа основных фондов: – коэффициент износа $K_{\text{и}} = AO / \Phi_{\text{нг}},$ где AO – сумма начисленного износа, руб.; – коэффициент годности $K_{\text{г}} = (\Phi_{\text{нг}} - AO) / \Phi_{\text{нг}}.$
Рентабельность основных фондов $P_{\text{оф}} = P_{\text{отч}} / \Phi_{\text{ср.г}} \cdot 100,$ где $P_{\text{отч}}$ – прибыль отчетного периода, руб.	Показатели, характеризующие степень использования мощности основных фондов: – коэффициент интенсивной загрузки $K_{\text{инт}} = ВП_{\text{ф}} / ВП_{\text{пл}},$ где $ВП_{\text{ф(пл)}}$ – выпуск продукции фактический (плановый, максимально возможный) соответственно, руб. – коэффициент экстенсивной загрузки $K_{\text{экт}} = T_{\text{ф}} / T_{\text{пл}},$ $T_{\text{ф(пл)}}$ – время работы основных фондов фактическое (плановое) соответственно, ч; – коэффициент интегральной загрузки $K_{\text{интег}} = K_{\text{инт}} \cdot K_{\text{экт}}$

Основными направлениями улучшения использования основных средств, способствующих дальнейшему развитию химической отрасли, являются:

- техническое совершенствование и модернизация оборудования;
- создание принципиально новых видов машин и аппаратов;
- совершенствование производственной структуры основных фондов;
- повышение интенсивности работы оборудования;
- улучшение организации производства и ликвидация внеплановых простоев;
- повышение квалификации работников предприятия и т.д.