

Kubernetes存储

前言

- 本章节介绍了在Kubernetes中使用存储的多种方式,包括:
 - emptyDir
 - HostPath
 - PV和PVC





- 学完本课程后, 您将能够:
 - 。区分不同volume使用方式
 - 。使用emptyDir
 - 。使用HostPath
 - 。 使用PV和PVC为Pod提供存储



目录

- 1. EmptyDir
- 2. hostPath
- 3. PV和PVC



Volume



- 在一个Pod使用过程中,会进行很多操作,如修改文件、安装程序等。但当重启容器之后,会发现容器往往又回到了初始的状态,所有的修改都丢失了。
- 除了希望数据不在Pod重启后丢失,有时候也需要在Pod间共享文件。
- 因此, Kubernetes抽象出了Volume对象来解决这两个问题。





Volume类型


- Kubernetes支持的卷类型非常丰富,包括:
 - 。NFS文件系统。
 - 。Cephfs等分布式存储系统。
 - 。awsElasticBlockStore, azureDisk等公有云存储服务。
 - 。emptyDir, configMap, hostPath等Kubernetes内置存储类型。
 - 。ISCSI, FC等等......






EmptyDir

• 当Pod指定到某个节点上时,首先创建的是一个emptyDir卷,并且只要Pod在该节点上运行,卷就一直存在。就像它的名称表示的那样,卷最初是空的。尽管Pod中的容器挂载emptyDir卷的路径可能相同也可能不同,但是这些容器都可以读写emptyDir卷中相同的文件。当Pod因为某些原因被从节点上删除时,emptyDir卷中的数据也会永久删除。



创建时挂载emptyDir



容器故障不影响数据





创建一个使用EmptyDir的Pod

- 创建使用emptyDir时需要配置两个参数:
 - Spec.containers.volumeMounts: 设置volume的挂载点。
 - □ Spec.volumes: 配置volume。
- 如果保持emptyDir的默认配置,格式 如右。如果限制emptyDir容量(如 1G),需配置如下:

```
volumes:
   - name: cache-volume
   emptyDir:
   sizeLimit: 1Gi
```

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: em
spec:
  containers:
  - image: ubuntu
    name: test-container
    volumeMounts:
    - mountPath: /cache
      name: cache-volume
    args:
    - /bin/sh
    - sleep 30000
  volumes:
   name: cache-volume
    emptyDir: {}
```





查看EmptyDir对应目录

使用docker inspect可以查看到对应容器的挂载点:

- 进入对应目录后,可以发现如果在pod中创建一个文件,在这个目录中也可呈现。
 - □ Pod中创建一个名为testfile的文件 # touch testfile
 - □ 在该文件夹内查看: [root@k8s-node1 cache-volume]# ls testfile
- emptyDir的生命周期与Pod一致,如果将pod删除,可以看到对应的目录也不复存在。





EmptyDir容量限制

- emptyDir可以进行容量限制,如限制为1G。
- 进入Pod查看分配文件夹的大小,可以看到空间是Host存储空间大小,并非1G。

```
# df -h
                         Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
overlay
                                      40G
                                          10% /
                          44G
                               4.3G
                          64M
                                      64M
tmpfs
                                          0% /dev
                                  0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
                         3.9G
/dev/mapper/centos-root
                         44G 4.3G
                                      40G
                                          10% /cache
```

• 尝试在容器内写入一个2G的文件

```
# dd if=/dev/zero of=/cache/test2g bs=1M count=2048
```

再次查看容器状态发现进入Evicted状态,无法使用。



目录

- 1. EmptyDir
- 2. hostPath
- 3. PV和PVC





HostPath

- hostPath卷能将主机节点文件系统上的文件或目录挂载到Pod中。
- 比如希望Pod使用一些docker引擎或系统已经包含的内部程序的时候,会使用到这种方式。如,以下为kube-proxy中配置的hostPath。

```
volumes:
- hostPath:
    path: /run/xtables.lock
    type: FileOrCreate
    name: xtables-lock
- hostPath:
    path: /lib/modules
    type: ""
    name: lib-modules
```



创建使用hostPath的Pod

- hostPath配置项与emptyDir类似,但类型 需指定为① hostPath。
 - 。② path参数需要配置为主机上已存在的目录。
 - □ ③ type指定为目录,本实验中挂载给pod的 是一个文件夹。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: hppod
spec:
  containers:
  - image: ubuntu
    name: hp-container
    volumeMounts:
    - mountPath: /hp-dir
      name: hp-volume
    arqs:
    - /bin/sh
    - -C
    - sleep 30000
  volumes:
   name: hp-volume
    hostPath:
     path: /root/runfile/hostpathdir
    type: Directory
```



HostPath的类型

- 创建 hostPath 时,需要指定类型 (type),可用的type如右表。
- 如果选择类型不正确,或主机上不存在对应资源(如不存在指定文件夹), Kubernetes系统将无法继续创建Pod, 创建步骤终止。Pod状态长时间处于 ContainerCreating中。

取值	行为			
	空字符串(默认)用于向后兼容,这意 味着在安装hostPath卷之前不会执行任 何检查。			
DirectoryOrCreate	如果在给定路径上什么都不存在,那么 将根据需要创建空目录,权限设置为 0755,具有与Kubelet相同的组和所有 权。			
Directory	在给定路径上必须存在的目录。			
FileOrCreate	如果在给定路径上什么都不存在,那么 将在那里根据需要创建空文件,权限设 置为0644,具有与Kubelet相同的组和 所有权。			
File	在给定路径上必须存在的文件。			
Socket	在给定路径上必须存在的UNIX套接字。			
CharDevice	在给定路径上必须存在的字符设备。			
BlockDevice	在给定路径上必须存在的块设备。			



目录

- 1. EmptyDir
- 2. hostPath
- 3. PV和PVC





PV和PVC概述

- PersistentVolume (pv) 和PersistentVolumeClaim (pvc) 是Kubernetes提供的两种API资源,用于抽象存储细节。管理员关注于如何通过pv提供存储功能而无需关注用户如何使用,同样的用户只需要挂载pvc到容器中而不需要关注存储卷采用何种技术实现。
 - PV是集群中由管理员配置的一块存储空间。它是集群中的资源,就像节点是集群中的资源一样。PV是卷插件,和之前介绍的volumes类似,但它有一个独立于单个Pod的生命周期。PV的后端可以是NFS,iSCSI或者云存储等。
 - 。PVC是用户的存储请求。它类似于Pod: Pod消耗节点资源,而PVC消耗PV资源。Pod可以请求特定级别的资源(CPU和内存),PVC可以请求PV特定的接入模式(读写等)和大小。





创建PV (1)

- ① kind选择PersistentVolume。
- ② name命名PV,在PVC中可调用。
- ③ capacity指定PV的容量。
- 4 accessModes指定访问模式。
 - 。 ReadWriteOnce: 该卷能够以读写模式被加载到一个节点上。
 - 。 ReadOnlyMany: 该卷能够以只读模式加载到多个节点上。
 - 。 ReadWriteMany: 该卷能够以读写模式 被多个节点同时加载。





创建PV (2)


- ⑤ persistentVolumeReclaimPolicy指定PV的回收策略
 - 。Retain(保留),不删除,需要手动回收
 - 。Recycle (回收),基本擦除,类似rm -rf,使其可供其他PVC申请。
 - □ Delete (删除),关联存储将被删除,如Azure Disk或OpenStack Cinder卷
- ⑥ nfs字段配置NFS服务器信息,在创建PV前,已在k8s-master节点上搭建完NFS服务器,服务器的IP地址是192.168.137.21,共享的文件夹是/nfs。
 - 。PV支持的挂载选项包括NFS, iSCSI, Cinder卷, CephFS等。

```
[root@k8s-master volume] # kubectl get pv
NAME
       CAPACITY
                  ACCESS MODES
                                  RECLAIM POLICY
                                                               CLAIM
                                                                       STORAGECLASS
                                                                                       REASON
                                                                                                AGE
                                                   STATUS
                                                   Available
                  RWO
                                  Recycle
                                                                                                41m
       1Gi
mypv
```





- ① Kind,类型指定为PVC
- ② accessModes, 保持与PV一致。
- ③ volumeName,使用的PV名称,用于PVC找到正确的PV。
- ④ requests: 指定PV的容量,如果不存在满足该容量需求的PV,则PVC无法绑定任何PV。
- ⑤ 创建Pod时,可以使用该方式定义 volumes,使用PV和PVC。



```
volumes:
    - name: pvc-volume
    persistentVolumeClaim:
        claimName: mypvc
```





PV与PVC的状态

• PV状态,创建完成后为Available。

Available 创建PVC Bound 删除PVC Released

Failed Storage不可用

PVC状态,创建完成后为Pending。



 由于创建时选择的回收策略是Recycle,删除PVC的时候Kubernetes会删除原有 PV的数据。它采用的方式是创建一个回收专用Pod来完成这一操作。

如果不希望数据被删除,可以配置回收策略为Retain,这样在删除PVC后,PV的数据仍然存在,PV状态如下:

NAME	CAPACITY	ACCESS MODES	RECLAIM POLICY	STATUS	CLAIM	REASON	AGE
mypv	1Gi	RWO	Retain	Released	default/mypvc		19s

数据未被删除,但由于PV处于Released状态,依然无法直接被PVC使用。这是由于PV保存了之前关联的PVC状态,如需关联新PVC,需要删除其中ClaimRef参数。





PV和PVC的绑定

- 如果我们重复前文的PV和PVC实验,将PVC中volumeName:mypv这一参数删除,可以发现PVC仍能申请到PV。那么PVC是以什么机制找到匹配的PV呢?
 - 。PVC首先根据筛选条件,如容量大小和访问模式筛选掉不符合条件的PV。
 - 。筛选掉不符合volumeName的PV。在前文的实验实例中我们使用的是这个方式。
 - 。筛选掉不符合StorageClass的PV。
 - 。根据其他条件筛选符合的PV。





在创建PV和PVC时使用StorageClass

• 创建PV时指定storageClassName,可以在PVC中申请该PV。

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
 name: mypv
spec:
  capacity:
    storage: 1Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle
  storageClassName: nfs
  nfs:
    path: /nfs
    server: 192.168.137.21
```

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
   name: mypvc
spec:
   accessModes:
    - ReadWriteOnce
   storageClassName: nfs
   resources:
     requests:
        storage: 1Gi
```



动态卷供给

- storageClass除了上述用法之外,主要使用场景是动态供给PV。
- 由于Kubernetes集群中存在大量的Pod,也就意味着很可能有大量的PV和PVC, 如果需要一个一个手工创建无疑是一个巨大的工程,也不符合自动化的特点。
- 以nfs为例,使用动态供给功能需要完成以下几个步骤:
 - 。创建nfs-provisioner, provisioner用于动态创建符合要求的PV。
 - 。 创建StorageClass,在配置时指定使用的provisioner。
 - 。创建PVC,只需要指定StorageClass,容量及访问模式即可。
- 如果将一个StorageClass标注为default,则PVC在申请时可以不指定 StorageClass而默认使用该defaultStorageClass。





实验&实训任务

实验任务

- 。请按照实验手册2.10章节完成Kubernetes存储实验,包括:
 - 创建emptyDir
 - 使用emptyDir容量限制功能
 - 使用hostPath
 - 使用PV和PVC
 - 使用StorageClass方式关联PV和PVC

• 实训任务

。请灵活使用本章节课程及实验手册中学到的知识,按照实验手册的2.10.6章节完成 Kubernetes存储实训任务。





本章总结

- 本章节介绍了实现Pod卷供给的多种方式,包括:
 - emptyDir
 - hostPath
 - 。PV和PVC



