







## Visualization Toolkit (VTK) Manual de Instalación

Proyecto de Servicio Social Ene-Dic 2019

Roberto Cordero Salas & Alfonso Zumano Rivera (UAQ – Informática)

## Introducción


El Kit de herramientas de visualización (VTK) es un sistema de software libre, disponible para la realización de gráficos 3D por computadora, procesamiento de imagen y visualización. VTK consiste en una biblioteca de clases de C++ y varias capas de interfaz interpretadas como Tcl/Tk, Java, y Python.

## Instalación general (Windows)

- 1. Descargar y descomprimir la última versión de VTK clic aquí.
- 2. Descargar la última versión de CMake clic aquí.
- 3. Crear un folder para la versión compilada de VTK.
- 4. Ejecutar CMake e insertar las URLs correspondientes:

```
Where is the source code: C:\MyProjects\VTK-src
Where to build the binaries: C:\MyProjects\VTK-bin
```

- 5. Clic en Configure y seleccionar los elementos requeridos para nuestro proyecto.
- 6. Posteriormente volver a dar clic en Configure para verficiar que todo este como lo gueremos (no debe guedar nada en color rojo).
- 7. Dar clic en Generate y esperar a que termine. Una vez finalizado podemos cerrar CMake.
- 8. Ejecutar Visual Studio como administrador y abrir la solución (archivo .sln) que se encuentra en el folder creado en el paso 3.
- 9. En Visual Studio seleccionar si se quiere realizar la compilacion de VTK en la configuración RELEASE o DEBUG.
- 10. En el panel de la derecha dar clic derecho sobre ALL-BUILD y después en BUILD/Compilar



- 11. Cuando termine de compilarse, dar clic derecho a INSTALL (se encuentra en la panel derecho) y posteriormente en BUILD/Compilar.
- 12. Esperar a que se termine y cerrar Visual Studio.

Ya podemos empezar hacer proyectos siguiendo las pautas establecidas en los ejemplos de VTK. Clic aquí para ejemplos.

## Instalación para LAVIS Visualizer (Windows)


- 1. Realizar los pasos 1 a 4 del proceso de instalación general de VTK.
- 2. Descargar y descomprimir el SDK de OpenVR proporcionado por Valve. Link aquí.
- 3. En CMake, dar clic en configure y seleccionar los siguientes elementos:
  - a. BUILD\_SHARED\_LIBS
  - b. Module\_vtkRenderingOpenVR

Si no aparecen, se pueden buscar en la barra de búsqueda de CMake.




- 4. Dar clic en 'Configure' y esperar a que se configure VTK. Aparecerá un mensaje de error mencionando que no se encontró OpenVR.
- 5. Ya sea que se mostro como 'Ungrouped Entries' o 'OPENVR' desglosamos ese elemento y llenamos lo que se pide con los siguientes datos:
  - a. OPENVR\_HEADERS\_ROOT\_DIR → carpeta donde se encuentra los encabezados de OpenVR, estos los obtenemos de la carpeta que descomprimimos en el paso 2, en la subcarpeta 'headers'.
  - b. OPENVR\_INCLUDE\_DIR → esta opción se debió llenar automáticamente, en caso contrario insertar la URL donde tenemos el código fuente de VTK (la 1ra url que insertamos en CMake) y a sus subcarpetas '/Rendering/OpenVR'.
  - c. OPENVR\_LIBRARY → ponemos la url donde se encuentra el archivo \*.lib de OpenVR, que se encuentra en la carpeta descomprimida en el paso 2, en la subcarpeta '/lib/win64/openvr\_api.lib'. La carpeta de win64 puede variar a win32 si su sistema operativo es de 32 bits (x32 o x86 bits).

Al final esta parte debe quedar similar a la siguiente imagen:




- 6. Volvemos a dar clic en 'Configure' y al finalizar debería aparecer algo como 'OpenVR found'.
- 7. Posteriormente damos clic en '*Generate*' y realizamos los pasos 8 a 12 del proceso de instalación general.


- 8. Verificamos que el Visual Studio que tenemos (recomendado la versión mas reciente) tenga habilitada la opción de 'CLR Empty Project'.
  - a. En caso de no estar habilitada esta opción realizar lo siguiente:
    - i. Ejecutar Visual Studio Installer y en la categoría de 'Desktop development with C++' seleccionar el elemento 'C++/CLI Support'.




- b. Descargamos e instalamos esta característica. Si pide reiniciar el dispositivo damos clic en reiniciar o reiniciamos manualmente.
- c. Para verificar la instalación ejecutamos Visual Studio y damos clic en 'Crear nuevo proyecto' y verificamos que exista la opción 'CLR Empty Project'.




- 9. En la carpeta de LAVIS Visualizer del escritorio hay una subcarpeta llamada 'WindowsC++Demo' dentro de esta carpeta se encuentra un archivo llamado 'WindowsC++Demo.sln' ejecutarlo.
- 10. Verificamos que en la parte superior de Visual Studio su configuración se 'Release' y 'x64'.




11. Ir al panel de la derecha (Solution Explorer) y dar clic derecho en 'LAVIS VR-Visualizer' posteriormente en 'Propiedades'. Como se muestra en la imagen de la derecha  $\rightarrow$ .




12. Aparecerá el siguiente cuadro de dialogo en el cual nos dirigimos a la sección de 'C++' y posteriormente a 'General'.



13. Ya estando en esa sección damos nos dirigimos a la parte de 'Additional Include Directories', al final de la parte blanca o del renglón aparecerá una flecha para desglosar un menú, damos clic y después clic en 'Edit'.



14. Aparecerá un nuevo cuadro de dialogo, damos clic en el icono de nueva línea (esta a la izquierda de una tache/x), aparecerá una nueva línea en blanco y un botón con puntos suspensivos a la derecha, damos clic en ese botón.




- 15. Ingresamos las direcciones/urls de las siguientes carpetas:
  - a. Nos dirigimos al disco local C  $\rightarrow$  Program Files x86  $\rightarrow$  VTK  $\rightarrow$  include  $\rightarrow$ vtk-8.2. Seleccionamos ese folder (clic en la parte inferior derecha del cuadro de dialogo).
  - b. Repetimos paso 13 y seleccionamos la carpeta de la librería boost ubicada en la carpeta del proyecto LAVIS Visualizer  $\rightarrow$  VTK  $\rightarrow$  boost\_1\_71\_0. Seleccionamos esa carpeta.
  - c. Repetimos paso 13 y seleccionamos la carpeta ubicada en LAVIS Visualizer → VTK → VTK-src(8.2) → Rendering → OpenVR. Selectionamos esa carpeta.

Al final debería quedar algo similar a la imagen superior.

Damos en 'OK' (se cerrara el cuadro de dialogo) y posteriormente en 'Apply'.

16. Posteriormente nos dirigimos a la sección de 'Linker' o 'Vinculador' y después en 'General'.




- 17. En esa sección damos nos dirigimos a la parte de 'Additional Include Directories', al final de la parte blanca o del renglón aparecerá una flecha para desglosar un menú, damos clic y después clic en 'Edit'.
- 18. Ingresamos la siguiente dirección (como en el paso 13 y 14):


Disco C:  $\rightarrow$  Program Files x86  $\rightarrow$  VTK  $\rightarrow$  lib

Seleccionamos esta carpeta. Damos clic en 'OK' y posteriormente en 'Apply'.


19. En 'Linker' nos dirigimos ahora a la sección de 'Input' y seleccionamos 'Additional Dependencies', al final del renglón aparecerá una flecha para desglosar un menú, damos clic y después clic en 'Edit'.



20. Aparecerá en pantalla el siguiente cuadro de dialogo.



- 21. Para este cuadro tendremos que abrir el archivo de texto 'vtkLibs' que se encuentra en la carpeta del proyecto LAVIS Visualizer → LAVIS Visualizer → Docs.
- 22. Seleccionamos y copiamos todo el contenido del archivo y lo pegamos en el cuadro de dialogo anterior en el recuadro superior.
- 23. Damos clic en 'OK', luego en 'Apply' y finalmente en 'OK'. Se cerrara el cuadro de dialogo de las propiedades del proyecto.
- 24. Para finalizar nos volvemos a dirigir al panel de la derecha (Solution Explorer), damos clic derecho en 'LAVIS VR-Visualizer' y posteriormente en 'Build' o 'Compilar'.



Esperamos a que se termine de compilar el proyecto.

25. Podemos cerrar Visual Studio y nos dirigimos a la carpeta del proyecto en LAVIS Visualizer  $\rightarrow$  x64  $\rightarrow$  Release  $\rightarrow$  LAVIS-VR Visualizer.exe Este archivo es el ejecutable de nuestro proyecto.