

Data Analysis & SQL

SQL Server DDL

Koen Bloemen



Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, www.pxl.be





Installatie
Wat kan SSMS?

Connectie

Oracle SQL versus SQL Server

Creatie van databases en tabellen



Installatie

• We hebben in WPL2 onze SSMS geïnstalleerd



Wat kan SSMS?

 SQL Server Management Studio (SSMS) is een geïntegreerde gratis omgeving voor het beheer van elke SQL-infrastructuur, van SQL Server tot Azure SQL Database.
 Visual Studio maakt volop gebruik van de SQL Server om te werken met databases.



Connectie

- We werken voorlopig enkel met een lokale DB
- Ook hiervoor verwijs ik naar WPL2 waar dit al behandeld is

	Oracle		SQL Server
1	Operator	String concatenation	+ Operator and CONCAT function
2	+ and - Operators for date	Datetime arithmetic	+ and - Operators for datetime

Data Types

	Oracle		SQL Server	
1	DATE	Date and time with seconds	DATETIME	DATETIME2(0)
2	INTERVAL YEAR(p) TO MONTH	Date interval	VARCHAR(3	0)
3	INTERVAL DAY(p) TO SECOND(s)	Day and time interval	VARCHAR(3	0)
4	TIMESTAMP(p)	Date and time with fraction	DATETIME2	(p)
5	TIMESTAMP(p) WITH TIME ZONE	Date and time with fraction and time zone	DATETIMEO	PFFSET(p)

	Oracle		SQL Server
1	BFILE	Pointer to binary file, ← 4G	VARCHAR(255)
2	BINARY_FLOAT	32-bit floating-point number	REAL
3	BINARY_DOUBLE	64-bit floating-point number	DOUBLE PRECISION
4	BLOB	Binary large object, ← 4G	VARBINARY(max)
5	CHAR(n), CHARACTER(n)(*)	Fixed-length string, $1 \leftarrow n \leftarrow 2000$	CHAR(n), CHARACTER(n)
6	CLOB	Character large object, ← 4G	VARCHAR(max)
7	DECIMAL(p,s),DEC(p,s)	Fixed-point number	DECIMAL(p,s),DEC(p,s)
8	DOUBLE PRECISION	Floating-point number	FLOAT
9	FLOAT(p)	Floating-point number	FLOAT
10	INTEGER, INT	38 digits integer	DECIMAL(38)
11	LONG	Character data, ← 2G	VARCHAR(max)

12	LONG RAW	Binary data, ← 2G	VARBINARY(max)	
13	NCHAR(n)	Fixed-length UTF-8 string, $1 \Leftarrow n \Leftarrow 2000$	NCHAR(n)	
14	NCHAR VARYING(n)	Varying-length UTF-8 string, $1 \Leftarrow n \Leftarrow 4000$	NVARCHA	AR(n)
15	NCLOB	Variable-length Unicode string, ← 4G	NVARCHA	AR(max)
		8-bit integer, 1 <= <i>p</i> < 3	TINYINT	(0 to 255)
		16-bit integer, 3 <= <i>p</i> < 5	SMALLIN	Г
16	NUMBER(p,0), NUMBER(p)	32-bit integer, 5 <= <i>p</i> < 9	INT	
		64-bit integer, 9 <= <i>p</i> < 19	BIGINT	
		Fixed-point number, 19 <= <i>p</i> <= 38	DECIMAL	(p)
17	NUMBER(p,s)	Fixed-point number, s > 0	DECIMAL	(p,s)
18	NUMBER, NUMBER(*)	Floating-point number	FLOAT	
19	NUMERIC(p,s)	Fixed-point number	NUMERIC	C(p,s)
20	NVARCHAR2(n)	Varying-length UTF-8 string, $1 \leftarrow n \leftarrow 4000$	NVARCHA	AR(n)
21	RAW(n)	Variable-length binary string, $1 \leftarrow n \leftarrow 2000$	VARBINA	RY(n)
22	REAL	Floating-point number	FLOAT	

23	ROWID	Physical row address	CHAR(18)
24	SMALLINT	38 digits integer	DECIMAL(38)
25	UROWID(n)	Logical row addresses, $1 \leftarrow n \leftarrow 4000$	VARCHAR(n)
26	VARCHAR(n)	Variable-length string, $1 \leftarrow n \leftarrow 4000$	VARCHAR(n)
27	VARCHAR2(n)	Variable-length string, $1 \leftarrow n \leftarrow 4000$	VARCHAR(n)

^(*) Char/Varchar wordt gebruikt voor ANSI-codes en voor UTF-8 gebruik je best NCHAR/NVARCHAR.

SELECT Statement

	Oracle		SQL Server	
1	DUAL table A single row, single column dummy table		FROM clause can be omitted, DUAL removed	
2	FROM (SELECT)	Optional alias for subquery	FROM (SELECT) s	Alias required

SQL Statements

	Oracle	SQL Server
1	COMMENT ON COLUMN schema.tab.col IS 'text'	execute sp_addextendedproperty 'MS_Description', 'text', 'user', 'schema', 'table', 'tab', 'column', 'col'
2	CREATE PUBLIC SYNONYM	CREATE SYNONYM


SQL*Plus Commands

	Oracle		SQL Server
1	PROMPT text	Output a text message	PRINT 'text'
2	REM REMARK text	Single line comment	text
3	&variable	Substitution variable in a script	\$(variable)



Creatie van databases en tabellen


- We willen onderstaande database Project maken. Je kan in SQL Server op 2 manieren werken:
 - SQL Commando's
 - GUI (grafische interface)



Je kan een database aanmaken waarin je de tabellen kan creëren.

CREATE DATABASE databasenaam

- Create database PROJECT en druk op Execute/F5
- In de Object Explorer vind je de nieuwe database terug.




CREATE TABLE [databasenaam.][schemanaam.]tabelnaam (kolomnaam datatype [kolomcontraint]

, kolomnaam datatype [kolomcontraint]

, ...


- , [tabelconstraint]
-) [AS query]
- Create database PROJECT en druk op Execute/F5
- In de Object Explorer vind je de nieuwe database terug.



```
-- Naar database PROJECT navigeren om onderstaande tabellen aan te maken.
use project
-- Tabel PROJECT
create table PROJECT
( projectnr int constraint pr_pk primary key
, projectomschrijving nvarchar(30) not null
, budget numeric (7,2) constraint proj_budg_df default 5000.00 not null
-- Tabel AFDELING
create table AFDELING
( afdeling nchar(5) constraint afdel_pk primary key
, chef nvarchar(20) not null
```

```
-- Tabel MEDEWERKER
create table MEDEWERKER
( mednr int constraint medw_pk primary key
, naam nvarchar(20) not null
constraint medw nm chk check(naam = upper(naam))
, afdeling nchar(5) references afdeling
-- Tabel PROJECTLIJN
create table PROJECTLIJN
( projectnr int constraint projlijn_nr_FK references project
, mednr int constraint projlijn_mednr_FK references medewerker
, uren numeric(5,2) not null
, constraint projlijn_pk primary key(projectnr,mednr)
```

In de Object Explorer vind je nu o.a.:



Opgelet:

- De datatypes worden nu op een andere manier gedefinieerd.
- De primaire sleutel definieer je best met datatype INT. Je hebt min. INT nodig als je op de sleutel een autonummering wilt maken.

Autonummering bij Create van tabel

 In Oracle konden we met CREATE SEQUENCE een autonummering maken. In SQL Server kan je dit dadelijk bij de Create doen.

```
CREATE TABLE Persoon
  ( -- start met 1 en stapgrootte 1
PersId int IDENTITY(1,1) NOT NULL primary key,
Naam nvarchar(25) NOT NULL,
Voornaam nvarchar(15),
Leeftijd smallint
)
```

ALTER TABLE

```
-- Kolom verwijderen.

ALTER TABLE afdeling

DROP COLUMN chef

-- Kolom toevoegen.

ALTER TABLE afdeling

ADD chef nvarchar(20) not null

-- Kolom wijzigen.

ALTER TABLE afdeling

ALTER TABLE afdeling

ALTER COLUMN chef nvarchar(15)
```

ALTER TABLE

```
-- Constraint uitschakelen.
```

ALTER TABLE medewerkers

NOCHECK CONSTRAINT MED_AFD_FK

-- Constraint inschakelen.

ALTER TABLE medewerkers


CHECK CONSTRAINT MED_AFD_FK

Opgelet:

SQL Server kent geen MODIFY in de Alter Table



Het is zeker aangenaam om je lijnnummers in te schakelen want de GUI duidt bij een fout het lijnnummer aan.



Tools - options

In een script zie je vaak de batch separator GO staan

Deze zorgt ervoor dat elk commando dadelijk wordt uitgevoerd zodat de rest van de commando's foutloos doorlopen kan worden


Je kan in Tool-Options een karakter of iets anders definiëren maar GO is de


standaard.

Options	? X
Search Options (Ctrl+E) Denvironment Projects and Solutions Text Editor Query Execution Description Analysis Server Query Results Designers Azure Services Azure Cloud SQL Server Always On SQL Server Object Explorer XEvent Profiler	Specify the maximum number of rows to return before the server stops processing your query. SET ROWCOUNT: Specify the maximum size of text and ntext data returned from a SELECT statement. SET TEXTSIZE: 2147483647 bytes An execution time-out of 0 indicates an unlimited wait (no time-out). Execution time-out: Specify a word or character that can be used to separate batches. Batch separator: By default, open new queries in SQLCMD mode Prompt to save unsaved T-SQL query windows on close Reset to Default
	OK Cancel




 Klik met je rechter muisknop op de Database node en kies New Database... In het volgende venster geef je de naam op. De opties laten we ongemoeid.






• Klik met je rechter muisknop op de Tables node en kies New - Table...



 Vul alle kolommen in en bij het afsluiten geef je de tabel de gewenste naam, bijv. PROJECT. Met de rechter muisknop op de tabel kan je Design kiezen en de structuur wijzigen. De primaire sleutel kies je ook met de rechter muisknop (Set Primary Key).


Tabel MEDEWERKERS

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
P	mednr	int	
	naam	nvarchar(20)	
	afdeling	nchar(5)	\checkmark



 Met behulp van het venster Column Properties kan je bijvoorbeeld ook default settings ingeven. Vb. standaardwaarde voor Budget is 5000,00.

Tabel PROJECT



Tabel AFDELING


	Column Name	Data Type	Allow Nulls
8	afdeling	nchar(5)	
	chef	nvarchar(15)	\checkmark

Tabel PROJECTLIJN

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
8	projectnr	int	
P	mednr	int	
	uren	numeric(5, 2)	

Vermits je maar éénmaal een PK in een tabel kan instellen moet je uiteraard beide kolommen selecteren en dan vervolgens de PK instellen.


Als je gebruik wilt maken van autonummering bij PK dan moet het datatype op zijn minst INT zijn of hoger. Ga naar **Properties** van PK en zet **Identity Specification** op.






Constraints toevoegen of verwijderen

• Als je met de rechter muisknop op tabel of kolom klikt dan kan je sleutels, constraints, kolommen, relaties,.... toevoegen of verwijderen. Vb. afdwingen van hoofdletters in NAAM.








Relaties leggen tussen de tabellen


Klik met de rechter muisknop op **Keys** in de **Object Explorer** en kies **New Foreign Key**... om een vreemde sleutel of Foreigen Key toe te voegen.






Relaties leggen tussen de tabellen

Geef de relatie een naam en definieer de relatie tussen de verschillende tabellen in Tables And Columns Specifications.








Relaties leggen tussen de tabellen

Je kan met de optie Enforce Foreign Key Constraint de constraint in- of uitschakelen. Of later met Modify.





Oefeningen p. 95