- 1. 如果有 3 个异常处理 hi 过程: catch(...)、catch(const void *)、catch(int *), 应如何摆放它们的位置? catch(int *)可以放在 catch(const void *)后面而不影响其捕获异常吗?
- 答案: (1) 根据下面的顺序摆放: catch(int *)、catch(const void *)、catch(...)。
 - (2) 将 catch(int *)放在 catch(const void *)后面, 将导致 catch(int *)失效。
- 2. int x, 显式转换(int)x 的结果是左值还是右值?

答案:右值。

3. 对于全局变量 const int x = 0, 能够使用 *const_cast<int *>(&x) = 3 修改 x 的值吗? 用 *(int *)(&x) = 3 可以修改 x 的值吗?

答案: 都不能。非类内定义的简单类型变量即使转换为左值,也不能修改其值(受到页面保护机制的保护)。

4. 说明 static cast 和 const cast 的区别。

答案: static_cast 和 const_cast 同 C 语言的强制类型转换用法基本相同, 但 static_cast 不能修改源 类型中的 const 和 volitale 属性, const cast 则可以。

5. 对于 Lambda 表达式: auto f = [x] (int y) -> int $\{ \text{return } ++x + y; \}$, 解释 [x] (int y) 中的 x 和 y 的意义, 并说明为什么 f 名义上是一个函数, 但实际上是一个对象。

答案: [x]表示捕捉 lambda 函数体外变量 x 的值,并根据这个值创建匿名类的实例成员变量 x。(int y)表示匿名类的()运算符的重载函数 operator()(...)的调用参数,即 int operator()(int y)。

6. 类模板的实例化有哪几种方式?

答案: 2 种方式: 显式实例化和隐式实例化。

例如,对于类模板 MAT<T>,

显式实例化: template class A<1>; (等价 template class A<int>;)

隐式实例化: MAT<int> a(2,3); (实例化类模板 MAT 并且创建对象 a)

7. 分析下面的程序,指出变量 $g1 \sim g4 \times a1 \sim a6$ 中,哪些变量的地址是相同的(指向同一个对象)? 执行完指令 "float & a5 = f < float > ();" 和 "float a6 = f < float > ();" 后, 各变量的值是多少?

template<typename T, int x=0> T g = T(10 + x);

template float g<float>;

template<typename T>

```
T &f() {
       T &a = g < T, 0 >;
       return ++a;
   }
   float g1 = g < float>;
   float &g2 = g < float >;
   const float &g3 = g < float >;
   const float &g4 = g < float, 4>;
   int main()
       float a1 = g < float>;
       float &a2 = g < float >;
       const float &a3 = g < float >;
       const float &a4 = g < float, sizeof(float)>;
       float &a5 = f < float > ();
       float a6 = f < float > ();
  }
答案: g2、g3、a2、a3、a5 指向同一个对象(显式创建的、初始值为10.0f的匿名变量)。
     g4、a4 指向同一个对象 (隐式创建的、初始值为 14.0f 的匿名变量)。
     gl、al、a6分别指向不同的存贮单元。
     执行完 "float &a5 = f<float>()": a1=g1=10, g4=a4=14, g2=g3=a2=a3=a5=11
     执行完 "float a6 = f<float>()": a1=g1=10, g4=a4=14, g2=g3=a2=a3=a5=a6=12
分析:
"template float g<float>" 显式地创建全局 float 类型的匿名变量(值为 10.0f)。
"float g1 = g<float>;" 创建变量 g1,将前面创建的值为 10.0f 的匿名变量的值拷贝到 a1。
"float &g2 = g<float>;" 引用变量 g2 引用前面创建的值为 10.0f 的匿名变量。
"const float \&g3 = g < float >;" 引用变量 g3 引用前面创建的值为 10.0f 的匿名变量。
"const float &g4 = g<float, 4>;" 隐式创建全局 float 类型的匿名变量 (值为 14.0f)。
"float a1 = g<float>;" 创建变量 a1,将前面创建的值为 10.0f 的匿名变量的值拷贝到 a1。
"float &a2 = g<float>;" 引用变量 a2 引用前面创建的值为 10.0f 的匿名变量。
"const float &a3 = g<float>;" 引用变量 a3 引用前面创建的值为 10.0f 的匿名变量。
"const float &a4 = g<float, sizeof(float)>;"引用变量 a4 引用前面创建的值为 14.0f 的匿名变量。
"float &a5 = f < float > ();" f()返回前面创建的值为 float > 10.0 的匿名变量的引用,并将该匿名变量的值
                    加1,引用变量 a5 引用该匿名变量。
"float a6 = f<float>();"f()返回前面创建的初始值为10.0f的匿名变量的引用,并将该匿名变量的
                  值加1,并将该值拷贝到新的变量 a6。
```

8. 设计一维数组模板 ARRAY,可以实例化各种简单类型的一维数组。在模板的成员函数中需要考虑抛出异常(如内存不足、数组下标越界等),并在 mian()中进行简单的测试(包括捕获异常处理)。

答案:参考实验四。

9. 设计二维数组模板 ARRAY2,可以实例化各种简单类型的二维数组。模板中包含一个非类型形参,表示构造函数的一个参数的缺省值,用于初始化数组元素的值。并给出任意一条实例化模板的语句。

答案:参考实验四。