ЛЕКЦИЯ № 1

Раздел 4. Электричество и магнетизм

Гл. 1. Электростатическое поле

1. Электрический заряд и его свойства

<u>Электрический заряд</u> q — неотъемлемое свойство элементарных частиц, определяющее их электромагнитное взаимодействие.

Единицу электрического заряда в СИ называют кулоном (Кл).

Существует два вида зарядов — положительные и отрицательные. Величина заряда не зависит от скорости его движения (инвариантная величина) и не может быть любой, она квантуется, т. е. принимает дискретный набор значений (кратна элементарному заряду):

$$q = \pm Ne, \tag{1-1}$$

где N – целое число, N = 0, 1, 2, ... ∞ ;

e — элементарный заряд, $e=1,6\cdot10^{-19}$ Кл (например, заряд электрона $q_e=-1,6\cdot10^{-19}$ Кл, заряд протона $q_p=+1,6\cdot10^{-19}$ Кл).

Для системы электрических зарядов справедлив <u>закон сохранения</u>: в электрически замкнутой системе взаимодействующих электрических зарядов алгебраическая сумма зарядов до и после взаимодействия остается неизменной:

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = q_1' + q_2' + \dots + q_n'.$$
 (1-2)

1. Электрические заряды, их свойства Электрический заряд - неотъемлемое $[q] = K\pi (MKK\pi, HK\pi)$ свойство многих элементарных частии Свойства электрических зарядов $F = k_e \cdot \frac{|q_1 \cdot q_2|}{2}$ 1. Способность взаимодействовать Сила взаимодействия - закон Кулона: Заряд - количественная мера взаимодействия 2. Два рода электричества. Заряды двух знаков, следует из двух видов взаимодействия - притяжения и отталкивания заряженных тел 3. Способность сохраняться. Закон сохранения электрического заряда: Суммарный электрический заряд замкнутой системы тел сохраняется, т.е. $q_1 + q_2 + ... + q_N = q_1' + q_2' + ... + q_N'$ 4. Дискретность. Наличие элементарного заряда, кратность заряда **т**ел элементарному заряду: $e=1,6\cdot 10^{-19}\,\mathrm{K_{II}}\, | q_p=+e | q_e=-e | q=\pm Ne$ 5. <u>Инвариантность</u>. Взаимодействие заряженных тел не зависит от выбора системы отсчета (СО), в том числе от ее скорости, ускорения, не зависит от наличия других сил, и пр. 5

Если размером заряженного тела можно пренебречь по сравнению с расстоянием до точки, где рассматривается его действие, то такой заряд называют *точечным электри-*<u>ческим зарядом</u>.

Если электрический заряд нельзя считать точечным и он непрерывно распределен по линейно протяженному телу (заряженная нить, стержень, цилиндр и т. п.), то используется понятие линейной плотности электрического заряда τ .

<u>Линейная илотность электрического заряда</u> τ — это скалярная величина, равная электрическому заряду единицы длины линейно протяженного тела:

$$\tau = \frac{dq}{d\ell},\tag{1-3}$$

где dq — электрический заряд бесконечно малого участка длиной $d\ell$ линейно протяженного тела.

В СИ линейная плотность заряда измеряется в кулонах на метр (Кл/м).

Для определения заряда линейно протяженного тела вычисляют интеграл:

$$q = \int_{\ell} \tau d\ell, \tag{1-3a}$$

При $\tau = const$

$$\tau = \frac{q}{\ell}; \quad q = \tau \ell. \tag{1-36}$$

При непрерывном распределении электрического заряда по некоторой поверхности используется понятие поверхностной плотности электрического заряда σ .

Поверхностная плотность электрического заряда σ – это скалярная величина, равная электрическому заряду участка поверхности единичной площади:

$$\sigma = \frac{dq}{dS},\tag{1-4}$$

где dq – электрический заряд на бесконечно малом участке поверхности площадью dS.

В СИ поверхностная плотность заряда измеряется в кулонах на метр в квадрате $(K\pi/m^2)$.

Для определения заряда поверхности вычисляют интеграл:

$$q = \int_{S} \sigma dS, \tag{1-4a}$$

При $\sigma = const$

$$\sigma = \frac{q}{S}; \quad q = \sigma S. \tag{1-46}$$

При непрерывном распределении электрического заряда в некотором объеме используют понятие *объемной плотности электрического заряда* — это скалярная величина, равная электрическому заряду единичного объема:

$$\rho_q = \frac{dq}{dV},\tag{1-5}$$

где dq — электрический заряд в бесконечно малом элементе объема dV.

В СИ объемная плотность заряда измеряется в кулонах на метр в кубе $(K_{\text{Л}}/\text{M}^3)$.

Для определения заряда в некотором объеме вычисляют интеграл:

$$q = \int_{V} \rho_q dV, \tag{1-5a}$$

При $\rho_q = const$

$$\rho_q = \frac{q}{V}; \quad q = \rho_q V. \tag{1-56}$$



2. Закон Кулона

Электрические заряды взаимодействуют между собой: разноименно заряженные тела притягиваются друг к другу, одноименно заряженные – отталкиваются друг от друга.

В 1785 г. французский физик Шарль Кулон экспериментально установил закон (<u>закон</u> <u>Кулона</u>), который позволяет вычислить величину силы взаимодействия между двумя точечными *неподвижными* зарядами:

$$\vec{F}_{21}$$
 \rightarrow \vec{r} \vec{F}_{12} $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$,

$$\vec{F}_e = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$
 или $F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$, (1-6)

где $k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon} = 9.10^9 \frac{\text{H} \cdot \text{M}^2}{\text{K} \cdot \text{m}^2} -$ электрическая постоянная,

 $(\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \, \Phi/\text{м} - \text{электрическая постоянная});$

 $|q_{\scriptscriptstyle 1}|,\,|q_{\scriptscriptstyle 2}|$ – модули взаимодействующих точечных неподвижных электрических зарядов;

r — кратчайшее расстояние между взаимодействующими точечными зарядами.

Если в системе взаимодействуют не два, а большее количество электрических зарядов, то в соответствии с принципом независимости сил, любой заряд системы испытывает силовые действия со стороны каждого из зарядов независимо от других, а в соответствии с принципом суперпозиции результирующая сила равна векторной сумме сил, действующих на заряд со стороны всех других зарядов системы:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n \tag{1-7}$$

В проекциях на координатные оси запишем:

OX:
$$F_x = F_{1x} + F_{2x} + ... + F_{nx}$$

OY: $F_y = F_{1y} + F_{2y} + ... + F_{ny}$
OZ: ...
 $|\vec{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + ...}$

2. Закон Кулона

Закон Кулона (школьный вариант): Модуль силы взаимодействия

<u>двух точечных неподвижных зарядов в вакууме пропорционален</u>

модулю произведения зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними: $F = k_e \cdot \frac{|q_1 \cdot q_2|}{|q_2|}$

Заряды одного знака отталкиваются. заряды противоположных знаков притягиваются.

$$k_e = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \,\mathrm{H} \cdot \mathrm{m}^2 / \mathrm{K} \pi^2$$

$$\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \, \Phi/\mathrm{M}$$

Закон Кулона (векторный вид): позволяет найти и модуль и направление силы Кулона – если заряды одного знака, то вектор силы совпадает с направлением радиуса-вектора, если знаки зарядов противоположны, то вектор силы направлен против радиуса-вектора (см. умножение вектора на отрицательное число)

$$q_1$$
 \vec{r} q_2 \vec{F}

$$\vec{F} = k_e \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^3} \cdot \vec{r}$$

3. Напряженность электрического поля

Теория дальнодействия (Ньютон) и близкодействия (Фарадей).

Электрический заряд изменяет свойства окружающего пространства – создает электрическое поле. Основной силовой характеристикой электрического поля является напряженность.

Напряженность электрического поля \vec{E} в данной точке — векторная физическая величина, равная отношению силы \vec{F}_e , действующей со стороны поля на пробный заряд q, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q}.\tag{1-8}$$

Вектор \vec{E} направлен в сторону силы, действующей со стороны поля на положительный пробный заряд ($\vec{E} \parallel \vec{F}_e, q > 0$).

В СИ напряженность измеряется в вольтах на метр (В/м) или в ньютонах на кулон (Н/Кл).

Если q=1, тогда $\vec{E}=\vec{F}_e$, поэтому <u>напряженность электрического поля является</u> силовой характеристикой поля.

3. Напряженность электрического поля (НЭП)

Определение:

НЭП – векторная физическая величина, являющаяся силовой характеристикой поля и равная отношению силы, действующей на заряд, помещённый в данную точку поля, к этому заряду:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Однородное (неоднородное) стационарное (нестационарное) поле


$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}, t)$$

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$$

$$\vec{E} = \text{const}$$

Силовые линии электрического поля:


Силовой линией называют линию, проведённую в электрическом поле так, что касательная к ней в каждой точке совпадает с направлением вектора напряжённости электрического поля



- Силовые линии нигде не пересекаются
- Силовые линии начинаются на положительных зарядах, заканчиваются на отрицательных или уходят в бесконечность - По густоте силовых линий можно судить о величине НЭП в данной области: чем линии гуще, тем поле сильнее

7

Величина напряженности электрического поля, созданного точечным зарядом q на расстоянии r от него (рис.), вычисляется по формуле:




Если электрическое поле создается не одним, а несколькими электрическими зарядами, то для слабых полей справедлив *принцип суперпозиции*: электрические поля от разных источников накладываются одно на другое, не искажая друг друга, а напряженность результирующего поля равна векторной сумме напряженностей полей отдельных источников:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n. \tag{1-10}$$



При наличии в области пространства нескольких электрических результирующее поле равно векторной сумме полей каждого из зарядов, то есть:



Для записи векторного уравнения (1-10) в скалярной форме выбирают удобную инерциальную систему отсчета (ИСО) и находят проекции всех векторов на координатные оси:

$$\begin{cases} E_{x} = E_{1x} + E_{2x} + \dots + E_{nx}; \\ E_{y} = E_{1y} + E_{2y} + \dots + E_{ny}; \\ E_{z} = E_{1z} + E_{2z} + \dots + E_{nz}. \end{cases}$$
 (1-10a)

Принцип суперпозиции успешно используется для расчета различных электрических полей. Если электрическое поле создается не точечным зарядом, то, используя формулу (1-9) и принцип суперпозиции электрических полей (1-10), можно получить формулы для вычисления напряженности поля зарядов произвольных форм.

Например, для линейно протяженного заряженного тела

