## ЛЕКЦИЯ №3

## 7. Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики


Все вещества состоят из молекул, атомов, в которых находятся электрические заряды.

Вещества, в которых есть свободные заряженные частицы, образуют класс <u>про</u>водников.


Вещества, в которых нет свободных заряженных частиц (все заряды связаны), образуют класс *непроводников (диэлектриков)*.

Если на первоначально нейтральный проводник наносить электрический заряд, то свободные заряды внутри проводника будут двигаться до тех пор, пока электрическое поле внутри проводника не станет равным нулю.


На поверхности проводника  $\Delta \varphi = 0$  (эквипотенциальная поверхность) и если поверхность не имеет выступов (ровная), то заряд равномерно растечется по всей площади проводника (причем заряд распределится на внешней поверхности проводника).



А если поверхность не ровная, с выступами, то поверхностная плотность заряда на остриях будет больше.



Если проводник поместить в электрическое поле, то свободные заряды внутри проводника будут двигаться до тех пор, пока электрическое поле внутри проводника не станет равным нулю.



В диэлектриках нет свободных зарядов, все заряды находятся в связанном состоянии.

Все молекулы делят на полярные и неполярные.

<u>Полярная молекула</u> — это молекула, в которой центры положительного и отрицательного зарядов не совпадают.

Систему из двух одинаковых по модулю, но противоположных по знаку электрических зарядов называют <u>электрическим диполем</u>.

$$\vec{\ell}$$
 — плечо диполя  $\vec{\ell}$  —  $\vec{\ell}$ 

– электрический дипольный момент молекулы,  $[p_e] = \mathrm{Kn} \cdot \mathrm{M}$ .


<u>**Неполярная молекула**</u> — это молекула, в которой центры положительного и отрицательного зарядов совпадают. Для таких молекул  $\vec{p}_{a} = 0$ .

Если диэлектрик поместить в электрическое поле, то он будет поляризоваться.

Неполярные молекулы в электрическом поле деформируются и становятся электрическими диполями (*деформационная поляризация*).

Полярные молекулы (электрические диполи) ориентируются в электрическом поле вдоль силовых линий (*ориентационная*, электронная поляризация).

Электрический диполь в электрическом поле — на него со стороны поля будет действовать момент пары сил:




Векторная сумма всех электрических дипольных моментов молекул единицы объема диэлектрика называется *вектором поляризованности вещества*:

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_{e_i}}{V}, \quad [P] = \frac{\mathrm{K}\pi}{\mathrm{M}^2}$$
 (3-3)

В отсутствии внешнего электрического поля и у полярных и неполярных диэлектриков поляризованность P=0.

Диэлектрик в электрическом поле



 $\tilde{E}_0$  — напряженность внешнего электрического поля (поле свободных зарядов в вакууме);

 $\vec{E}'$  — напряженность электрического поля связанных зарядов (внутреннее поле в диэлектрике).

Тогда напряженность результирующего поля

$$\begin{split} \vec{E} &= \vec{E}_0 + \vec{E}' \\ E' &= 4\pi k_e \left| \sigma \right| = 4\pi k_e \frac{Nq}{S} \cdot \frac{d}{d} = 4\pi k_e \frac{\sum p_{e_i}}{V} = 4\pi k_e P \,. \\ \vec{E}' &= -4\pi k_e \vec{P} = -\frac{\vec{P}}{\mathcal{E}_0} \end{split}$$

Тогда

$$\vec{E} = \vec{E}_0 - \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} \rightarrow \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E}_0 \tag{*}$$

Вектор электрической индукции (электрическое смещение):

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \qquad \left[ D \right] = \frac{K\pi}{M^2} \tag{3-4}$$

Из уравнения  $\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E}_0$  имеем:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \left( \vec{E}_0 - \vec{E} \right) = \varepsilon_0 \vec{E} \left( \frac{E_0}{E} - 1 \right) \qquad E < E_0!$$

Скалярная физическая величина, показывающая, во сколько раз ослабляется электрическое поле в данном диэлектрике по сравнению с вакуумом, называется <u>ди</u>электрической проницаемостью диэлектрика.

$$\varepsilon = \frac{E_0}{E} = \frac{F_{e_0}}{F_e} = \frac{\varphi_0}{\varphi}.$$
 (3-5)

 $\varepsilon-1=\chi_e$  — электрическая восприимчивость диэлектрика.

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$


$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$
(3-6)

Электрическая индукция — вспомогательная характеристика электрического поля, для вакуума  $(\varepsilon=1)$   $\vec{D}_0=\varepsilon_0\vec{E}_0$ .

Электрическое поле можно графически изобразить и с помощью линий вектора  $\vec{D}$  . При этом если линии вектора  $\vec{E}$  при переходе из вакуума в диэлектрик терпят разрыв (их количество уменьшается в  $\varepsilon$  раз), то линии вектора  $\vec{D}$  проходят через диэлектрик без разрыва ( $\vec{D} = \vec{D}_0$ ).

Линии вектора  $\vec{E}$  (силовые линии) и линии вектора  $\vec{D}$ 



Теорема Гаусса для напряженности электрического поля в диэлектрике утверждает:

$$\oint_{S} \vec{E} d\vec{S} = 4\pi k_e \left( \Sigma q_{\text{CBOO.}} + \Sigma q_{\text{CBS3.}} \right)$$

Поток вектора напряженности электрического поля через произвольную замкнутую поверхность пропорционален алгебраической сумме свободных и связанных зарядов, находящихся внутри этой поверхности.

Для электрической индукции теорема Гаусса будет формулироваться:


$$\oint_{S} \vec{D} d\vec{S} = \oint_{S} \varepsilon \varepsilon_{0} \vec{E} d\vec{S} = \oint_{S} \varepsilon_{0} \vec{E}_{0} d\vec{S} = \varepsilon_{0} \cdot 4\pi k_{e} \Sigma q_{\text{cb.}} = \Sigma q_{\text{cb.}}$$

$$\oint_{S} \vec{D} d\vec{S} = \Sigma q_{i \text{ cboof.}}$$
(3-7)

Поток вектора электрической индукции через произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме свободных электрических зарядов, находящихся внутри этой поверхности.

Большинство обычных диэлектриков имеет  $\chi_e = const$  (а значит и  $\varepsilon = const$ ).

Тогда



Однако существует целый класс диэлектриков, у которых  $\chi_e \neq const$  , т. е. и  $\varepsilon = f(E)$ , причем эта зависимость нелинейная. Эти диэлектрики называют сегнетоэлектриками. Для них характерен гистерезис – явление отставания поляризуемости ди-

электрика от изменения внешнего электрического

поля.

График зависимости D = f(E) за полный цикл переполяризации сегнетоэлектрика называется *nem*лей гистерезиса.

Сегнетоэлектрики ≡ ферромагнетики!



5