

 Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes	Fiche de Doctrine Opérationnelles Départementale	FDOD-FDF N°01
	Feux de Forêts	
	Memento VLHR	

1 Sécurité

- **Essais radio** (entre la VLHR et les 2 CCF) **avant** le départ sur canal tactique.
- **UIFF toujours sous la responsabilité d'un Chef d'Agrès ou chef de secteur.**
- Armement du 1^{er} engin par les **agents les plus expérimentés.**
(Penser tutorat possible et préconisé sur les feux non dimensionnants)
- Les unités reconstituées (CCF venant de CIS différents) se présentent :
 - Au **départ du feu ou point d'engagement** + prise de contact avec COS.
 - Au **Point de Transit** (si activé).
- **Aucune action de pénétration pour un CCF seul !!!**



Ne jamais dissocier les 2 CCF de l'unité !!!!

2 Messages

2.1 Messages de départ, d'arrivée et d'ambiance

DEPART **Status 1**

Départ unité _____ + (MPRI) pour inter FDF n° _____
Commune _____ Lieu-dit _____ Effectif _____ C/A _____
Maire et Conseiller Technique prévenus ☐ Oui ☐ Non

Sur les Lieux **Status 2**

Si Changement d'Adresse

PC FEU de VLHR _____ arrivée sur les lieux changement coordonnées

MESSAGE D'AMBIANCE (5 à 10 min)

PC FEU de VLHR _____

JE SUIS Lieu-dit _____ Commune _____

JE VOIS un feu de forêt dans une parcelle de pins _____ ans
Surface brûlée _____ m²
_____ Ha

Accès terrain difficile ☐ Oui ☐ Non ☐ Ligne EDF

Points sensibles menacés _____

Situation ☐ Favorable ☐ Défavorable

JE DEMANDE _____ UIFF au total sur les lieux (**Quantifier nombre UIFF sur ce chantier**)

☐ Matériels suffisants ☐ ENEDIS
☐ FPT / CCGC ☐ Gendarmerie

Je définis un point d'engagement _____ (départ du feu, intersection de pistes numéro ...).

JE PRENDS LE COS : Appellation COS : _____ (nom de la commune)

JE POURSUIS RECONNAISSANCE

2.2 Messages de compte rendu

MESSAGE DE COMPTE RENDU (20 à 40 min)

PC FEU de COS _____

JE SUIS

Atlas _____ Planche _____ Coordonnées DFCI X _____ Y _____

Lieu-dit _____ Commune _____

JE VOIS

un feu de forêt dans une parcelle de pins _____ ans

Surface brûlée _____ m² / ha Feu violent ☐

Accès terrain difficile ☐ Chablis ☐ Faible
☐ Marais ☐ Vent ☐ Modéré
☐ Fossés ☐ Fort
☐ Ligne EDF

Point sensible menacé ☐ Maison ☐ Camping ☐ Antenne relais
☐ Palombière ☐ Voie ferrée ☐ Ets industriel
☐ Lotissement ☐ Champs photovoltaïque
☐ Voie de circulation menacée

Situation ☐ Favorable ☐ Défavorable

JE FAIS

Attaquer le feu par Unité _____ (nombre) _____ sur flanc _____

Ou

Etablissement par Unité _____ (nombre) _____ sur flanc _____

Ou

Défense Point Sensible _____

Point d'eau _____ activé ☐ Oui ☐ Non

Confirme le Point d'engagement _____

JE DEMANDE

_____ Unités au total sur les lieux ou ☐ Moyens suffisants

☐ CCGC ☐ VTU Alpha ☐ CCFS ☐ VSAV

☐ Maire ☐ OAG ☐ ENEDIS ☐ Gendarmerie ☐ UTD / UTS ☐ CT DFCI

Sur les lieux : _____

☐ Feu fixé (Propagation du sinistre arrêté)

☐ Feu maîtrisé (aucune flamme ne subsiste sur la lisière) → Arrosage + tenue allégée

☐ Feu éteint (aucun point incandescent décelé sur les lisières) → Fin des opérations après concertation avec le MAIRE

Visite du feu et surveillance à programmer (T + 2h puis T + 4h)

☐ Organisation de l'arrosage ou visite du lendemain

3 ANTARES

3.1 Utilisation des radios

Changement si besoin des réseaux de base ANTARES Renfort hors-département

- ✓ Couper le réseau (téléphone Rouge)



- ✓ Appuyer sur Menu puis sur 5, 1, 2, 2
- ✓ Effacer 400 avec la touche du milieu
- ✓ Taper le nouveau réseau de base

Exemple : 330 pour la Gironde

- ✓ Taper OK

Pour avoir le répertoire du réseau

- ✓ Appuyer sur la flèche de droite
- ✓ Appuyer sur Grp (-)
- ✓ Sélectionner lister puis OK
- ✓ Sélectionner votre canal puis OK

Pour revenir au réseau Landes (400)

Mêmes manipulations

Réseau de base :

- Landes : 400
- Gers : 320
- Gironde : 330
- Lot et Garonne 470
- Pyrénées Atlantique : 640

CANAL FDF

Gironde :

- ✓ 272 SPE 1

Lot et Garonne :

- ✓ 240

Gers et Pyrénées Atlantique :

- ✓ 218


Programmation des poste ANTARES

Rotacteur	Fréquence	Observation	Rotacteur	Fréquence	Observation
1	613 (218)	CCF Bisca	11	259	Commandement
2	634 (218)	CCF S/O	12	260	FDF
3	653 (218)	CCF M de M	13	261	SPE 1

CCF


VLHR

Carte départementale des réseaux tactiques




4 Ordre Particulier de Transmission (OPT)

4.1 Organisation des transmissions jusqu'à 5 unités (simplifiée) :




4.2 Organisation des transmissions jusqu'à 10 unités (simplifiée) :



5 Techniques d'extinction


« Attaque de flanc »



Lances à la demande ou sur ordre


	CCFM 3000	CCFM 6000
Feu courant d'intensité moyenne	40 / 7	40 / 9
Feu violent	40/10 ou LDV 150 / 500	

« Arrosage »




6 Manœuvres


Établissement de la LDT (20/150)




Établissement d'une LDV 150/500 à 120 m (CCF Mercedes)



Transformation d'une LDV 150/500 en 1 ou 2 LDT (LDV 20/150)



Manœuvre d'alimentation de l'UIFF



7 Autonomie des CCFM

Epreuves	CCFM 3000 U 4000	CCFM 5200 U 5023	CCFM 6000 U 5000	CCFM 5200 U 5023	CCFM 4600 (Mixte renové)
Autonomie Lance 40 / 7	30 min	-	-	-	49 min
Autonomie 40 / 9	-	40 min	39 min	42 min	-
Autonomie 40 / 10	15 min	32 min	32 min	33 min	26 min
LDV 150 / 500	19 min	36 min	37 min	37 min	30 min
Autonomie Lance canon (Débit : 950 L/min)	3 min	5 min	5 min	5 min	4 min

8 Moyens aériens

8.1 Procédure d'engagement par le COS :

- Prise de contact par le COS :
« **MILAN n°... / PELICAN n°.... De COS BONJOUR !** »
- Situer le sinistre (si plusieurs foyers).
- Position du COS (*par rapport au sens de propagation du feu*).
- Désignation des **dangers** (*1 danger à la fois qui sera validé par le pilote. Donner : l'obstacle / la direction de l'obstacle / la distance en kilo*).
- Objectif de manœuvre (*en accord avec le pilote*).
- « **Personnel et matériel en sécurité** » (*personnel SP et civil*).
- « **Autorisation de largage** » (*donnée par le COS*).
- C'est le pilote qui reprend le contact avec le COS après son largage.
- Point de situation (*efficacité du largage*).
- Délai de retour sur zone et Autonomie sur zone. (*Noter les informations pour un changement de commandement et une anticipation de largage*).
- Demander à l'ABE de vous recontacter lors de son retour zone sur la **fréquence A/S**.

8.2 Situation d'urgence

Si une situation dangereuse nécessite l'arrêt immédiat du largage :

Ne larguez pas !!! Ne larguez pas !!! Ne larguez pas !!!

Donner ensuite au pilote la raison de l'interdiction du largage.

9 Bulldozer

CA UIFF = FDF 2




Chef d'agrès UIFF :


- Casque F2
- Projecteur (travail de nuit)
- Fréquence radio

L : largeur de passage du bull de 4 m minimum

d : distance entre la zone brûlée et le passage du bull de 1 m minimum



Vue en coupe



10 Main courante point d'eau (3 IUFF maximum par point d'eau)

N° Systel : Date : Commune : Lieu-dit :

Appellation du COS : COS / Indicatif du chef de secteur : **Fréquence radio :**

Nom du responsable du point d'eau :

Identification du point d'eau :

☐ Puit Foré DFCI n° ☐ Point d'eau naturel ☐ Forage agricole ☐ Hydrant n° ☐ Autre :

[illegible]

Date de création :	Créé par :	Vérifié par Comité FDF :	Validé par GFOR :	Validé par GOPS :	Mise à jour le :
06/05/2025	Service OPS Comité FDF	CDT LAVIGNE	CNE ALEGRE	LCL Desbieys	
Signatures : FDOF FDF N°01				Lt-Colonel R. DESBIEYS Chef Grpt Opérations - 3 JUIN. 2025	