

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Ejercicio 06.03 Balancín

Pedro Company Carmen González

Enunciado

Enunciado


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

La figura muestra las vistas principales de un balancín

Las medidas deben extraerse de la figura, sabiendo que la longitud total (medida en la vista de la izquierda) es de 170 mm.





Obtenga el modelo sólido de la pieza, utilizando para ello los elementos característicos que considere apropiados

Enunciado


Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El modelo resultante debe permitir los siguientes cambios de diseño:



Estrategia

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Antes de modelar hay que analizar la pieza

→ Para ello, es recomendable:

- ✓ Analizar el plano de diseño
- √ Representar el proceso de modelado

El análisis de la pieza debe incluir la búsqueda de posibles elementos característicos

Formas geométricas vinculadas con una función...

... que estén pre-instaladas en SolidWorks

Estrategia


Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los elementos característicos y otras intenciones de diseño que pueden observarse en la pieza son:



Estrategia

Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Defina el proceso de modelado de la pieza:






Enunciado Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Obtenga el cuerpo principal:

- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el eje de revolución
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias
- √ Revolucione el perfil








Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el agujero avellanado del cuerpo principal:

- Seleccione "Asistente para taladro"
- ✓ Configure los parámetros apropiados
- √ Seleccione la cara circular derecha del cuerpo principal (Datum 2)
- √ Coloque el taladro centrado en el origen




Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones



El agujero del cuerpo principal tiene la forma de taladro avellanado




Sin embargo...

...¡no se puede crear con el tipo de taladro avellanado instaladol

Porque las medidas disponibles no se ajustan a las medidas necesarias

Por eso se ha creado como taladro cilíndrico, y se ha añadido el avellanado como opción



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga la semi-brida izquierda:

√ Cree el cilindro lateral


√ Seleccione la cara lateral de la ranura del cuerpo principal como plano de trabajo (Datum 3)

√ Dibuje el perfil

Añada las restricciones necesarias

√ Extruya hasta profundidad especificada






Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- √ Cree el escalón
 - ✓ Seleccione la cara delantera de la semibrida como plano de trabajo (Datum 4)
 - √ Dibuje el perfil
 - ✓ Añada las restricciones necesarias

 ✓ Extruya hasta la cara delantera del cilindro principal



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Cree el taladro de la semi-brida
 - ✓ Seleccione el menú "asistente para taladro"



- √ Entre dentro de la pestaña "tipo"
- √ Escoja el tipo de taladro y sus especificaciones

Recuerde que está adaptando una operación de fabricación a una de diseño, por lo que es normal que los parámetros no encajen a la perfección



Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Visualice los ejes temporales


✓ Entre dentro de la pestaña "posiciones"




 ✓ Seleccione la cara delantera del escalón de la semi-brida (Datum 4)

Sitúe el taladro, vinculando su eje al eje de la circunferencia del perfil anterior, o haciendo ambas circunferencias concéntricas

De esta forma los dos ejes son colineales






Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga la otra semi-brida por simetría:



Ø48

Enunciado Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Obtenga el cilindro superior:

- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias

J Extruya a ambos lados del plano de trabajo, pero con longitudes diferentes




Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga los brazos:

- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- ✓ Añada las restricciones necesarias
- √ Extruya desde plano medio



Enunciado Estrategia


Ejecución


Conclusiones




Observe el dilema del perfil:

Si el perfil es tangente, la extrusión provoca una grieta







Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

🦺 Si

Si se usa un valor intermedio arbitrario, la solución será válida, pero pueden surgir problemas durante un posible rediseño




Para tener un modelo robusto frente a cambios:

✓ Haga primero los brazos y luego el agujero

Cambie la secuencia en el árbol del modelo

✓ Extienda los brazos hasta el eje central



Enunciado Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Obtenga el tímpano:

- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias

 ✓ Extruya a ambos lados del plano de trabajo



Enunciado

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Obtenga el rebaje del cilindro superior:

- Seleccione la cara derecha del cilindro superior como plano de trabajo (Datum 5)
- √ Dibuje el perfil
- ✓ Añada las restricciones necesarias

✓ Extruya a un lado del plano de trabajo




Enunciado Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Obtenga la ranura delantera:


Cree un plano paralelo al datum 2 (Datum 6)





- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias
- Extruya a un lado del plano de trabajo






Enunciado Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Obtenga la ranura trasera:

Cree un plano
paralelo al datum 2
(Datum 7)





- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias
- √ Extruya a un lado del plano de trabajo




Enunciado Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Compruebe que pueden realizarse los cambios de diseño

✓ Incremente un 20% la distancia entre centros de la brida



✓ Incremente un 20% el diámetro del cuerpo principal




Enunciado

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

¡Si se producen errores...



...intente repararlos!




Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Algunos errores pueden ser compleios:





Compruebe que, deshaciendo los cambios, puede volver a obtener el modelo original!

Conclusiones

Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis se apoya en:

- √ Planos de detalle
- √ Esquemas de modelado

El análisis permite detectar elementos característicos

- 2 Los elementos característicos aportan dos ventajas:
 - √ Simplifican el proceso de modelado
 - √ Dejan constancia de la intención de diseño en el árbol del modelo

Pero es difícil encontrar elementos característicos que transmitan intención de diseño sin quedar demasiado vinculados a una operación de fabricación particular



Conclusiones

Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones

3 Hay que seleccionar los datums apropiados

- √ El datum 1 sirve para modelar el cuerpo principal, el agujero del cuerpo principal, el cilindro superior, los brazos y el tímpano
- ✓ El datum 2 sirve para colocar el agujero refrentado y los datums 6 y 7
- ✓ El datum 3 permite colocar las bridas
- ✓ El datum 4 sirve para completar la brida
- ✓ El datum 5 permite crear el rebaje del cilindro superior
- √ El datum 6 sirve para modelar la ranura delantera
- √ El datum 7 permite crear la ranura trasera