
1.boot实现

采用了二级引导boot只完成loader的加载工作,再由loader完成具体的初始化工作和内核加载。

实模式

CPU启动后,自动进入所谓的实模式。可以理解其为最早期的8086芯片的工作模式。这种模式无任何保护机制,只能运行16位代码、不支持虚拟内存、不支持访问1MB以上的内存。

x86处理器编程模型



通用寄存器:

EAX:累加寄存器,通常用于算术运算、返回值和累加操作。

• EBX:基址寄存器,通常用于存储数组或表格的基址。

• ECX: 计数寄存器,通常用于循环计数和字符串操作。

• EDX:数据寄存器,通常用于存储除法和乘法操作的高32位。

ESI:源索引寄存器,通常用于字符串处理,指向源数据。

• EDI: 目标索引寄存器,通常用于字符串处理,指向目标数据。

• EBP:基指针寄存器,通常用于存储栈帧的基址。

• ESP: 栈指针寄存器,指向当前栈顶。

段寄存器

段寄存器用于 **定义内存段的基址**,使得 CPU 可以通过 **段选择子** 定位到内存中的具体区域。

- CS (Code Segment): 代码段寄存器,指向当前执行的代码所在的内存区域。
- DS (Data Segment):数据段寄存器,指向数据存储的内存区域。
- SS (Stack Segment): 栈段寄存器,指向栈的内存区域。
- ES (Extra Segment): 额外数据段寄存器,通常用于某些数据存储或字符串操作。
- FS 和 GS(额外的段寄存器):用于特定的应用,尤其是在多任务操作系统中,用于指向额外的数据或任务上下文。

EIP (Extended Instruction Pointer)

- EIP: 指令指针寄存器,用于存储 下一条将被执行的指令的内存地址。
- 在 **实模式** 和 **保护模式** 下,EIP 都用于跟踪程序的执行位置。

EFLAGS程序状态控制寄存器

控制寄存器(Control registers)

- CRO: 控制寄存器 0,控制 CPU 的基本操作模式,如启用保护模式。
- CR3:控制寄存器 3,存储页目录表的物理地址,用于分页。
- CR4: 控制寄存器 4,控制其他特性,如虚拟化支持等。

段寄存器

为什么提出段寄存器

最初的 x86 处理器(例如 8086),<mark>并没有直接支持 32 位的线性内存地址</mark>,最多访问64KB的内存空间。

16 位实模式段寄存器寻址

在 x86 的 **16 位实模式** 下,每个地址是一个 **段地址(16位) + 偏移地址(4位)**。

段寄存器(如 CS, DS, SS 等)定义了一个 **段** 的 **基地址,偏移量** 是指 **段内的地址**,即相对于段基址的位置。

CPU 能够访问最大 1MB 的内存空间。

寄存器保存了所访问的内存段的起始地址 >> 4。在使用时,其会和偏移量共同形成最终的地址: 段寄存器值 << 4 + 偏移。

保护模式段寄存器寻址

段寄存器不再直接表示物理内存地址的起始位置,存储的是一个**段选择子**,选择**段描述符**GDT或 LDT。段描述符是一个 8 字节的结构,包含了段的基地址、大小、权限信息等。

段选择子(Segment Selector)

16 位

Index高13位:段描述符的索引,指示选择子在 GDT 或 LDT 中的索引位置(8的倍数)。

TI(Table Indicator)1位:选择子所指向的是 GDT 还是 LDT。

RPL(Request Privilege Level):请求特权级,2 位,表示请求该段的特权级别(如 0 表示内核级,3 表示用户级)。

段寄存器的寻址过程

- 段寄存器提供段选择子,它指向 GDT 或 LDT 中的 段描述符。
- 从段描述符中提取段的基地址(Base Address)和 段的界限(Limit)。
- **偏移量**:通过段寄存器存储的 **偏移量** 与基地址结合,得到最终的物理地址。
 - 公式: 物理地址 = Base + Offset
- **EIP**: **指令的偏移量**,并与段寄存器中的基地址(如 CS)结合计算物理地址。
- ESP: 当前栈帧的偏移量。与 SS (栈段寄存器)结合,计算当前栈帧的物理地址。

假设我们有一个段寄存器 DS = 0×10 ,表示它指向 GDT 中的第 2 个段描述符,且该段描述符的基地址为 0×00100000 (16 MB),偏移量为 0×2000 。则物理地址为:

```
物理地址 = 基地址 + 偏移量
= 0×00100000 + 0×2000
= 0×00102000
```

平坦模型

没有使用其复杂的分段模式,即采用平坦模式,所有的段寄存器全部指向0。






Figure 3-6. Use of Segment Registers for Flat Memory Model

存储映射

实模式模式只支持访问1MB以内的内存,具体的内存映射如下。BIOS会自动将磁盘的第0扇区加载到0x7c00地址处。



工程模板介绍



- 1. 在VIsual Studio Code中编写C源文件、汇编文件、链接脚本
- 2. CMake根据配置脚本,调用GCC对源文件进行编译和汇编,调用LD进行链接生成可执行的ELF文件
- 3. CMake还会调用OBJCOPY将ELF文件进行缩小,或者转换成BIN文件。
- 4. 将BIN文件写入磁盘映像
- 5. 调试时,QEMU加载磁盘映像文件,然后等待GDB连接。
- 6. GDB连接上QEMU,必须正确设置elf,否则没有调试信息,开始正式的调试过程。

磁盘映像具体是什么(.bin二进制文件只包含代码和数据) GDB调试需要加载elf

elf 文件和bin文件

链接器生成elf文件,elf文件生成bin写入磁盘映像,elf文件借助工具生成反汇编和elf详细信息文件方便调试分析。

elf文件

ELF Header:包含文件的元数据,描述了文件的类型、体系结构、入口点等信息。

Program Header Table(程序头):描述如何将程序加载到内存中的信息,告诉操作系统每个段的内存映射方式(地址、大小、权限、对齐方式)

Section Header Table(节头): 节通常包含代码(.text)、数据(.rodata .data .bss)、符号(.symtab)、字符串(.strtab)等。

符号表和调试信息:存储程序的符号信息(如函数名、变量名等)以及调试所需的信息。

bin 文件格式

.bin 文件没有任何信息来指导操作系统如何加载它,只包含原始二进制数据,通常是代码或数据。没有调试信息,通常不能直接调试。

启动流程



- 1. 上电启动后,CPU处于16位运行的实模式,分页机制禁止,此时只有1MB内存可用,没有特权级
- 2. CPU跳转到BIOS的入口(地址为0xFFFF0)开始执行
- 3. BIOS进行硬件自检(POST),主板、硬盘、显卡、内存等自检,并保存一些配置数据到特定内存地址 处(如硬盘的数量)
- 4. 根据配置的启动顺序(光驱、U盘、硬盘等),加载引导代码运行。例如,从硬盘启动时,将硬盘的第1扇区(主引导纪录)读取到0x7c00处并且跳转到该地址处运行
- 5. 引导代码对操作系统的运行初始环境进行配置,并加载操作系统到内存中
- 6. <mark>跳转到操作系统运行</mark> 我们的主要工作是完成最后两步,实现自己的引导代码和操作系统。

接管控制权

启动磁盘没有分区的情况,以简化学习。


BIOS在完成自检后,会检查第0扇区的最后两个字节是否是0x55, 0xaa,以此来判断是否包含有效的引导代码。如果是,则自动从引导磁盘的第0扇区加载引导程序到0x7c00处执行。



使用BIOS中断读取磁盘

BIOS提供了一些服务函数,方便开发操作系统使用。

在使用时并不需要知道特定函数的入口地址,因其内部通过向量表的方式去访问,向量表里保存了函数的 入口地址。



INT13磁盘读取

调用BIOS中断从第1扇区加载loader到0x8000地址处,之后跳转到0x8000地址处运行。

进入C语言环境并跳到loader

从汇编语言进入到C语言环境中运行? 从boot进入到loader中运行?

从汇编语言跳到C语言

从汇编跳转到C语言执行,有两种方式:一是用<mark>JMP直接跳转过去</mark>;二是用CALL指令进行函数调用。 在本课时中,由于是从boot中的汇编跳转到C语言,无需返回,所以直接用JMP跳转。 在使用前,先用.extern boot_entry导入外部boot_entry符号,然后再用jmp boot_entry跳转。

跳转到指定loader运行

boot和loader分属两个工程,共生成两个bin文件。 从boot跳到loader,只知道loader的起始地址为0x8000,所以采用函数指针转换。 (void (*)(void) 为无参数、无返回值的函数类型。((void (*)(void))LOADER_START_ADDR)() 即认为在0x8000地址处存放了这种类型的函数的代码,通过<mark>调用函数函数进入到loader中运行。</mark>

注:无论是boot还是loader,其工程均已经配置好让start.S中的代码位于生成的bin文件开头。所以无论是boot还是loader,其最开头的指令总是程序的入口指令。