Um deinen Debian-Rechner als Router einzurichten, der den Internetverkehr über einen bestehenden Router (192.168.10.1) leitet, kannst du folgende Schritte befolgen:

```
**1. Grundvoraussetzungen:**
```

- Debian-Rechner hat zwei Netzwerkschnittstellen:
- `eth0` (oder eine andere Bezeichnung) verbunden mit dem Internet-Router (192.168.10.14)
- `eth1` (oder eine andere Bezeichnung) verbunden mit deinem lokalen Netzwerk, das du verwalten möchtest
- Der Debian-Rechner soll als Gateway für das lokale Netzwerk dienen.

```
### Schritt-für-Schritt-Anleitung
```

```
#### 1. Netzwerkkonfiguration prüfen
```

Stelle sicher, dass die Netzwerkschnittstellen korrekt konfiguriert sind.

Beispiel ('/etc/network/interfaces' oder mit 'ip'-Befehlen):

```
"bash

# Beispiel für /etc/network/interfaces

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.10.14

netmask 255.255.255.0
```

auto eth1

iface eth1 inet static

address 192.168.20.1

gateway 192.168.10.1

netmask 255.255.255.0

• • • •

Hierbei ist `eth0` die Verbindung zum Internet, `eth1` das lokale Netzwerk.

2. IP-Weiterleitung aktivieren

Damit der Debian-Rechner als Router funktioniert, muss die IP-Weiterleitung aktiviert werden:

```
```bash
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
...
Oder dauerhaft in '/etc/sysctl.conf':
```conf
net.ipv4.ip_forward=1
...
Damit die Änderung beim Neustart erhalten bleibt:
```bash
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
...
3. NAT (Network Address Translation) einrichten
Damit Geräte im lokalen Netzwerk das Internet nutzen können, musst du 'iptables' für NAT
konfigurieren:
```bash
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Das sorgt dafür, dass ausgehende Pakete des internen Netzwerks über die Internet-Verbindung des
Debian-Rechners geroutet werden.
Um die Regel dauerhaft zu machen, kannst du 'iptables-persistent' installieren:
```bash
sudo apt install iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save
```

## #### 4. Firewall-Regeln (optional)

Falls du eine Firewall hast, passe sie entsprechend an, um den Datenverkehr zu erlauben.

# ### 5. Geräte im lokalen Netzwerk konfigurieren

Stelle sicher, dass alle Geräte im lokalen Netzwerk (`z.B. 192.168.20.x`) den Debian-Rechner als Gateway verwenden:

- Gateway: `192.168.20.1`
- DNS-Server: z.B. '8.8.8.8' oder der DNS des Internet-Routers

---

#### ### 6. Tests durchführen

- Pinge von einem Gerät im lokalen Netzwerk ins Internet.
- Überprüfe die Internetverbindung auf dem Debian-Rechner.

## ### Zusammenfassung

- Netzwerke konfigurieren
- IP-Forwarding aktivieren
- NAT-Regeln mit iptables setzen
- Geräte im LAN auf den Debian-Rechner als Gateway einstellen