

### 第3讲 SIMD编程



- ○SIMD概念
- OSIMD并行的问题
- ○SSE/AVX编程




- oSIMD概念
- OSIMD并行的问题
- ○SSE/AVX编程


# 回顾: 主要的并行控制机制

Name	Meaning	Examples
Single Instruction, Multiple Data (SIMD)	A single thread of control, same computation applied across "vector" elts	Array notation as in Fortran 90: A[1:n] = A[1:n] + B[1:n]
Multiple Instruction, Multiple Data (MIMD)	Multiple threads of control, processors periodically synch	Parallel loop: forall (i=0; i <n; i++)<="" td=""></n;>
Single Program, Multiple Data (SPMD)	Multiple threads of control, but each processor executes same code	Processor-specific code: if (\$myid == 0) { }



#### SIMD和MIMD的差别








#### SIMD编程概述

- 向量计算机
- ○早期的SIMD超级计算机
- 当前的SIMD架构
  - □ 多媒体扩展: SSE、AVX
  - □ 图形和游戏处理器: CUDA
  - □ 协处理器: Xeon Phi
- 没有占压倒优势的SIMD编程模型
  - □向量计算机都是科学家用来编程
  - □多媒体扩展指令集多是系统程序员在用
  - □GPU多是游戏开发者、大数据分析人员使用




### 标量 vs. SIMD (多媒体扩展)

Scalar: add r1,r2,r3




SIMD: vadd<sws> v1,v2,v3



## SIMD架构

- 多媒体扩展架构的核心
  - □ SIMD并行
  - □可变大小的数据域
  - □ 向量长度=寄存器宽度/类型大小



# SIMD的应用

- 图像处理
  - □图形: 3D游戏、电影
  - □图像识别
  - □ 视频编码/解码: JPEG、MPEG4
- ○音频
  - □ 编码/解码: IP Phone、MP3
  - □声音识别
  - □ 数字信号处理: 移动电话
- 科学计算
  - □ 基于数组的数据并行计算,另一级并行



#### 适合应用的特点

- ○规律的数据访问模式
  - □数据项在内存中连续存储
- ○短数据类型: 8、16、32位
- ○流式数据处理,一系列处理阶段
  - □时间局部性,数据流重用
- 有些情况下可用来提升计算效率
  - □很多常量
  - □循环迭代短



#### 为什么采用SIMD?

- +更大的并发度
  - □当并发度足够时,是ILP的很好补充
- +设计简单: 重复功能单元即可
- +更小的芯片尺寸
- -必须显式接触硬件 通过编译器,或程序员自己

## 多媒体扩展编程

- ○语言/指令集扩展
  - □编程接口类似函数调用
  - □ C/C++: 内置函数、intrinsics
  - □大多数编译器支持多媒体扩展

```
>gcc: -march=corei7, -faltivec
SSE2: dst= _mm_add_ps(src1, src2);
AltiVec: dst= vec_add(src1, src2);
Neon: dst = vaddq_f32(src1, src2)
```

- >无统一标准
- ○很多编译器支持自动编译



- ○SIMD概念
- oSIMD并行的问题
- ○SSE/AVX编程



#### SIMD并行

- ○多个算术运算→一个SIMD操作
- ○多个取数/存结果操作→一个更宽的内存 操作



### 独立的算术运算



#### 连续的内存访问



### 可向量化的循环

```
for (i=0; i<100; i+=1)
A[i+0] = A[i+0] + B[i+0]
```

# 4

#### 可向量化的循环

```
for (i=0; i<100; i+=4)
  A[i+0] = A[i+0] + B[i+0]
   A[i+1] = A[i+1] + B[i+1]
   A[i+2] = A[i+2] + B[i+2]
   A[i+3] = A[i+3] + B[i+3]
for (i=0; i<100; i+=4)
   A[i:i+3] = A[i:i+3] + B[i:i+3]
```



### 可部分向量化的循环

```
for (i=0; i<16; i+=1)
L = A[i+0] - B[i+0]
D = D + abs(L)</pre>
```

# 4

#### 可部分向量化的循环

```
for (i=0; i<16; i+=2)
   L = A[i+0] - B[i+0]
   D = D + abs(L)
   L = A[i+1] - B[i+1]
   D = D + abs(L)
for (i=0; i<16; i+=2)
                 - B[i:i+1]
      = A[i:i+1]
   L1
   D = D + abs(L0)
   D = D + abs(L1)
```



#### SIMD编程的额外开销

- ○理解多媒体指令的执行
- ○理解额外开销
- ○学习如何编写代码处理这种开销

- ○有哪些开销?
  - □打包/解包数据的开销: 重排数据使之连续
  - □对齐: 调整数据访问, 使之对齐
  - □控制流可能要求执行所有路径



### 打包/解包开销

$$C = A + 2$$

$$D = B + 3$$



$$\begin{vmatrix} C \\ D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A \\ B \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \end{vmatrix}$$



### 打包/解包开销

○ 打包源运算对象——拷贝到连续内存区域

$$A = f()$$

$$B = g()$$

$$C = A + 2$$

$$D = B + 3$$

$$C = A + 2$$

$$D = B + 3$$

# -

#### 打包/解包开销

- 打包源运算对象——拷贝到连续内存区域
- ○解包目的运算对象——拷贝回内存

$$A = f()$$

$$B = g()$$

$$C = A + 2$$

$$D = B + 3$$

$$E = C / 5$$

$$F = D * 7$$

$$C \leftarrow C$$

$$D \leftarrow D$$

## 对齐开销

#### ○ 对齐的内存访问

□地址总是向量长度的倍数(例如16字节)

```
float a[64];
for (i=0; i<64; i+=4)
   Va = a[i:i+3];</pre>
```

0 16 32 48

## 对齐开销

#### ○ 未对齐的内存访问

- □ 地址不是16字节的整数倍
- □ 静态对齐:对未对齐的读操作,做两次相邻的对齐 读操作,然后进行合并
- □ 有未对齐相应操作函数, 仍会产生多次内存操作

#### 对齐开销

0

○ 静态调整循环

```
float a[64];
for (i=0; i<60; i+=4)
 Va = a[i+2:i+5];
float a[64];
Sa2 = a[2]; Sa3 = a[3];
for (i=4; i<64; i+=4)
 Va = a[i:i+3];
           16
                            32
                                             48
```

特殊处理未对齐的部分,剩余部分对齐



#### ○ 未对齐的内存访问

- □ 距16字节边界的偏移是变化的或未知的
- □ 动态对齐: 合并点在运行时计算



#### 对齐问题小结

- ○最坏情况需要计算地址,动态对齐
- ○编译器(程序员)可分析确认对齐
  - □一般而言数据是从起始地址处对齐的
  - □如果在一个循环中顺序访问数据,起始位置 固定,则对齐特性是不变的
- ○可调整算法,先串行处理到对齐边界, 然后进行SIMD计算
- ○有时对齐开销会完全抵消SIMD的并行收 益



#### 控制流导致额外开销

- ○如果程序中有控制流变化怎么办?
  - □所有路径都必须执行

```
for (i=0; i<16; i++)
if (a[i] != 0)
b[i]++;
```

#### What happens:

对所有元素计算a[i]!=0 计算所有元素的b[i]++存入临时寄存器t1 将原b[i]拷贝到寄存器t2 根据a[i]!=0的结果合并t1和t2

```
for (i=0; i<16; i++)
  if (a[i] != 0)
    b[i] = b[i] / a[i];
  else
    b[i]++;</pre>
```

#### What happens:

对所有元素计算a[i] !=0 计算所有b[i] = b[i]/a[i]存入t1 计算所有b[i]++存入t2 根据a[i]!=0的结果合并t1和t2

## 控制流例子

```
for (i=0; i<16; i++)
if (a[i] != 0)
b[i]++;
```



```
for (i=0; i<16; i+=4) {
  pred = a[i:i+3] != (0, 0, 0, 0);
  old = b[i:i+3];
  new = old + (1, 1, 1, 1);
  b[i:i+3] = SELECT(old, new, pred);
}</pre>
```

额外开销: 永远是两个控制流路径都执行!

#### 能否改进?

- 假定所有控制流路径执行频率都不同
- 应该针对频率最高的路径优化代码
- 其他路径按默认方式执行

```
for (i=0; i<16; i++)
if (a[i] != 0)
b[i]++;
```

若a多数不为0可以怎么做(特例): 对满足向量a[i]!=0的分支进行向量化,

否则按常规方式执行



若没有上述先验知识(a多数不为0), 一般认为这种控制流不适合向量化。

```
for (i=0; i<16; i+=4) {
    if(a[i:i+3] != (0, 0, 0, 0))
       b[i:i+3] = b[i:i+3] + (1, 1, 1, 1);
    else
       //执行常规操作;
    }
```



#### 控制流开销小结

- ○当前的商用编译器不太可能支持
  - □增加了编译器的复杂性
  - □可能减慢速度
  - □性能依赖于输入数据
- ○一般观点,当存在控制流问题时,SIMD 不是一个好的编程模型
- ○但一些情况下还是可能加速的。



#### SIMD编程的复杂性

- ○高层编程:利用编译器
  - □不总是有效
- ○低层编程:使用intrinsic或汇编繁琐易错
- ○数据必须对齐,在内存中连续存储
  - □未对齐的数据可能产生不正确的结果
  - □可能需要拷贝到连续区域(额外开销)
- ○控制流问题引入了更多复杂性,还可能 导致低效




- ○SIMD概念
- OSIMD并行的问题
- OSSE/AVX编程



#### X86架构发展历史\*

- ○X86: Intel开发的一种微处理器体系结构
- ○出现: 1978年Intel 8086 CPU中
- ○发展:
  - □1971-1992年数字编号:80X86系列
  - □ 1993-2005年奔腾系列: Pentium
  - □ 2005酷睿系列: Core





- ○基本的执行模式
- ○数据类型
- o指令集合
- ○寄存器



- ○基本的执行模式
  - □真实模式(寻址1M,段地址+偏移地址)
  - □保护模式(扩充寻址范围)
  - □系统管理模式(系统中断进入,可执行所有 I/O和合适的系统指令)



- ○数据类型
  - □基本数据类型
  - □数字数据类型
    - ▶整型
    - ▶浮点
  - □指针类型
  - □位字段数据类型
  - □字符串数据类型
  - □打包的SIMD数据类型等



- ○指令集合
  - □通用指令(传送,算术,逻辑,控制等)
  - □X87 FPU指令(传送,算术,比较,控制等)
  - □MMX指令(传送,转化,打包,比较等)
  - □SSE指令(增加寄存器, SIMD浮点数运算)
  - □SSE2指令(整数指令,64-bit SIMD浮点运 算)



- ○指令集合
  - □SSE3指令
  - □ SSE4指令
- ○后续
  - □SSE5指令
  - □AVX指令
  - □FMA指令



- ○寄存器
  - □4个数据寄存器(EAX、EBX、ECX和EDX)
  - □2个变址和指针寄存器(ESI和EDI) 2个指针寄存器(ESP和EBP)
  - □6个段寄存器(ES、CS、SS、DS、FS和GS)
  - □1个指令指针寄存器(EIP) 1个标志寄存器 (EFlags)



# x86架构SIMD支持

- 当前AMD和Intel的x86的ISA和微架构都支持 SIMD运算
- ISA支持
  - □ MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4,AVX,AVX2
    - ▶ 查询电脑配置: windows可以用CPU-Z等工具; Linux系统, 查看 /proc/cpuinfo中的标志(flags)位: cat /proc/cpuinfo
  - □ SSE (Streaming SIMD extensions): x86架构的SIMD 扩展指令集
- 微架构支持
  - □多功能单元
  - □ 8个128位的向量寄存器(SSE) 16个256位的向量寄存器(AVX)



## SSE指令集是什么

- **OSSE:** Streaming SIMD Extension
- SIMD(Single Instruction Multiple Data): 单 指令流多数据流
- ○用一个控制器对一组数据(又称"数据 向量")中的每一个分别执行相同的操 作来实现空间上的并行性
- $\circ$  MMX
- **OSSE**



## SSE指令集的发展历史

- ○SSE是MMX的超集
- MMX: Matrix Math eXtension / MultiMedia eXtension
  - □ 1996年Intel在奔腾处理器集成MMX指令, 为应对音频、图片、视频等多媒体应用的密 集的计算需求
  - □ 64-bit的MMX寄存器(8个,复用了浮点寄存器的尾部,与x87共用寄存器,缺少浮点指令)
  - □ 支持在打包的字,字节,双字整数上的 SIMD操作





- ○SSE指令集出现在Pentium III处理器中,1999年
  - □包括了70条指令,其中50条SIMD浮点运算指令、12条MMX整数运算增强指令、8条内存连续数据块传输指令
  - □新增8个XMM寄存器(XMM0-XMM7)
  - □ 在X86\_64中额外增加8个(XMM8-XMM15)
  - □一个时钟周期内同时进行多个相同性质的运算
  - □新版本加强整数和双精度浮点数的运算



### ○SSE128bit寄存器与MMX寄存器的区别









# SSE指令集

- ○SIMD优化
  - □内存设置
  - □数据操作




Figure 2-15. Typical SIMD Operations




Figure 2-16. SIMD Instruction Register Usage

# SSE2

- ○SSE2指令集,2000年
  - □增加到144条指令
  - □加强64位双精度浮点数及字节、16位短整型、32位整型、64位长整型的处理能力
  - □cache预取指令
- ○SSE和SSE2使用8个128bits寄存器
  - □ XMM0~XMM7
  - □16个8位整数,8个16位整数,4个32位整数
  - □4个单精度浮点数,2个双精度浮点数

# SSE3、SSE4

- ○SSE3指令集,2004年
  - □增加13条指令(允许寄存器内部之间运算,浮点数到整数的转换)
  - □ 超线程性能增强指令可以提升处理器的超线程处 理能力
  - □快速浮点→整数转换
- ○SSE4指令集,2007年
  - □新增的47条新多媒体指令集
  - □ STTNI(String and Text New Instructions)——XML
  - □CRC校验

# AVX

- AVX(Advanced Vector eXtensions)指令集, 2011年
  - □ 16个256bits的寄存器YMM0~YMM15(低128bits XMM0~XMM15)
- OAVX2, 2013年
  - □扩展了大部分SSE到256 位
  - □ 三对象运算:熔合乘加 运算
  - □ gather: 非连续内存取数
  - □ 32位、64位任意重排, 向量移位

- O AVX512, 2018年
  - □ 整数SIMD指令扩展 至256位
  - □ 2个新FMA单元及浮 点FMA指令
  - □ 离散数据加载指令 "gather"
  - □新的位移和广播指令

# 指令集的发展

指令集	条	Date	ICPU	IDate	ACPU	ADate	Memo
MMX	57	1996-10- 12	Pentium MMX(P55C)	1996-10- 12	K6	1997-4-1	MultiMedia eXtension
SSE	70	1999-5-1	Pentium III(Katmai)	1999-5-1	Athlon XP	2001-10-9	Streaming SIMD Extensions
SSE2	144	2000-11-1	Pentium 4(Willamette)	2000-11-1	Opteron	2003-4-22	
SSE3	13	2004-2-1	Pentium 4(Prescott)	2004-2-1	Athlon 64	2005-4-1	
SSSE3	16	2006-1-1	Core	2006-1-1	Fusion(Bobcat)	2011-1-5	最早出现在Tejas核心(功耗过高而明消)
SSE4.1	47	2006-9-27	Penryn	2007-11-1	Bulldozer	2011-9-7	
SSE4.2	7	2008-11- 17	Nehalem	2008-11- 17	Bulldozer	2011-9-7	
SSE4a	4	2007-11- 11			K10	2007-11- 11	K10还加了 POPCNT 与 LZCNT 指
SSE5		2007-8-30					被AVX搅局。后来XOP/FAM4/CVT:
AVX		2008-3-1	Sandy Bridge	2011-1-9	Bulldozer	2011-9-7	Advanced Vector Extensions
AVX2		2011-6-13	Haswell	2013-4-1			
AES	7	2008-3-1	Westmere	2010-1-7	Bulldozer	2011-9-7	Advanced Encryption Standard
3DNowPrefetch	2	2010-8-1			K6-2	1998-5-28	2010年8月放弃3DNow!,仅保留2: 取
3DNow!	21	1998-1-1			K6-2	1998-5-28	
3DNow!+		1999-6-23			Athlon	1999-6-23	Enhanced 3DNow!. 共52条?
MmxExt					Athlon	1999-6-23	Extensions MMX
3DNow! Pro					Athlon XP	2001-10-9	3DNow! Professional.兼容SSE
POPCNT	1	2007-11- 11			K10	2007-11- 11	
АВМ	1	2007-11- 11			K10	2007-11- 11	advanced bit manipulation. LZC
CLMUL	5	2008-5-1	Westmere	2010-1-7	Bulldozer	2011-9-7	PCLMULQDQ等
F16C		2009-5-1	Ivy Bridge	2012-4-1	Bulldozer	2011-9-7	CVT16
FAM4		2009-5-1			Bulldozer	2011-9-7	
XOP		2009-5-1			Bulldozer	2011-9-7	

# SSE编程

- 向量寄存器支持多种数据类型
  - □ 整数(16字节、8 short、4 int、2 long long、1 dqword)
  - □ 单精度浮点数(4 floats)
  - □ 双精度浮点数(2 doubles)



[Klimovitski 2001]

Anything that fits into 16 bytes

Figure 1. SSE/SSE2 data types 54

# SSE指令

- 数据移动指令:将数据移入/出向量寄存器
- 算术指令: 多个数据(2 doubles、4 floats等) 上的算术运算
- 逻辑指令: 多个数据上的逻辑运算
- 比较指令: 多个数据上的比较运算
- 洗牌指令: 在SIMD寄存器内移动数据
- o其他
  - □ 类型转换: x86和SIMD寄存器之间
  - □ 缓存控制:向量可能污染cache
  - □状态管理



# 数据移动指令(汇编)

- MOVUPS 从内存或SIMD寄存器移动128位数据到一个 SIMD寄存器。未对齐的
- MOVAPS 从内存或SIMD寄存器移动128位数据到一个 SIMD寄存器。对齐的
- MOVHPS 将64位数据移动到SIMD寄存器高位
- MOVLPS 将64位数据移动到SIMD寄存器低位
- MOVHLPS 将源寄存器高64位移动到目标寄存器低64位
- MOVLHPS 将源寄存器低64位移动到目标寄存器高64位
- MOVMSKPS 将4个打包的标量数据的符号位移动到一个x86整数寄存器
- MOVSS 从内存或SIMD寄存器将32位数据移动到一个 SIMD寄存器

# SSE指令

- o算术指令
  - □ PD: 两个双精度, PS: 四个单精度, SS: 标量
  - □ ADD、SUB、MUL、DIV、SQRT、MAX、MIN、RCP等
    - ▶ADDPS: 四个单精度加法; ADDSS: 标量加法
- ○逻辑指令
  - □ AND、OR、XOR、ANDN等
    - ▶ANDPS 运算对象位与
    - ▶ANDNPS 运算对象位与非
- o比较指令
  - □ CMPPS、CMPSS: 比较运算对象,每个比较结果影响SIMD寄存器中32位——全1或全0

# SSE指令

- ○洗牌指令
  - □ SHUFPS: 从一个运算对象洗牌数据保存到另一个运 算对象
  - □ UNPCKHPS:解包高位数据到一个SIMD寄存器
    - $\rightarrow$  UNPCKHPS[x4,x3,x2,x1][y4,y3,y2,y1] = [y4, x4, y3, x3]
  - **□** UNPCKLPS
- o其他指令
  - □ 类型转换: CVTPS2PI mm,xmm/mem64
  - □缓存控制
    - ▶MOVNTPS将浮点数据从一个SIMD寄存器保存到内存,绕 过缓存
  - □ 状态管理: LDMXCSR读取MXCSR状态寄存器



## SSE C/C++编程

- ○SSE指令对应C/C++ intrinsic
  - □ intrinsic:编译器能识别的函数,直接映射为一个或多个汇编语言指令。Intrinsic函数本质上比调用函数更高效
  - □Intrinsics为处理器专有扩展特性提供了一个 C/C++编程接口
  - □主流编译器都支持,如GCC

# 4

### SSE intrinsics

- o 使用SSE intrinsics所需的头文件(向前兼容)
  - #include <xmmintrin.h> //SSE
  - #include <emmintrin.h> //SSE2
  - #include <pmmintrin.h> //SSE3
  - #include <tmmintrin.h> //SSSE3
  - #include <smmintrin.h> //SSE4.1
  - #include <nmmintrin.h> //SSSE4.2
  - □ #include <immintrin.h> //AVX \ AVX2
- AMD CPU对MMX/SSE/SSE2支持较好,SSE4支持较差

### SSE intrinsics

- ○数据类型(映射到XMM寄存器)
  - □ \_\_m128: float
  - □ m128d: double
  - □ \_\_m128i: integer
- ○数据移动和初始化
  - \_mm\_load\_ps, \_mm\_loadu\_ps, \_mm\_load\_pd,\_mm\_loadu\_pd, etc
  - □ \_mm\_store\_ps, ...
  - \_ mm\_setzero\_ps
  - □ \_mm\_loadl\_pd, \_mm\_loadh\_pd
  - \_mm\_storel\_pd, \_mm\_storeh\_pd
  - □ \_mm\_set\_ps, \_mm\_set1\_ss, \_mm\_setzero\_ss

# 4

### SSE intrinsics

### ○ 算术intrinsics:

- □ \_mm\_add\_ss, \_mm\_add\_ps, ...
- □ \_mm\_add\_pd, \_mm\_mul\_pd
- □逻辑: \_mm\_and\_ps (andnot, or, xor)
- □比较: \_mm\_cmpeq\_ps 结果寄存器全0/全1 \_mm\_comieq\_ss 影响EFLAGS, 返回布尔值



### SSE intrinsics

- 预取intrinsics:
  - □ \_mm\_prefetch(char const \*a, int sel)
  - □ 预取从a开始的cache line大小的内存
  - □ sel: PREFETCHNTA 预取到L2,尽量避免污染

PREFETCHNT0(1-2): P4以上预取到L2

- o 更多细节参考
  - https://software.intel.com/sites/landingpage/IntrinsicsGuide/
  - □ 《Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual》

### Intrinsics Guide Technologies



■ MMX
□ SSE
SSE2
SSE3
SSSE3

SSE4.1
SSE4.2

■ AVX

### Categories

- Application-Targeted
- Arithmetic
- Bit Manipulation
- Cast
- Compare
- Convert
- Cryptography
- Elementary Math

### Functions

- General Support
- Load
- Logical
- ☐ Mask
- Miscellaneous
- Move
- OS-Targeted
- $\ \ \square \ \ Probability/Statistics$
- Random
- Set
- ☐ Shift
- Special Math Functions
- Store
- String Compare
- Swizzle
- Trigonometry

hadd

phaddw	m128i _mm_hadd_epi16 (m128i a,m128i b)
vphaddw	m256i _mm256_hadd_epi16 (m256i a,m256i k
phaddd	m128i _mm_hadd_epi32 (m128i a,m128i b)
vphaddd	m256i _mm256_hadd_epi32 (m256i a,m256i k
haddpd	m128d
vhaddpd	m256d _mm256_hadd_pd (m256d a,m256d b)
phaddw	m64
phaddw	m64    _mm_hadd_pi32 (m64 a,m64 b)
haddps	m128    _mm_hadd_ps (m128 a,m128 b)

x )?

### Synopsis

```
__m128 _mm_hadd_ps (__m128 a, __m128 b)
#include <pmmintrin.h>
Instruction: haddps xmm, xmm
CPUID Flags: SSE3
```

### Description

Horizontally add adjacent pairs of single-precision (32-bit) floating-point elements in a and b, and pack the results in dst.

### Operation

```
dst[31:0] := a[63:32] + a[31:0]

dst[63:32] := a[127:96] + a[95:64]

dst[95:64] := b[63:32] + b[31:0]

dst[127:96] := b[127:96] + b[95:64]
```

### Performance

Architecture	Latency	Throughput (CPI)
Skylake	6	2
Broadwell	5	2
Haswell	5	2
Ivy Bridge	5	2

m256    _mm256_hadd_ps (m256 a,m256 b)	vhaddps
m128i _mm_hadds_epi16 (m128i a,m128i b)	phaddsw
m256i _mm256_hadds_epi16 (m256i a,m256i b)	vphaddsw
m64 mm hadds pi16 ( m64 a. m64 b)	phaddsw

Legal Statement 64

# Intrinsic函数的命名

- Intrinsic函数的命名有一定的规律,一个Intrinsic通常由3部 分构成:
  - □ 第一部分为前缀\_mm,表示是SSE指令集对应的Intrinsic函数。 \_mm256或\_mm512是AVX,AVX-512指令集的Intrinsic函数前缀,这 里只讨论SSE故略去不作说明。
  - □ 第二部分为对应的指令的操作,如\_add, \_mul, \_load等, 有些操作可能会有修饰符,如loadu将16位未对齐的操作数加载到寄存器中。
  - □ 第三部分为操作的对象名及数据类型,\_ps packed操作所有的单精度 浮点数; \_pd packed操作所有的双精度浮点数; \_pixx(xx为长度,可以是8,16,32,64)packed操作所有的xx位有符号整数,使用的 寄存器长度为64位; \_epixx(xx为长度)packed操作所有的xx位的有符号整数,使用的寄存器长度为128位; \_epuxx packed操作所有的xx位的无符号整数; \_ss操作第一个单精度浮点数(标量)。
- 将这三部分组合就是一个Intrinsic函数,如\_mm\_mul\_epi32 对参数中所有的32位有符号整数进行乘法运算。



### SSE intrinsics

- ○数据对齐问题
  - □某些intrinsics可能要求数据对齐到16字节内 存边界
    - >若不对齐可能无法执行
- ○编写更通用的SSE程序
  - □检查内存边界
  - □某些情况下,SSE可能无法带来性能收益

# 例: 矩阵乘法

long long head, tail, freq;

```
#include <stdio.h>
#include <pmmintrin.h>
#include <stdlib.h>
#include <algorithm>
#include <windows.h>
using namespace std;
const int maxN =1024;
                            // magnitude of matrix
const int T = 64;
                         // tile size
int n;
float a[maxN][maxN];
float b[maxN][maxN];
float c[maxN][maxN];
```

//timers

67



# 例:矩阵乘法——串行算法

```
void mul(int n, float a[][maxN], float b[][maxN], float c[][maxN]) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            c[i][j] = 0.0;
            for (int k = 0; k < n; ++k) {
                 c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
            }
        }
    }
}</pre>
```

12.4s

在向量化之前,能否有其他优化?

## 例:矩阵乘法——cache优化

```
void trans_mul(int n, float a[][maxN], float b[][maxN], float
c[][maxN]){
  // transposition
  for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < i; ++j) swap(b[i][j], b[j][i]);
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
     for (int j = 0; j < n; ++j) {
        c[i][i] = 0.0;
        for (int k = 0; k < n; ++k) {
           c[i][i] += a[i][k] * b[i][k];
                                1.12s!
  // transposition
  for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < i; ++j) swap(b[i][j], b[j][i]);
```

# 例:矩阵乘法——SSE版本

```
void sse_mul(int n, float a[][maxN], float b[][maxN], float c[][maxN]){
  _m128 t1, t2, sum;
  for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < i; ++j) swap(b[i][j], b[j][i]);
  for (int i = 0; i < n; ++i){
     for (int j = 0; j < n; ++j){
       c[i][i] = 0.0;
       sum = _mm_setzero_ps();
       for (int k = n - 4; k >= 0; k -= 4){
                                         // sum every 4 elements
          t1 = _mm_loadu_ps(a[i] + k);
          t2 = _mm_loadu_ps(b[j] + k);
          t1 = _mm_mul_ps(t1, t2);
          sum = _mm_add_ps(sum, t1);
                                           此时得到了什么?
                                               mm hadd ps:
       sum = _mm_hadd_ps(sum, sum);
                                               操作数 a(A3, A2, A1, A0)
                                               操作数 b(B3, B2, B1, B0)
       sum = _mm_hadd_ps(sum, sum);
                                               结果是 (B3 + B2, B1 + B0,
       _mm_store_ss(c[i] + j, sum);
                                               A3 + A2, A1 + A0)_{\circ}
```

# 4

# 例:矩阵乘法——SSE版本


0.42s

还能优化吗?




## SSE版本cache效率

- OA的每个元素 进入cache几次?
- ○B的每个元素呢?



### 分片策略

- ○逐个计算元素X[i][j]→ 逐个计算子矩阵X<sub>sub</sub>
- ○子矩阵设置为多大?
- OA、B中元素 进入cache几次?



tx

### 例:矩阵乘法——分片策略

```
void sse_tile(int n, float a[][maxN], float b[][maxN], float c[][maxN])
 m128 t1, t2, sum;
 float t;
 for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < i; ++j) swap(b[i][j], b[j][i]);
 for (int r = 0; r < n / T; ++r) for (int q = 0; q < n / T; ++q) {
    for (int i = 0; i < T; ++i) for (int j = 0; j < T; ++j) c[r * T + i][q * T +
j = 0.0;
    for (int p = 0; p < n / T; ++p) {
     for (int i = 0; i < T; ++i) for (int j = 0; j < T; ++j) {
        sum = _mm_setzero_ps();
```

### 例: 矩阵乘法——分片策略

```
for (int k = 0; k < T; k += 4){ //sum every 4th elements
       t1 = _mm_loadu_ps(a[r * T + i] + p * T + k);
       t2 = _mm_loadu_ps(b[q * T + j] + p * T + k);
       t1 = _mm_mul_ps(t1, t2);
       sum = _mm_add_ps(sum, t1);
      sum = _mm_hadd_ps(sum, sum);
      sum = _mm_hadd_ps(sum, sum);
      _mm_store_ss(&t, sum);
      c[r * T + i][q * T + j] += t;
                           0.3s
for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < i; ++j) swap(b[i][j], b[j][i]);
```

### 例:矩阵乘法——AVX版本

```
void avx_mul(int n, float a[][maxN], float b[][maxN], float c[][maxN])
   _m256 t1, t2, sum; 编译选项:-march=native
 m128 s1, s2;
 for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < i; ++j) swap(b[i][j], b[j][i]);
 for (int i = 0; i < n; ++i) {
  for (int j = 0; j < n; ++j) {
   c[i][j] = 0.0;
   sum = _mm256_setzero_ps();
   for (int k = n - 8; k \ge 0; k = 8) { //sum every 8 elements
     t1 = _mm256_loadu_ps(a[i] + k);
     t2 = _mm256_loadu_ps(b[j] + k);
     t1 = _mm256_mul_ps(t1, t2);
     sum = _mm256_add_ps(sum, t1);
```

### 例:矩阵乘法——AVX版本

```
s1 = _mm256_extractf128_ps(sum, 0); // s1=[a0,a1,a2,a3]
   s2 = _mm256_extractf128_ps(sum, 1); // s2=[a4,a5,a6,a7]
   s1 = _mm_hadd_ps(s1, s2); // s1=[a0+a1,a2+a3,a4+a5,a6+a7]
   s1 = _mm_hadd_ps(s1, s1); //
s1=[a0+a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7,a0+a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7]
   s1 = _mm_hadd_ps(s1, s1); //
s1=[a0+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7,...]
   _mm_store_ss(c[i] + j, s1);
   for (int k = (n \% 8) - 1; k \ge 0; --k) { // handle the last n%8
elements
    c[i][j] += a[i][k] * b[j][k];
                                      0.32s
                                AVX分片: 0.27s
 for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < i; ++j) swap(b[i][j], b[j][i]);
```

### 例: 矩阵乘法——Neon版本

```
#include <arm neon.h>
void neon_mul(int n, float a[][maxN], float b[][maxN], float c[][maxN])
 float32x4_t t1, t2, sum;
 float32x2 t s1, s2;
 float tmp;
 for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < i; ++j) {
  tmp = b[i][j]; b[i][j] = b[j][i]; b[j][i] = tmp; 
 for (int i = 0; i < n; ++i) { for (int j = 0; j < n; ++j) {
    c[i][i] = 0.0;
    sum = vdupq_n_f32(0.0);
    for (int k = n - 4; k \ge 0; k = 4) { //sum every 4th elements
     t1 = vld1q_f32(a[i] + k);
     t2 = vld1q_f32(b[i] + k);
     t1 = vmulq_f32(t1, t2);
     sum = vaddq_f32(sum, t1);
                                                                      78
```

### 例: 矩阵乘法——Neon版本(2)

```
s1 = vget_low_f32(sum);
    s2 = vget_high_f32(sum);
    s1 = vpadd_f32(s1, s2);
    s1 = vpadd_f32(s1, s1);
    vst1_lane_f32(c[i] + j, s1, 0);
    for (int k = (n \% 4) - 1; k \ge 0; --k) { //handle the last n\% 4
elements
     c[i][j] += a[i][k] * b[j][k];
 for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < i; ++j) {
  tmp = b[i][j]; b[i][j] = b[j][i]; b[j][i] = tmp;
```



# 例: 矩阵乘法——Neon版本(3)

Seq: 18687.131000ms

Trans: 3046.320000ms

Neon: 2071.477000ms

# 4

### 其他SSE指令简介—shuffle

\_m128 \_mm\_shuffle\_ps (\_\_m128 a, \_\_m128 b, unsigned int imm8) SELECT4(src, control){ CASE(control[1:0]) tmp[31:0] := src[31:0]0: 1: tmp[31:0] := src[63:32]tmp[31:0] := src[95:64]3: tmp[31:0] := src[127:96]**ESAC** RETURN tmp[31:0] dst[31:0] := SELECT4(a[127:0], imm8[1:0])dst[63:32] := SELECT4(a[127:0], imm8[3:2])dst[95:64] := SELECT4(b[127:0], imm8[5:4])dst[127:96] := SELECT4(b[127:0], imm8[7:6])



# 其他SSE指令简介—blend

# 作用?

- ○输入两向量A1 A2 A3 A4和B1 B2 B3 B4
- ○希望比较A1 A2、A3 A4、B1 B2、B3 B4
- ○则向量应是A1 B2 A3 B4和A2 B1 A4 B3


1010

```
C = Blend (A, B, 0xA) // gives : A1 B2 A3 B4
D = Blend (B, A, 0xA) // gives : B1 A2 B3 A4
D = Shuffle (D, D, 0xB1) // gives : A2 B1 A4 B3
```



### 排序网络


#### ○双调排序



#### 寄存器内排序


```
MM TRANSPOSE4 PS ( m128 row0,
  m128 row1, m128 row2, m128 row3)
  _m128 tmp3, tmp2, tmp1, tmp0;
tmp0 = _mm_unpacklo_ps(row0, row1);
tmp2 = _mm_unpacklo_ps(row2, row3);
tmp1 = _mm_unpackhi_ps(row0, row1);
tmp3 = _mm_unpackhi_ps(row2, row3);
row0 = _mm_movelh_ps(tmp0, tmp2);
row1 = \_mm\_movehl\_ps(tmp2, tmp0);
row2 = _mm_movelh_ps(tmp1, tmp3);
row3 = _mm_movehl_ps(tmp3, tmp1);
unpacklo: r0= A0, r1= B0, r2= A1, r3= B1
unpackhi: r0= A2, r1= B2, r2= A3, r3= B3
movelh: r3= B1, r2= B0, r1= A1, r0= A0
```

movehl: r3= A3, r2= A2, r1= B3, r0= B2





- ○每个32位整数压缩成12位存储
- ○解压时用shuffle指令将4个数移动到4个32整数的区域,在进行移位对齐完成解码





Chhugani J, Nguyen A D, Lee V W, et al. Efficient implementation of sorting on multi-core SIMD CPU architecture[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2008, 1(2): 1313-1324.

Naiyong Ao, Xiaoguang Liu, Gang Wang, Efficient Decoding of Posting Lists with SIMD Instructions. Journal of Computational Information Systems 11: 24 (2015).

张曌华,多核平台倒排索引压缩及请求处理并行算法研究,南开大学硕士学位论文,2014.