

Guía de configuración - Encender el motor de COMPAS

Hoy la caja mar-jul ya está cargada (1.270 movimientos). Pero las vistas de proyección/caja salen vacías porque el motor aún no tiene sus supuestos y ningún mes está "en ejecución". Esta guía es el paso a paso para encenderlo y empezar a ver la utilidad: la trayectoria de caja hacia el umbral de mayo-2027.

Todo se hace en la vista Datos del cockpit (/datos). Los valores salen de tu Excel de arquitectura (Compas_RODDOS_Arquitectura Presupuestal Operativa.xlsx, hojas Supuestos, Proyección ingresos, Presupuesto Operativo).

Paso 1 - Cargar los modelos de moto

Un renglón por modelo (Raider, Sport, Apache...). Campos:

Campo		Qué es		De dónde
Nombre		Raider / Sport / Apache		-
Costo Auteco		costo de compra de la moto		Supuestos / Facturas Auteco
Precio venta con IVA		precio al cliente		Supuestos
Cuota inicial		enganche al colocar		Supuestos
Cuota semanal		valor de la cuota del crédito		Supuestos
Plazo (semanas)		nº de cuotas		Supuestos
Matrícula		costo de matrícula/SOAT por unidad		Supuestos
Participación mix		% de la mezcla de venta (los % suman 100%)		Proyección ingresos

> El motor usa la mezcla (participación) y las cuotas para proyectar recaudo y cuotas > iniciales por moto colocada.

Paso 2 - Cargar los supuestos del motor (parámetros)

Una sola hoja de drivers (se versiona por fecha de vigencia). Grupos:

Caja

- Caja inicial - el saldo real de arranque de la proyección.
- Caja mínima (UMBRAL) - el piso que NO quieres cruzar (el objetivo de mayo-2027).

Colocación

- Motos base - motos colocadas por mes de partida.
- Crecimiento mensual - fracción mensual, a tu criterio (0.01 = 1%/mes; es compuesto, así que 1%/mes ? 12,7%/año). No hay tope.
- Horizonte (meses) - hasta dónde proyectar (p.ej. 60 = 5 años; cubre mayo-2027).

Inventario Auteco

- Adelanto Auteco, Plazo (días) (?150), Base (días), Tasa Auteco (fee ~1% mensual de la línea rotativa).

Gastos (opex)

- Gastos fijos (mensuales), GPS por moto, Costo moto nueva.

Deuda / inversores

- Deuda, Tasa deuda, Mes inicio, Meses (calendario del servicio).

Cartera (riesgo)

- % mora, % recuperación, % default, % provisión (fracciones; el escenario Pesimista/Base/Optimista los ajusta con un multiplicador que puedes sobrescribir).

> Con el Paso 1 + Paso 2, se encienden: Inicio (pulso), Proyecciones, Escenarios,

> Dashboards y Reportes - con tu data.

Paso 3 - Arrancar el ciclo presupuestal de un mes

Para que /caja y /presupuesto muestren los movimientos reales, el mes debe pasar de "sugerido" a "en ejecución":

1. En el mes elegido (p.ej. 2026-07), genera el sugerido (el motor propone el presupuesto por rubro usando el promedio de los 3 meses reales anteriores).
2. Revisa/ajusta las líneas y aprueba el presupuesto -> el mes queda en ejecución.
3. Reporta el saldo de caja disponible del mes (vista Caja) para la conciliación.

> Al aprobar, /control (Presupuesto) muestra ejecutado vs presupuesto del mes, y
> /caja habilita el reporte diario de saldos y la conciliación.

Qué vas a ver al terminar

Vista | Qué muestra

Flujo diario | La evolución día a día del dinero (ya funciona hoy con la data cargada)

Inicio | Pulso de caja + Realidad vs proyección (rolling forecast)

Proyecciones | La curva de caja vs el umbral hacia mayo-2027 - ¿cruzas o no?

Escenarios | Pesimista / Base / Optimista lado a lado

Presupuesto | Ejecutado vs presupuesto del mes en ejecución

Lo mínimo para "ver utilidad" hoy

Si quieres el resultado más rápido: Flujo diario ya funciona (sin configurar nada).

Para la proyección a mayo-2027, basta el Paso 2 con supuestos aproximados + al menos un modelo de moto (Paso 1). El ciclo presupuestal (Paso 3) es para el control mensual fino y puede ir después.

> Opción asistida: si me pasas estos valores desde tu Excel de arquitectura, yo los
> cargo por migración (como hicimos con el flujo) y te dejo el motor encendido, en vez
> de capturarlos a mano. Tú decides.