

Lección 7: Sincronización de procesos mediante monitores

- Introducción
- ¿Qué es un monitor?
- Características y funcionamiento de un monitor
- Implementación de un monitor en C++
- Algunos ejemplos de aplicación:
 - El caso de los productores/consumidores
 - El problema de la cena de los filósofos
 - El caso de los lectores/escritores

Introducción

- Los semáforos tienen algunas características que pueden generar inconvenientes:
 - las variables compartidas son globales a todos los procesos
 - las acciones que acceden y modifican dichas variables están diseminadas por los procesos
 - para poder decir algo del estado de las variables compartidas, es necesario mirar todo el código
 - la adición de un nuevo proceso puede requerir verificar que el uso de las variables compartidas es el adecuado

se necesita encapsulación

¿Qué es un monitor?

- **E. Dijkstra** [1972]: propuesta de una unidad de programación denominada *secretary* para encapsular datos compartidos, junto con los procedimientos para acceder a ellos.
- **Brinch Hansen** [1973]: propuesta de las *clases compartidas* ("shared class"), una construcción análoga a la anterior.
- El nombre de *monitor* fue acuñado por **C.A.R. Hoare** [1973].
- Posteriormente, **Brinch Hansen** incorpora los monitores al lenguaje Pascal Concurrente [1975]

¿Qué es un monitor?

- componente *pasivo*
 - frente a un proceso, que es activo
- constituye un *módulo* de un programa concurrente
 - proporcionan un **mecanismo de abstracción**
 - encapsulan la representación de recursos abstractos junto a sus operaciones
 - con las ventajas inherentes a la encapsulación
 - las operaciones de un monitor se ejecutan, *por definición*, en **exclusión mutua**
 - dispone de mecanismos específicos para la sincronización: *variables “condición”*

Un sencillo ejemplo

```
monitor CS
```

```
    integer x := 0
```

```
    operation increment()
```

```
        x := x + 1
```

```
    end
```


```
end
```

```
Process P
```

```
Process Q
```

```
CS.increment()
```

```
CS.increment()
```



Características de un monitor

- Variables permanentes
 - “permanentes” porque existen y mantienen su valor mientras existe el monitor
 - describen el estado del monitor
 - han de ser inicializadas antes de usarse
- Las acciones:
 - son parte de la interfaz, por lo que pueden ser usadas por los procesos para cambiar su estado
 - sólo pueden acceder a las variables permanentes y sus parámetros y variables locales
 - son la única manera posible de cambiar el estado del monitor
- Invocación por un proceso: **nombreMonitor.operación(listaParámetros)**

```
monitor CS
```

```
  integer x := 0
```

```
  operation increment()
```

```
    x := x + 1
```

```
  end
```

```
end
```


Process P	Process Q
CS.increment()	CS.increment()

Funcionamiento de un monitor

- Respecto a la sincronización:
 - la **exclusión mutua** se asegura por definición
 - por lo tanto, sólo un proceso puede estar ejecutando acciones de un monitor en un momento dado
 - aunque varios procesos pueden en ese momento ejecutar acciones que nada tengan que ver con el monitor
 - la **sincronización condicionada**
 - con frecuencia es necesaria una sincronización explícita entre procesos
 - para ello, se usarán las variables “condición”
 - se usan para hacer esperar a un proceso hasta que determinada condición sobre el estado del monitor se “anuncie”
 - también para despertar a un proceso que estaba esperando por su causa

Sobre las variables “condición”

- Representa una *condición* de interés para los procesos que se sincronizan por medio del monitor
 - cada variable tiene asociada una *cola FIFO para los procesos que están bloqueados*
- Ofrece dos operaciones atómicas básicas:
 - *waitC(variable_condicion)*
 - el proceso es bloqueado en la cola de la variable condición”
 - *signalC(variable_condicion)*
 - “el primer proceso de la cola es desbloqueado”



No confundirlas con las operaciones de semáforos!

Sobre las variables “condición”

- instrucción *waitC(c)*:
 - el proceso invocador queda “bloqueado” y pasa a la cola FIFO asociada a la variable *c*, en espera de ser despertado
 - el cerrojo que garantiza la exclusión mutua del monitor queda libre
- instrucción *signalC(c)*:
 - si la cola de la señal está vacía: no pasa nada y la operación sigue con su ejecución
 - al terminar, el monitor está disponible para otro proceso
 - si la cola no está vacía:
 - se saca el primer proceso de la cola y se “desbloquea”
 - políticas de reanudación determinan qué proceso continúa su ejecución
- instrucción *signalC_all(c)*
- instrucción *emptyC(c)*

Sobre las variables “condición”

- **Ejemplo:** diséñese un programa concurrente en el que
 - 10 procesos incrementan 1000 veces cada uno una variable **x** que inicialmente vale 0
 - Un proceso espera a que la variable llegue al valor 3000, e informa por la salida estándar del hecho

```
Process P(i:1..10):
```

```
    //incrementar la variable
```

```
end
```

```
Process info:
```

```
    //informar cuando llegue a 3000
```

```
end
```


Sobre las variables “condición”

- Diferencias entre las instrucciones de un monitor y las de un semáforo con nombre similar:

Semáforos	Monitores
<i>wait</i> puede bloquearse, o no	<i>waitC</i> siempre se bloquea
<i>signal</i> siempre tiene un efecto	<i>signalC</i> no tiene efecto si la cola está vacía
<i>signal</i> puede desbloquear un proceso cualquiera de la cola (depende del tipo de semáforo)	<i>signalC</i> siempre desbloquea al primer proceso en la cola
<i>wait/signal</i> en cualquier parte del programa	<i>waitC/signalC</i> solo dentro de monitores

Sobre las variables “condición”

- *Políticas de reanudación:*
 - versión clásica de un monitor: $E < S < W$
 - “Immediate Resumption Requirement” (IRR)
 - versión implementada en Java: $E = W < S$




Implementando un semáforo con un monitor

```
monitor Sem
    integer s := 1
    condition notZero
    operation wait()
        if s = 0
            waitC(notZero)
        end
        s := s - 1
    end
    operation signal()
        s := s + 1
        signalC(notZero)
    end
end
```

E<S<W

E=W<S




```
Process P(i:1..N)::  
    while true  
        SNC  
        Sem.wait()  
        SC  
        Sem.signal()  
    end
```

Implementando un semáforo con un monitor

```
monitor Sem
    integer s := 1
    condition notZero
    operation wait()
        while s = 0
            waitC(notZero)
        end
        s := s - 1
    end
    operation signal()
        s := s + 1
        signalC(notZero)
    end
end
```

E<S<W

E=W<S



```
Process P(i:1..N)::

    while true
        SNC
        Sem.wait()
        SC
        Sem.signal()
    end
```

El problema de los productores/consumidores

- **Ejemplo:**
 - tenemos un sistema con un proceso productor y un consumidor
 - Caso 1: buffer intermedio de **capacidad infinita**
 - Caso 2: buffer intermedio de **capacidad finita**

el_tipo queue buffer := [] ...	
<i>Process productor</i>	<i>Process consumidor</i>
el_tipo d	el_tipo d
while true	while true
produce(d)	d:=consume(buffer)
append(d,buffer)	usa(d)

El problema de los productores/consumidores

```
monitor almacen_limitado
  ...
  operation append(el_tipo d)
  ...
  operation consume() return el_tipo
  ...
```

```
process productor
  el_tipo d
  while true
    preparar d
    almacen_limitado.append(d)
  end
```

```
process consumidor
  el_tipo d
  while true
    d:= almacen_limitado.consume()
    usa(d)
  end
```

```

monitor almacen_limitado
  integer n := ... --capacidad, >=1
  ...
  condition no_lleno,no_vacio

  operation append(el_tipo d)
    ...
    while "esta lleno"
      waitC(no_lleno)
    end
    ...

  operation consume() return el_tipo
    el_tipo d
    ...
    while "esta vacío"
      waitC(no_vacio)
    end
    ...
    return d

```

```
monitor almacen_limitado
    integer n := ... --capacidad, >=1
    ...
    condition no_lleno,no_vacio

operation append(el_tipo d)
    ...
    while "esta lleno"
        waitC(no_lleno)
    end
    ...
    signalC(no_vacio)


operation consume() return el_tipo
    el_tipo d
    ...
    while "esta vacío"
        waitC(no_vacio)
    end
    ...
    signalC(no_lleno)
    return d
```

El problema de los productores/consumidores

```
monitor almacen_limitado
    integer n := .... //n>=1
    integer primero := 1
        siguiente := 1
    el_tipo array[1..n] almacen
    natural n_datos := 0



    condition no_lleno,no_vacio

    operation append(el_tipo d)
        while n_datos=n
            waitC(no_lleno)
        end
        almacen[siguiente] := d
        siguiente := (siguiente mod n) + 1
        n_datos := n_datos+1
        signalC(no_vacio)
```



El problema de los productores/consumidores

```
monitor almacen_limitado
    ...
    operation consume() return el_tipo
        el_tipo d
        while n_datos=0
            waitC(no_vacio)
        end
        d := almacen[primero]
        primero := (primero mod n) + 1
        n_datos := n_datos-1
        signalC(no_lleno)
    return d
```



Implementación de un monitor en C++

- Un monitor como instancia de una clase que implemente el comportamiento deseado
- Usando variables condición y mutex
- El acceso en exclusión mutua lo gestionaremos explícitamente
 - declarar un mutex dentro del objeto
 - bloquearlo al iniciar cada función
- Declarar todas las variables del monitor como atributos privados

```
#include <mutex>
#include <condition_variable>
```

Ejemplo

```
Process P(i: 1..10)::  
    for j:=1..1000  
        var_x.inc()  
    end  
end  
  
Process informador::  
    var_x.informa()  
end
```

Diseño

```
Monitor var_x  
    int x := 0  
    condition alMenos3000  
  
    operation inc()  
        x++  
        if x=3000  
            signalC(alMenos3000)  
        end  
    end  
  
    operation informa()  
        if x<3000  
            waitC(alMenos3000)  
        end  
        write("Al menos hay 3000")  
    end  
end
```

Implementación de un monitor en C++

```
Monitor var_x
  int x := 0
  condition alMenos3000

  operation inc()
    x++
    if x=3000
      signalC(alMenos3000)
    end
  end

  operation informa()
    if x<3000
      waitC(alMenos3000)
    end
    write("Al menos hay 3000")
  end
end
```

monitorVar_x.hpp

```
class MonitorVar_x {
public:
  ...
private:
  ...
};
```

monitorVar_x.cpp

```
...
void MonitorVar_x::inc() {
  ...
}

void MonitorVar_x::informar() {
  ...
}
...
```

Implementación de un monitor en C++

```
Monitor var_x
  int x := 0
  condition alMenos3000

  operation inc()
    x++
    if x=3000
      signalC(alMenos3000)
    end
  end

  operation informa()
    if x<3000
      waitC(alMenos3000)
    end
    write("Al menos hay ")
  end
end
```

monitorVar_x.hpp

```
#include <mutex>
#include <condition_variable>

class MonitorVar_x {
public:
  MonitorVar_x(); //constructor
  ~MonitorVar_x(); //destructor
  void inc();
  void informar();
private:
  std::mutex mtxMonitor;
  std::condition_variable alMenos3000;
  int x;
};
```

Implementación de un monitor

```
Monitor var_x
  int x := 0
  condition alMenos3000

  operation inc()
    x++
    if x=3000
      signalC(alMenos3000)
    end
  end

  operation informa()
    if x<3000
      waitC(alMenos3000)
    end
    write("Al menos hay 3")
  end
end
```

¿E<S<W?

¿E=W<S?

```
MonitorVar_x::MonitorVar_x() {
  x = 0;
}

MonitorVar_x::~MonitorVar_x() {
}

void MonitorVar_x::inc() {
  unique_lock<mutex> lck(mtxMonitor);

  x = x + 1;
  if (x == 3000) {
    alMenos3000.notify_one();
  }
} //aquí se libera mtxMonitor
void MonitorVar_x::informar() {
  unique_lock<mutex> lck(mtxMonitor);

  if (x < 3000) {
    alMenos3000.wait(lck);
  }
  cout << "Al menos hay 3000: "
      << x << endl;
} //aquí se libera mtxMonitor
```

monitorVar_x.cpp

Implementaci

```
Process P(i: 1..10):
  for j:=1..1000
    var_x.inc()
  end
end

Process informador::
  var_x.informa()
end
```

```
const int N = 10;

void informar(MonitorVar_x &mE) {
    mE.informar();
}


void incrementar(MonitorVar_x &mE) {
    for (int i=0; i<1000; ++i) {
        mE.inc();
    }
}

int main() {
    MonitorVar_x monX;
    thread P[N];
    thread informador = thread(informar, ref(monX));
    for (int i=0; i<N; ++i) {
        P[i] = thread(incrementar, ref(monX));
    }
    ...
    return 0;
}
```

main.cpp

El problema de los filósofos

- Dijkstra 65, Hoare 85
 - Prototipo de sistema en que los procesos comparten recursos conservativos
- Hay 5 filósofos sentados alrededor de una mesa para comer espaguetis
- Hay 5 tenedores, e infinita pasta
- Hacen falta dos tenedores para comer
 - Cada filósofo puede usar los que tiene más cerca
 - **Cada filósofo coge ambos tenedores a la vez**
- Se pide un programa que simule el comportamiento del sistema



```
Process filosofo(i:1..5):  
  while true  
    //piensa  
    //coge tenedores  
    //come  
    //deja tenedores  
  end  
end
```

El problema de los filósofos

Diseño

```
Process filosofo(i:1..N)::  
    while true  
        //pensar  
        tenedores.coger(i)  
        //comer  
        tenedores.dejar(i)  
    end  
end
```

Monitor tenedores

```
boolean array[1..N] ocupado := (1..N, false)  
condition liberado //espero a que se libere alguno  
  
operation coger(integer i)  
    . . .  
operation dejar(integer i)  
    . . .
```

Monitor tenedores

```
boolean array[1..N] ocupado := (1..N, false)
condition liberado //espero a que se libere alguno

operation coger(integer i)
    while(ocupado[i] OR ocupado[i⊕1])
        waitC(liberado)
    end
    ocupado[i] := true
    ocupado[i⊕1] := true
end operation

. . .

end
```

Monitor tenedores

```
boolean array[1..N] ocupado := (1..N, false)
condition liberado //espero a que se libere alguno

. . .

operation dejar(integer i)
    ocupado[i] := false
    ocupado[i⊕1] := false
    signalC_all(liberado)
end operation
end monitor
```

El problema de los filósofos

Implementación C++

```
#include "monitorTenedores.hpp"
MonitorTenedores tenedores;
void filosofo(unsigned i){
    while (true) {
        //pensar
        tenedores.coger(i)
        //comer
        tenedores.dejar(i)
    }
}
int main() {
    thread filosofo[N];
    ...
}
```

```
Process filosofo(i:1..N):::
    while true
        //pensar
        tenedores.coger(i)
        //comer
        tenedores.dejar(i)
    end
end
```

El problema de los filósofos

Implementación C++

```
#include "monitorTenedores.hpp"

void filosofo(unsigned i, MonitorTenedores &tenedores) {
    while (true) {
        //pensar
        tenedores.coger(i)
        //comer
        tenedores.dejar(i)
    }
}

int main() {
    MonitorTenedores tenedores;
    thread filosofo[N];
    ...
}
```

```
Process filosofo(i:1..N) ::

    while true
        //pensar
        tenedores.coger(i)
        //comer
        tenedores.dejar(i)
    end
end
```

El problema de los filósofos

monitorTenedores.hpp

```
#include <mutex>
#include <condition_variable>

class MonitorTenedores {
public:
    MonitorTenedores();
    void coger(int i);
    void dejar(int i);
private:
    bool ocupado[N]; //asumir N declarado
    mutex mtxMonitor; //para la condición
    condition_variable liberado;
};
```

```
Monitor tenedores
boolean array[1..N] ocupado := (1..N, false)
condition liberado

operation coger(integer i)
. . .
operation dejar(integer i)
. . .
```

El problema de los filosofos


monitorTenedores.cpp

```
Monitor tenedores
  boolean array[1..N] ocupado := (1..N, false)
  condition liberado

  operation coger(integer i)
  .
  .
  operation dejar(integer i)
  .
  .
```

```
MonitorTenedores::MonitorTenedores () {
```

```
    for(int i=0; i<N; i++) {
        ocupado[i] = false;
    }
};
```



El problema de los filósofos

monitorTenedores.cpp

```
operation coger(integer i)
    while(ocupado[i] OR ocupado[i+1])
        waitC(liberado)
    end
    ocupado[i] := true
    ocupado[i⊕1] := true
end
```

```
void MonitorTenedores::coger(int i) {
    unique_lock<mutex> lck(mtxMonitor);

    //esperar tenedores libres
    while(ocupado[i] || ocupado[(i + 1) % N]) {
        liberado.wait(lck);
    }

    ocupado[i] = true;
    ocupado[(i + 1) % N] = true;
};
```

Se bloquea hasta poder cogerlo

Se libera automáticamente al cerrar el bloque

El problema de los filósofos

monitorTenedores.cpp

```
operation dejar(integer i)
  ocupado[i] := false
  ocupado[i⊕1] := false
  signalC_all(liberado)
end
```

```
void MonitorTenedores::dejar(int i) {
```

```
  unique_lock<mutex> lck(mtxMonitor);
```

```
  ocupado[i] = false;
  ocupado[(i + 1) % N] = false;
  liberado.notify_all();
```

```
}
```

Implementación de un monitor en C++

- ¿Qué pasa si una función del monitor quiere invocar otra función del mismo?
- ¿Puedo implementar funciones recursivas?

```
recursive_mutex mtxMonitor  
condition_variable_any liberado;
```

```
unique_lock<recursive_mutex> lck(mtxMonitor);
```

El problema de los lectores/escritores

- **Problema:**
 - dos tipos de procesos para acceder a una base de datos:
 - lectores: consultan la BBDD
 - escritores: consultan y modifican la BBDD
 - cualquier transacción aislada mantiene la consistencia de la BBDD
 - cuando un escritor accede a la BBDD, es el único proceso que la puede usar
 - varios lectores pueden acceder simultáneamente

El problema de los lectores/escritores

Diseño

Process lector

```
while true
```

```
...
```

```
controlaLyE.pideLeer()
```

```
...
```

```
controlaLyE.dejaDeLeer()
```

```
...
```

```
end
```

monitor controlaLyE

```
...
```

```
operation pideLeer()
```

```
operation dejaDeLeer()
```

```
operation pideEscribir()
```

```
operation dejaDeEscribir()
```

```
end
```

Process escritor

```
while true
```

```
...
```

```
controlaLyE.pideEscribir()
```

```
...
```

```
controlaLyE.dejaDeEscribir()
```

```
...
```

```
end
```

El problema de los lectores/escritores

Diseño

```
monitor controlaLyE
    integer nLec := 0
        nEsc :=0
    condition okLeer --señala nEsc=0
        okEscribir --señala nEsc=0 AND nLec=0
    operation pideLeer()
        while (nEsc>0)
            waitC(okLeer)
            nLec := nLec+1

    operation dejaDeLeer()
        nLec := nLec-1
        if (nLec=0)
            signalC(okEscribir) -- ¿signalC(okLeer) ?
```

El problema de los lectores/escritores

```
monitor controlaLyE
  ...
  operation pideEscribir()
    while (nLec>0) OR (nEsc>0)
      waitC(okEscribir)
      nEsc := nEsc+1

  operation dejaDeEscribir()
    nEsc := nEsc-1
    signalC(okEscribir)
    signalC_all(okLeer)
```

Un ejercicio de trabajo

- Diseñar, mediante monitores, un programa que se comporte como el siguiente

```
int x := . . . //lo que sea
y := . . . //lo que sea
z := . . . //lo que sea
w := . . . //lo que sea

process cliente(i:1..300):::
    int mix
    mix := . . . //lo que sea

    <await x+y>0
        y := y+1
        x := mix
    >
    <await z>0
        z := z+3+mix-w
    >
    <y := 2*x+y>
end
```