

Robot Framework - Instalação e Configuração

Guia prático e autossuficiente para preparar o ambiente, instalar, configurar e validar a ferramenta.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Pré-requisitos

- Python instalado e disponível no terminal.
- pip funcionando.
- Uma pasta de trabalho onde você possa criar o projeto.

Referências oficiais

- <https://robotframework.org/>
- <https://docs.robotframework.org/>
- <https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide>

Instalação e configuração passo a passo

- 1 Abra PowerShell/Terminal e valide Python.
- 2 Crie uma pasta robot-lab e entre nela.
- 3 Crie um ambiente virtual .venv para isolar dependências do projeto.
- 4 Ative o ambiente virtual. No PowerShell use `.\venv\Scripts\Activate.ps1`; no CMD use `.venv\Scripts\activate.bat`; macOS/Linux use `source .venv/bin/activate`.
- 5 Atualize pip e instale Robot Framework com `python -m pip install robotframework`.
- 6 Valide robot `--version`.
- 7 Crie `primeiro_teste.robot` com o conteúdo mostrado na seção Primeiro uso.
- 8 Execute `robot primeiro_teste.robot`.

Comandos e pontos de validação

```
python --version
```

```
python -m pip --version
```

```
mkdir robot-lab
```

```
cd robot-lab
```

```
python -m venv .venv
```

```
python -m pip install --upgrade pip
```

```
python -m pip install robotframework
```

```
robot --version
```

Primeiro uso funcional

- Crie o arquivo primeiro_teste.robot com:
*** Test Cases ***
Meu primeiro teste
Log QA Lab Brasil - Robot Framework funcionando
- Execute: robot primeiro_teste.robot
- Confirme PASS no terminal. Abra report.html para o resumo e log.html para detalhes. output.xml contém os resultados estruturados.

Problemas comuns e como resolver

- python não reconhecido: valide py --version no Windows e corrija a instalação/PATH do Python.
- pip não reconhecido: prefira python -m pip para usar o pip do mesmo Python.
- PowerShell bloqueia Activate.ps1: use CMD para ativar ou ajuste a política de execução somente conforme as regras da sua máquina/organização.
- robot não reconhecido: confirme que .venv está ativo e execute python -m pip show robotframework; reabra o terminal se instalou globalmente.
- Biblioteca adicional ausente: instale apenas a biblioteca exigida pelo projeto dentro do mesmo ambiente virtual.