租户带宽限制方案配置原理解析

1. Egress gateway的配置

对于egress gateway的网络空间,执行以下命令:

```
代码块
  sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
   iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
 3 ip link add vxlan0 type vxlan id 100 dstport 4789 local $podip dev eth0
   ip addr add 172.16.0.1/24 dev vxlan0
   ip link set vxlan0 up
 5
 6
   # 删除现有规则(可选)
  tc gdisc del dev eth0 root
 7
   #添加根队列
9 tc gdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 10
   #添加限速类。 出口带宽限制到10Mbit/s
10
11 tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 10mbit
12 # 所有流量匹配classid 1:1
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst
    0.0.0.0/0 flowid 1:1
```

现在逐行进行解释:

代码块

1 sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

这是开始egress gateway的转发功能,因为其本身作为网关,需要将流量进行转发

代码块

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

这里是对从egress gateway的eth0出去的流量都进行snat。原因是从egress pod->gateway->公网这条链路上,回包时要回到egress pod,需要snat。

这里对所有出eth0的流量都snat,并不会造成其他影响。

```
ip link add vxlan0 type vxlan id 100 dstport 4789 local $podip dev eth0
ip addr add 172.16.0.1/24 dev vxlan0
ip link set vxlan0 up
```

这里是对vxlan进行配置,其中\$podip为egress gateway自身的ip,172.16.0.1/24为分配给vxlan设备的ip,并进行启动。

```
代码块

1 # 删除现有规则(可选)

2 tc qdisc del dev eth0 root

3 # 添加根队列

4 tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 10

5 # 添加限速类。 出口带宽限制到10Mbit/s

6 tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 10mbit

7 # 所有流量匹配classid 1:1

8 tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 1:1
```

以下是对这些 tc 命令的逐行解释及注意事项:

代码块

- 1 # 删除现有规则(可选)
- 2 tc qdisc del dev eth0 root

作用:删除 eth0 网卡上的根队列规则,若原有 QoS 规则存在,会直接清除所有流量控制策略

代码块

- 1 # 添加根队列
- 2 tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 10

参数解析:

- · root: 作为根队列规则生效
- · handle 1:: 设置队列的句柄标识符(格式为 主编号:子编号)
- · htb:使用分层令牌桶算法
- default 10: 未分类流量默认发送到 classid 1:10

代码块

1 #添加限速类。出口带宽限制到10Mbit/s

2 tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 10mbit

关键参数:

· parent 1:: 隶属于根队列 1:

· classid 1:1: 子类唯一标识符

· rate 10mbit: 保证带宽 10Mbps

代码块

1 # 所有流量匹配classid 1:1

2 tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 1:1


规则解析:

· protocol ip: 匹配 IPv4 流量

· u32 match ip dst 0.0.0.0/0: 匹配所有目标 IP (即全部出站流量)

· flowid 1:1: 将匹配流量导向限速类 1:1

图解:



这样就能达到对所有出站流量进行限速的目的

2. Egress Pod的配置

在egress pod的网络空间中执行

代码块

1 # 10.200.0.165是gateway 的ip

```
ip link add vxlan0 type vxlan id 1000 dstport 4789 local 10.200.0.142 remote
    10.200.0.165 dev eth0
    ip addr add 172.16.0.101/24 dev vxlan0
 3
    ip link set vxlan0 up
 4
    # 创建自定义路由表(实际是在宿主机上)
 5
    echo-"200 vxlan_route" >> /etc/iproute2/rt_tables
 6
    iptables -t mangle -A OUTPUT \
 7
      -m iprange ! --dst-range 10.0.0.0-10.255.255.255 \
 8
9
      -m iprange ! --dst-range 172.16.0.0-172.31.255.255 \
      -m iprange ! --dst-range 192.168.0.0-192.168.255.255 \
10
      -j MARK --set-mark 10
11
    # 通过标记匹配路由规则
12
    ip rule add fwmark 10 lookup 200
13
    # 自定义路由表,其中172.16.0.102是对端vxlan(egressgateway的vxlan)ip
14
    ip route add default via 172.16.0.102 dev vxlan0 table 200
15
    # 要做snat
16
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o vxlan0 -j MASQUERADE
17
18
    # 自己pod和egressgateway pod的ip
    ip route add 10.200.0.142 dev eth0 table 200
19
    ip route add 10.200.0.165 dev eth0 table 200
20
    # 对于dind
21
    iptables -t mangle -A PREROUTING -m iprange! --dst-range 10.0.0.0-
22
    10.255.255.255 -m iprange ! --dst-range 172.16.0.0-172.31.255.255 -m iprange !
    --dst-range 192.168.0.0-192.168.255.255 -j MARK --set-xmark 0xa/0xffffffff
    iptables -A POSTROUTING -t mangle -o vxlan0 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j
23
    TCPMSS --set-mss 1410
```

现在对这些配置进行原理解析:

```
代码块

1 ip link add vxlan0 type vxlan id 1000 dstport 4789 local 10.200.0.142 remote 10.200.0.165 dev eth0

2 ip addr add 172.16.0.101/24 dev vxlan0

3 ip link set vxlan0 up
```

这里是对vxlan进行配置,其中10.200.0.142是egress pod的ip地址,10.200.0.165是egress gateway 的ip地址,然后给vxlan添加ip,并启动vxlan

```
-j MARK --set-mark 10
ip rule add fwmark 10 lookup 200
ip route add default via 172.16.0.102 dev vxlan0 table 200
```

这里是通过自定义路由表(这个路由表最终会写在宿主机的/etc/iproute2/rt_tables文件中),对于所有的非私网的流量都将进行标记,并且所有被标记为10的流量根据ip rule都将查询自定义路由表(vxlan_route,这部分标记的rule可以在对应网络命名空间中通过**ip rule list**命令查看),并且vxlan_route(序号为200的表)的默认路由规则是对于所有匹配该表的流量都将经过对端vxlan(即egressgateway的vxlan,ip 172.16.0.102)。

这样达到的效果是,对于所有的公网流量,都将经过自定义路由表走自身的vxlan并走到egress gateway的vxlan上。

代码块

1 iptables -t nat -A POSTROUTING -o vxlan0 -j MASQUERADE

要做snat的原因是因为,其实最终回到pod来,相当于是eth0->vxlan0->eth0(发出)->gateway eth0->gateway vxlan0。最终还是要回到eth0来,所以这里要snat。

代码块

- 1 ip route add 10.200.0.142 dev eth0 table 200
- 2 ip route add 10.200.0.165 dev eth0 table 200

vxlan底层的UDP包在传输时也是走的table 200。 如果去掉这两行,UDP包无法正确路由

代码块

- iptables -t mangle -A PREROUTING -m iprange ! --dst-range 10.0.0.010.255.255.255 -m iprange ! --dst-range 172.16.0.0-172.31.255.255 -m iprange !
 --dst-range 192.168.0.0-192.168.255.255 -j MARK --set-xmark 0xa/0xffffffff
- 2 iptables -A POSTROUTING -t mangle -o vxlan0 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1410

第一项配置是让所有接口在PREROUTING阶段,都把公网流量标记上mark10。 2. 第二项配置是将使用vxlan发送的tcp sync包中的mss强制设置为1410


3. 疑点与解释

疑点主要是下面几个:

- 1. 之前直接在命名空间内部ip route add时,是不需要对vxlan snat的。为什么这里就需要了呢?
 - a. 尚不清楚原因。这里的变量在于,这里采用流量标记(fwmark 10)+自定义路由表(table 200)(均在Pod自己的网络命名空间中),

```
iptables -t mangle -A OUTPUT \
    -m iprange ! --dst-range 10.0.0.0-10.255.255.255 \
    -m iprange ! --dst-range 172.16.0.0-172.31.255.255 \
    -m iprange ! --dst-range 192.168.0.0-192.168.255.255 \
    -j MARK --set-mark 10


# 通过标记匹配路由规则
ip rule add fwmark 10 lookup 200
```



这里有个怀疑是,snat是在POSTROUTING的nat表上做的,mark在OUTPUT的mangle表上做的。这里经过了两次routing decision。

- 2. 有必要管理自定义路由表吗?
 - a. 没必要,都设为200就行,因为只对自己所在的网络命名空间有效
- 3. 为什么在egress pod中要加对两个pod ip的路由?
 - a. 因为整个流量已经被标记了,vxlan底层的UDP包在传输时也是走的table 200。 如果去掉这两行,UDP包无法正确路由

4. 图解



抓包:

- 1. Egress pod抓包情况:
 - a. vxlan0:
 - i. 172.16.0.101<->10.11.11.24
 - b. eth0:
 - i. 10.200.0.142<->10.200.0.165
 - ii. 172.16.0.101<->10.11.11.24
- 2. Egress gateway抓包情况:
 - a. vxlan0:
 - i. 172.16.0.101<->10.11.11.24
 - b. eth0:
 - i. 10.200.0.142<->10.200.0.165
 - ii. 172.16.0.101<->10.11.11.24

Ip rule、ip route与链之间的交互顺序和关系(这里可以作为egress gateway配置的参照):

```
代码块
1 1. 物理网卡接收数据包
2 |
3 ↓
```

```
2. Netfilter PREROUTING 链(raw、mangle、nat 表,其中mangle跟流量标记相关)
5
6
7
    3. 路由决策(根据 `ip rule` 选择路由表,通过 `ip route` 确定下一跳)
      ├─ 目标地址是本机 → 进入 INPUT 链
8
      └ 目标地址需转发 → 进入 FORWARD 链
9
10
11
12
   4. Netfilter INPUT/FORWARD 链(filter 表)
13
14
   5. 本地进程处理(如应用程序)
15
16
17
   6. 本地进程发送响应 → 进入 OUTPUT 链(filter、mangle、nat 表,其中mangle跟流量标记相
18
    关)
19
20
21
   7. 路由决策(根据 `ip rule` 选择路由表,确定出接口)
22
23
24 8. Netfilter POSTROUTING 链 (mangle、nat 表)
25
26
   9. 数据包从网卡发出
27
```


INPUT 链——进来的数据包应用此规则链中的策略

OUTPUT 链——外出的数据包应用此规则链中的策略

FORWARD 链——转发数据包时应用此规则链中的策略

PREROUTING 链——对数据包作路由选择前应用此链中的规则(所有的数据包进来的失手都先由这个链处理)

POSTROUTING 链——对数据包作路由选择后应用此链中的规则(所有的数据包出来的时候都先由这个链处理)



步骤:

在egress pod中:

- 1. 首先进行流量标记
- 2. 标记的流量根据ip rule走自定义路由表
- 3. 根据走自定义路由表,都是默认走OUTPUT->POSTROUTING链从vxlan0发出,这里对vxlan0做了snat,会触发nat表
- 4. 实际是从eth0发出到egress gateway

在egress gateway中:

- 1. 首先开启转发功能 sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
- 2. gateway接收到从egress pod发来的数据包(eth0->vxlan0),通过查询路由表得知该向公网发送

3. 对eth0做了snat,这时走POSTROUTING链,触发nat表,从eth0发出到公网的数据包