

9.5.3. Vinculació amb l'INFOCAT

L'activació del Pla Alfa comporta l'activació de les fases de pre-alerta i alerta previstes en el **Pla INFOCAT** (Pla especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya).

NO ACTIVACIÓ
PRELAERTA
PREALERTA/ALERTA
ALERTA
EMERGÈNCIES 1
EMERGÈNCIES 2

9.5.4. Vinculació amb mesures preventives

L'activació del Pla Alfa també comporta l'establiment de mesures extraordinàries de prevenció, descrites en l'article 18 del Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals. Les autoritzacions d'activitats amb risc d'incendi forestal que atorga el Departament competent en matèria d prevenció d'incendis forestals, solen tenir entre les seves condicions, la obligació de prendre majors mesures preventives, o fins i tot anul·lar-la, en funció del nivell de Pla Alfa que s'activi.

9.5.5. Efectes sobre els efectius del Cos d'Agents Rurals

L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius permet establir el desplegament tàctic dels efectius de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (efectius del GEPIF: Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals) i de la Direcció General d'Agents Rurals:

NIVELL	ACTUACIONS BASIQUES
NIVELL 1 Vigilància prioritària d'incendis forestals	 Control de columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals. Identificació de l'autor del foc. En cas de perill, fer-lo apagar. Control de llocs predeterminats d'especial risc.
NIVELL 2: Vigilància exclusiva d'incendis forestals	 Control de columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals. Identificació de l'autor del foc. Fer-lo apagar. Excepte les autoritzacions excepcionals Control de llocs predeterminats d'especial risc. Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades. Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats. Control d'abocadors predeterminats.
NIVELL 3 Vigilància exclusiva i restricció d'accés a massissos forestals	 Control de columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals. Identificació de l'autor del foc. Fer-lo apagar. Excepte les autoritzacions excepcionals Control de llocs predeterminats d'especial risc. Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades. Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats. Control d'abocadors predeterminats. Control d'accès a determinats massissos forestals. Establiment un comité de coordinació a la seu de la Unitat Operativa. Establiment de centres de coordinació d'efectius en les zones d'actuació.



Tema 10.

Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, vies fèrries, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors Regulació d'activitats recreatives. risc amb d'incendis forestals: autoritzacions comunicacions. Mesures preventives per a lluita contra els incendis forestals relatives l'activitat agrícola.

10.1. Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives.

10.1.1. Urbanitzacions

10.1.1.1. Introducció

Les mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions es troben regulades a la Vegeu la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i al Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Cal fer notar que la Llei 5/2003 es deia inicialment "Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana" i que va ser modificada l'any 2014, passant a ser "Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals."

Per tant, aquesta regulació afectava inicialment només les "urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana", però des de 2014 afecta tota mena d'urbanitzacions (amb continuïtat o sense amb la trama urbana), i també els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions, sempre que estiguin en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

El "reglament" de la Llei 5/2003 és el *Decret 123/2005*, però aquest encara no es troba adaptat a la modificació de 2014 i encara es refereix únicament a "urbanitzacions sense



continuïtat immediata amb la trama urbana". Pel principi de jerarquia normativa, en tot allò que aquest Decret contradigui el redactat actual de la Llei 5/2003 prevaldrà aquesta.

Finalment, assenyalar que el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals* que va preveure, en el seu moment, que la utilització de fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires resta exclosa de la prohibició general d'encendre foc en el període de 15 de març a 15 d'octubre.

10.1.1.2. Àmbit d'aplicació


Les urbanitzacions, nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Els ajuntaments han d'aprovar un plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, i l'han de trametre al departament de la Generalitat competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

10.1.1.3. Obligacions

- Franja de protecció perimetral: Han de disposar d'almenys 25 metres d'amplada al voltant (com a mínim), lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. La franja exterior de protecció es mesura des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions.
- Parcel·les interiors i zones verdes: S'han de mantenir sense vegetació seca totes les parcel·les interiors i zones verdes (edificades o no), i amb la vegetació aclarida en les mateixes condicions que la franja de protecció.
- Hidrants: Han de disposar de una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis. Aquesta homologació es troba a la Instrucció tècnica complementària SP120:2010
- Pla d'autoprotecció: els Ajuntaments han d'elaborar un Pla d'autoprotecció contra incendis forestals, aprovat pel Ple i homologat per la Comissió de protecció civil de Catalunya.
- Vials interns i d'accés: Els vials, tant els interns com els d'accés, i les cunetes s'han de mantenir nets de vegetació seca per tal de permetre l'entrada de manera segura, la sortida i la circulació de qualsevol tipus de vehicles en qualsevol situació. Per tal que no s'acumuli vegetació seca, els vials esmentats han de tenir una zona d'1 metre, comptada a partir del seu extrem exterior, lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals morts. Pel que fa a la vegetació arbòria no podrà suposar la continuïtat entre les capçades d'ambdues bandes de la via, com tampoc la de la massa forestal que confina a cada banda.
- Els carrers sense sortida de les urbanitzacions han d'ésser senyalitzats degudament.
- Els condicionants tècnics de tractament de la vegetació que cal seguir per executar els treballs d'obertura i manteniment de les franges de seguretat i les parcel·les interiors es troben recollits als annexos II i III del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.





Infografia del Cos d'Agents Rurals

10.1.2. Carreteres

10.1.2.1. Introducció

Les mesures de prevenció d'incendis forestals en l'àmbit de les carreteres es troben regulades en el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.

10.1.2.2. Àmbit d'aplicació

És objecte d'aquest Decret l'establiment de mesures de prevenció d'incendis forestals durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre de cada any, a les àrees d'influència o franja de cinc-cents metres que envolta les carreteres, les autovies i les autopistes de Catalunya, sigui quina sigui la seva titularitat, que transcorrin per terrenys que són forestals segons l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, inclosos en els termes municipals declarats d'alt risc d'incendi forestal pel Decret 64/1995, de 7 de març.

10.1.2.3. Definicions

- Zona de seguretat: franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals morts. La vegetació arbòria no podrà suposar la continuïtat entre les capçades d'ambdues bandes de la via, com tampoc la de la massa forestal que confina a cada banda.
- Zona de protecció: franja de terrenys formada per una massa arbrada i/o arbustiva aclarida, que evita la continuïtat vertical i horitzontal entre els estrats arbustiu i arbori.
 El recobriment de la massa arbòria haurà de ser inferior al 75% del total.
- Element funcional: tota zona permanentment afectada per la conservació de la carretera o per l'explotació del servei públic viari, com les destinades a descans, estacionament, serveis de control de trànsit, instal·lacions per a l'explotació de la via,



auxili i atenció mèdica d'urgència, peatges, parades d'autobusos i altres finalitats auxiliars de la via.

- Plataforma: zona de la via destinada a l'ús dels vehicles, formada per la calçada i els vorals.
- Voral: cadascuna de les franges disposades a ambdós costats de la calçada, que serveix per contenir el ferm i per donar un marge de seguretat als vehicles i als vianants.
- o Calçada: la zona construïda i condicionada per a la circulació de vehicles.
- Cuneta: rasa o conducció situada a la vora de la carretera, destinada a recollir les aigües de la pluja que s'escorren per la calçada i els talussos.

10.1.2.4. Treballs a la zona de seguretat

- S'ha de mantenir una zona de seguretat d'1 m a partir de l'extrem exterior de la calçada. En el cas d'existir vorals pavimentats, la zona de seguretat d'1 m serà considerada a partir de l'aresta del paviment.
- Els treballs a realitzar en aquesta zona són:
 - Segar la vegetació herbàcia.
 - o Estassar la vegetació arbustiva.
 - Aclarir els arbres per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre les seves capçades, fins arribar al 75%. En queden exceptuades les formacions lineals d'arbrat separades de nuclis boscosos.
- Les restes procedents d'aquests treballs, juntament amb les restes vegetals mortes no podran restar a la zona de seguretat, excepte quan per esmicolació quedin de mides inferiors (5 cm) i esteses homogèniament sobre la franja. Les restes amb mides superiors a 5 cm podran romandre esteses a la zona durant tres dies des del tractament fins a procedir-ne a l'eliminació. En cas que s'opti per cremar-les, l'eliminació es podrà realitzar per qualsevol mitjà que asseguri la seva finalitat, es podran transportar a àrees amb cremadors controlats o es podran utilitzar cremadors mòbils.
- En el cas d'utilitzar el foc per a l'eliminació de restes vegetals, en època de risc d'incendi compresa entre el 15 de març i el 15 d'octubre s'haurà de sol·licitar l'autorització corresponent.

10.1.2.5. Treballs a la zona de protecció

En les autovies i les autopistes la zona de protecció de la carretera tindrà una amplada mínima de 3 m, i en la resta de les carreteres objecte d'aquest Decret aquesta amplada mínima serà de 2 m. En ambdós casos aquesta distància es comptarà a partir de la línia externa de la zona de seguretat definida a l'article 4.1, mesurant aquesta amplada en direcció paral·lela al talús natural.

Els treballs a realitzar en la zona de protecció seran els següents:



- Estassar la vegetació arbustiva per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre els matolls, així com evitar la continuïtat vertical entre l'estrat arbustiu i l'estrat arbori.
- o Aclarir els arbres per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre les capçades. En queden exceptuades les formacions lineals d'arbrat separades dels nuclis boscosos.
- Esporgar matolls i arbres per tal que no hi hagi contacte entre els dos estrats de vegetació.

En el cas que en la zona de protecció de carretera no hi hagi estrat arbori, es farà una estassada selectiva sobre l'estrat arbustiu, a fi de crear la discontinuïtat horitzontal. Es prioritzarà l'estassada de les espècies arbustives i aquesta es realitzarà en funció del major al menor grau d'inflamabilitat de les espècies.

Les restes generades dels treballs anteriors hauran de complir les mateixes prescripcions que les previstes per a les zones de seguretat.

10.1.2.6. Herbicides i retardadors de creixement

Haurà de ser degudament justificada i constarà explícitament en el pla d'execució. Les empreses que facin els tractaments han d'estar inscrites al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides. Els productes amb acció herbicida no s'utilitzaran en cap cas en la neteja inicial, llevat que es realitzi posteriorment la retirada de restes vegetals mortes. Tanmateix, no es podran utilitzar en les carreteres que transcorrin per superfícies incloses al Pla d'espais d'interès natural excepte si compten amb les autoritzacions previstes al Decret 21/1991, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.

Es permetrà l'ús puntual d'herbicides autoritzats en el contacte entre la zona pavimentada i la cuneta de formigó, en obres de fàbrica, juntes de murs i altres indrets on, en general, es tracti d'evitar el creixement de plantes aïllades voltades de paviment o de formigó, per tal de no danyar-ne les estructures.

10.1.2.7. Plans d'execució dels treballs

Els organismes responsables dels vials presentaran a la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals un pla de treball, amb vigència anual, biennal o triennal per a la prevenció dels incendis a les zones de seguretat a les carreteres. Pel que fa a les zones de protecció hauran de presentar un pla triennal, en ambdós casos aquests plans recolliran les actuacions previstes per trams de carretera (fent referència al quilòmetre), desglossades per comarques, èpoques i anys d'actuació. L'aprovació dels plans per part de la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals implicarà l'autorització dels treballs fixats en l'esmentat pla, en les èpoques i els llocs assenyalats.



10.1.3. Vies fèrries

10.1.3.1. Introducció

A Catalunya no existeix cap normativa específica en matèria de prevenció d'incendis forestals en les instal·lacions ferroviàries. Per tant, les mesures de prevenció d'incendis forestals en l'àmbit de instal·lacions ferroviàries es troben regulades en el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.*

10.1.3.2. Àmbit d'aplicació

L'art. 6 del *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals* estableix que els titulars i responsables d'instal·lacions ferroviàries tenen l'obligació de mantenir una amplada mínima de 2 metres des dels rails com a zona de seguretat.

A més, cal tenir en compte que si la instal·lació ferroviària porta aparellada una línia elèctrica per proveir energia als trens, aquesta haurà de complir les condicions que fixa el Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.

10.1.4. Línies elèctriques

10.1.4.1. Introducció

Les mesures de prevenció d'incendis en relació amb les línies elèctriques es troben regulades al Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.

Així mateix, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals que va preveure, en el seu moment va establir que els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a mínim a 1 metre de distància de la vegetació. Aquesta condició no es recull al Decret 268/1996, però és plenament vigent i d'aplicació a tota mena de conductors de línies elèctriques aèries de baixa tensió (siguin de cable convencional o trenat).

Finalment, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals també estableix que els titulars de les finques on transcorrin les línies aèries de conducció elèctrica incloses en el Pla triennal aprovat, tenen l'obligació de permetre'n l'accés, amb l'objecte que es puguin efectuar els treballs de neteja de la vegetació, amb les indemnitzacions prèvies que corresponguin.

10.1.4.2. Àmbit d'aplicació

Els titulars de les línies aèries de conducció elèctrica situades en terrenys forestals, siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, estan obligats a mantenir en els corredors d'aquestes, mitjançant podes i tales selectives, les condicions que es determinen en aquest *Decret 268/1996*, de 23 de juliol, pel qual



s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.

10.1.4.3. Definicions

- o Línia d'alta tensió o de 1a categoria: la de tensió nominal superior a 66 kV.
- Línia de tensió mitjana o de 2a i 3a categoria: la de tensió nominal menor o igual a 66 kV i major o igual a 1 kV.
- Línia de baixa tensió: la de tensió nominal menor d'1 kV.
- o Gàlib màxim vertical: és la posició d'un conductor en un pla vertical a 50 °C.
- O Gàlib màxim horitzontal: és la posició d'un conductor sotmès a l'acció d'un vent perpendicular de 120 km/h a 15 °C.
- Conductors trenats: unificació en un sol cable de les diferents fases i el neutre d'un circuit, recoberts amb una funda protectora aïllant.
- Traça: línia trencada que uneix els punts mitjans de les bases dels suports d'una línia.
- Corredor: zona de terreny a ambdós costats de la traça, que resulta de la projecció vertical sobre el terra dels conductors més externs de la línia en la posició de gàlib horitzontal més desfavorable. En cap cas el corredor no tindrà menys de 2 metres.
- Corriol: camí per al pas de persones que transcorre des de la base d'un suport a la del seu immediat i el més a prop possible del traçat de la línia, que permet efectuar els recorreguts de reconeixement.

10.1.4.4. Plans triennals

Els titulars de les línies elèctriques han de presentar un pla triennal, desglossat per comarca i any, d'actuacions en el qual s'especifiquin els treballs necessaris. El pla ha de ser aprovat per la Direcció General competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

10.1.4.5. Treballs a la base dels suports

A la zona d'actuació definida per a la base dels suports amb presa de terra, quadre de maniobres o transformador, l' eliminació dels arbres, arbustos, matolls i herbes serà completa. Aquesta actuació es farà cada vegada que es realitzi l'actuació de tala a la línia. En el període comprès entre dues actuacions de tales, no serà objecte de sanció l' existència de rebrots dels vegetals tallats.

Les condicions i distàncies que han de resultar un cop finalitzats els treballs d'adequació de les bases dels suports, es troben recollides a l'annex III del *present Decret*.



Investigació d'un incendi forestal a la base d'un suport elèctric.

10.1.4.6. Treballs dins el corredor

En les zones en què el matoll cobreixi més del 50% de la seva superfície, s'eliminarà fins a aconseguir aquest valor. Aquesta eliminació es durà a terme d'acord amb les previsions que figurin en els plans triennals de neteja i manteniment.

Les distàncies respecte a la vegetació que han de resultar un cop finalitzats els treballs, d'obertura o manteniment dels corredors dels diferents tipus de línies elèctriques, es troben recollides a l'annex II del *present Decret*.

10.1.4.7. Tractaments herbicides o hormonals

En els espais inclosos en el PEIN no és permesa la utilització de productes químics hormonals per a retardar el creixement de la vegetació. En la resta de terrenys aquesta utilització haurà de ser degudament justificada i es reflectirà explícitament en el pla triennal, amb indicació dels productes a utilitzar. En cap cas no s'utilitzaran mai en la neteja inicial, llevat que es faci posteriorment la retirada de restes vegetals mortes.

10.1.4.8. Època de realització dels treballs

Els treballs de neteja i manteniment es realitzaran fora de zona i època d'alt risc, si s'haguessin de fer per causes degudament justificades, caldrà l'autorització de la Direcció General competent en matèria de prevenció d'incendis forestals. En circumstàncies excepcionals d'urgència degudes a una avaria que impliqui una situació de risc i per aconseguir una ràpida normalització del servei, es podran realitzar els treballs de neteja i poda necessaris encara que no estiguin establerts en el pla. En un termini màxim de 72 hores, es comunicarà a la Direcció General competent en matèria



de prevenció d'incendis forestals, incloent-hi un informe tècnic justificatiu de l'avaria, del risc que ocasionava i de la urgència de la seva reparació.

10.1.5. Aprofitaments forestals

D'acord amb el que estableix el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins.

Aquest mateix Decret estableix que en el seu Annex els municipis que es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos. Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, no es podran realitzar treballs forestals que generin restes vegetals.

10.1.6. Abocadors

D'acord amb el que estableix el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, tots els abocadors han de tenir una zona de seguretat de 10 metres a comptar des de la protecció perimetral, i a continuació una zona de protecció de 25 metres. Els abocadors ubicats en els municipis declarats d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un mínim de dos hidrants per minvar el risc d'incendi per combustió espontània amb una distància màxima de 400 metres entre elles. En aquells abocadors que per les seves característiques pugui ser contraindicat l'ús d'aigua, s'adoptaran les mesures pertinents.

Cal recordar que les condicions del *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals* són d'aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.

10.1.7. Àrees recreatives

D'acord amb el que estableix el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, les àrees recreatives i àrees d'acampada disposaran al seu voltant d'una zona de protecció de 25 metres. Les situades en els municipis inclosos a l'annex han de disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendis situats al perímetre exterior de l'àrea recreativa o d'acampada, amb una distància màxima entre elles de 200 metres, o bé d'una reserva d'aigua equivalent.

Cal recordar que les condicions del *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals* són d'aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.



10.1.8. Normativa de referència

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Instrucció tècnica complementària SP-120:2010 Sistemes d'hidrants d'incendi d'ús exclusiu de bombers
- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

10.2.Regulació d'activitats amb risc d'incendis forestals: autoritzacions i comunicacions.

10.2.1. Introducció

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals enumera les activitats amb risc d'incendi forestal que requereixen autorització prèvia, en el període del 15 de març al 15 d'octubre, i l'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals estableix l'obligació de comunicar prèviament els focs que es facin entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

Aquestes mesures són d'aplicació en els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta.

10.2.2. Treballs de neteja i manteniment en zones de seguretat i de protecció

No es podran realitzar durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, excepte autorització excepcional de la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals. Les restes vegetals no es podran deixar dins la zona de protecció o la zona de seguretat.



10.2.3. Treballs forestals

L'annex del Decret 64/1995 enumera els municipis que es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos. Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, no es podran realitzar treballs forestals que generin restes vegetals.

10.2.4. Fogueres, cremes i altres activitats amb risc d'incendi

En el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit:


- f) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, fer focs d'esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
- g) Llençar objectes encesos.
- h) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
- i) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
- j) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

No obstant, el departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals podrà concedir autoritzacions per realitzar activitats de les relacionades a l'article anterior, les quals seran comunicades al departament competent en matèria d'extinció d'incendis forestals.

Quan aquestes activitats es realitzin en els municipis enumerats a l'annex del Decret 64/1995, els quals es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, l'autorització l'haurà d'emetre la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran suspendre in situ aquestes autoritzacions i prendre les mesures complementàries per tal de millorar la seguretat.





Infografia del Cos d'Agents Rurals

10.2.5. Comunicacions de crema

Totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març ho hauran de comunicar prèviament.

La comunicació s'ha de fer per escrit, i es pot presentar a l'ajuntament on es trobi situat el terreny, al consell comarcal o al departament competents en matèria de prevenció d'incendis forestals.

La comunicació prèvia habilita per efectuar la crema adoptant les mesures de prevenció i respectant les prohibicions descrites a l'article 14 del Decret 64/1995. No obstant això, en cas que la previsió de risc d'incendi sigui alta, es podran suspendre les activitats comunicades. Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Recordar que, amb l'aprovació de la Llei estatal 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, les cremes de restes vegetals generades en l'entorn agrari no es podran realitzar i, per tant, tampoc comunicar o autoritzar segons el període de l'any que es realitzaven (totes les restes vegetals passen a ser considerades residus), i només es podran realitzar, amb caràcter excepcional, i sempre que comptin amb la corresponent autorització individualitzada que permeti aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament (art. 27.3). En la resta de casos, caldrà gestionar-les segons el que preveu



l'esmentada Llei. Per tant, en règim de comunicació tampoc es podran realitzar cremes de restes vegetals/forestals.

10.2.6. Normativa i recursos de referència

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema. gencat.cat

10.3. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola.

10.3.1. Introducció

Els treballs de la sega del cereal són una activitat agrària amb risc d'incendi, bàsicament perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable, i aquest risc d'incendi es concentra normalment en unes franges horàries determinades.

Les mesures de prevenció d'incendis forestals relatives a l'activitat agrícola es recullen a l'Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola. Aquesta ordre deroga les ordres anteriors (Ordre AAM/111/2013, Ordre AAM/177/2014, i Ordre ARP/72/2016 i estableix quines són les mesures de prevenció que, de manera excepcional, s'han d'adoptar des del punt de vista agrari, tenint en compte els paràmetres climàtic, geogràfic i de la tipologia de conreus, i atesa l'estreta relació existent entre el desenvolupament de l'activitat agrària i la conservació dels terrenys forestals.

10.3.2. Condicions en tasques agrícoles en cultius herbacis de secà

Durant el període comprès entre l'1 de juny i el 31 d'agost, ambdós inclosos, quan s'activi qualsevol dels nivells del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, per realitzar les tasques agrícoles en cultius herbacis de secà en què s'utilitzi maquinària tipus recol·lectora, embaladora, picadora de palla o remolc agrícola acoblat al tractor, s'han d'adoptar les mesures següents:

a) Disposar de mitjans d'extinció suficients per intentar controlar el possible conat d'incendi que es pugui originar. Aquests mitjans han de consistir en extintors d'escuma amb base d'aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i motxilles extintores d'una capacitat mínima de 12 litres d'aigua cadascuna. Segons el tipus de màquina agrícola, caldrà disposar dels equips següents:



- un mínim de quatre aparells de les característiques anteriors per a les recol·lectores;
- o un mínim de dos extintors per a les embaladores;
- com a mínim 1 extintor en el conjunt tractor més remolc o tractor més picadora de palla;
- a més dels anteriors, caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.
- b) Disposar d'una emissora de banda de 80 Mhz o telèfon mòbil.

Durant el període indicat, quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, s'ha de comunicar a la Sala Central del Cos d'Agents Rurals l'inici i la finalització de les tasques agrícoles quan s'utilitzi maquinària tipus recol·lectora o embaladora en la franja horària entre les 14 i les 17 hores.

Durant el període indicat, la utilització de maquinària tipus picadora de palla acoblada al tractor en tasques agrícoles en cultius herbacis de secà resta sotmesa a les restriccions següents:

- c) Quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, no es pot utilitzar aquest tipus de maquinària.
- d) Quan s'activi el nivell 2 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, no es pot utilitzar aquest tipus de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores.

En cas d'incompliment del que estableixen els apartats anteriors, els agents poden determinar l'aturada de la maquinària.


10.3.3. Altres consideracions en les tasques agrícoles en cultius herbacis de secà

Durant el període comprès entre l'1 de juny i el 31 d'agost, ambdós inclosos, les persones que realitzen tasques agrícoles han de tenir en consideració així mateix les recomanacions següents:

- a) Disposar d'un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
- b) Reduir la velocitat d'avenç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.
- c) Estar atent a les passades de la recol·lectora, la picadora de palla o l'embaladora per si s'inicia el foc. A tal efecte, en la realització de les tasques agrícoles que comporten la utilització de maquinària tipus recol·lectora, picadora de palla o embaladora, hi ha d'haver una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.
- d) Un cop el camp estigui recol·lectat, s'ha de fer un perímetre llaurat (amb grades o arreus) al voltant del camp quan sigui proper a edificacions i àrees forestals.



Tota la maquinària agrícola es mantindrà en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment que estableixin les mateixes condicions d'ús d'aquesta maquinària per evitar que s'origini foc com a conseqüència d'un mal manteniment i neteja de peces mecàniques i sistema elèctric. Així mateix, s'han de mantenir nets de vegetació els llocs d'emplaçament o manipulació de tractors, motoserres, aparells de soldadura, radials, grups electrògens i motors o equips elèctrics o d'explosió.



Infografia del Cos d'Agents Rurals

10.3.4. Normativa i recursos de referència

- Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola.
- Prevenció d'incendis durant la recol·lecció del cereal. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat)