## Multiprocesos en JOS

#### **TP3 JOS - Introducción**

- El esqueleto para este TP está en la rama
   tp3 del repo de jos de la materia
- Para integrarlo deben:
  - desde su branch entrega\_tp2 crear una nueva rama base tp3
  - mergear los cambios de tp3
  - o pushear base\_tp3 y crear entrega\_tp3
- No olvidar traer sus cambios a entrega\_tp3
   de las correcciones del TP2

```
// Pararse en la rama entrega tp2
$ git checkout entrega tp2
// Crear una nueva rama base tp3 (y pararse en ella)
$ git checkout -b base tp3
// Integración del "esqueleto" del tp3
// No debería haber conflictos, si los hubiera,
// resolverlos
$ git fetch --all
$ git merge catedra tp3
// Probar que se corren las pruebas nuevas
$ make grade
// Pushear la rama base tp3
$ git push -u origin base tp3
// Creación de la rama entrega para el tp3 (y pararse
// en ella)
$ git checkout -b entrega tp3
$ git push -u origin entrega tp3
```


#### Hasta ahora...

- JOS permite lanzar un único proceso
  - O ¿De dónde sale? ¿Cómo inicia?
  - ¿Qué pasa cuando termina?
- Soporte de algunas syscalls básicas
  - o ¿Cuáles?
- ¿Cuántos procesadores usa JOS?

## Multiprocesador (en JOS)


## Symmetric Multi-Processing

- Todo procesador es idéntico en cuanto a acceso de recursos
- Cada procesador:
  - o tiene su **propio set de registros**
  - o tiene su propia cache (e.g. L1/L2)
  - o todos arrancan en modo real
  - o "controlador de interrupciones" (LAPIC)
- Todos comparten
  - o acceso a memoria (MMU, bus de datos)
- ¿Y el stack?
- ¡Excepto durante el arranque!




## ¿Cómo cambia el arranque?

- Durante el encendido siempre el bootstrap processor (BPS)
  - Determinado por el hardware (y firmware)
- El resto de los procesadores son application processors (APs)
- Todos los APs arrancan en estado idle (i.e. halted)
- El BPS detecta e inicializa a los APs usando LAPIC
- Los APs también arrancan en modo real




## PIC (*Programmable Interrupt Controller*)

- En los primeros x86, controla las interrupciones
- Mapea señales del bus de interrupciones (Interrupt Requests, o IRQ) a interrupts del procesador
- Generan interrupciones del CPU según IRQ base + offset




#### APIC (Advanced PIC)

- El sucesor de PIC
- Dos tipos:
  - o I/O APIC: uno por cada bus de periféricos
  - Local APIC: manejo de interrupciones por CPU
- Por compatibilidad hacia atrás, conviven con el PIC del CPU-0
- Permiten comunicación entre CPUs




## PIC y APIC combinados




## ¿Cómo cambia el arranque?

- El BPS arranca de forma normal, pasa a modo protegido y activa paginación
- El BPS configura tanto PIC como LAPIC
- El BPS utiliza LAPIC para enviar una señal de encendido a cada APs
- Cada APs arranca y pasa a modo protegido a su tiempo
  - ¿Qué código ejecuta?
- El BPS ejecuta procesos, el resto se queda idle en el monitor



## **Configurando LAPIC**

- LAPIC está mapeado a direcciones de memoria física
- Son direcciones **físicas** altas
  - ¿Cómo podemos acceder?
- Se configura en lapic\_init()
- Algo similar ocurre con el PIC del BPS en pic\_init()



### **Configurando LAPIC**

- ¡No se puede acceder directamente!
- JOS reserva MMIOLIM para mapear la región de LAPIC en su pgdir y así poder accederlo

- ¿Podemos mapearlo normalmente?
  - No! Hay que utilizar flags especiales para indicar que es MMIO
  - Cache Disable (PTE\_CD) y Write Through (PTE\_WT)

```
MMIOLIM -----> +-----------+ 0xefc00000 --+


| Memory-mapped I/O | RW/-- PTSIZE

ULIM, MMIOBASE --> +---------+ 0xef800000

| Cur Page Table (User R-) | R-/R- PTSIZE
```


#### ¿Dónde arrancan los APS?

- Tienen que arrancar en memoria física baja
  - No tienen paginación activada
- No pueden arrancar en el mismo lado que el BPS
- Tienen su propio código en mpentry.S
- Hay una página física reservada para hacer de punto de entrada.
- ¿Se puede usar esa página? ¿Por qué?
- ¿Está el código ahí originalmente?
- ¿Y el stack? Hay que inicializar uno para cada CPU.



## ¿Cómo cambia el arranque? - Resumen

- BPS
  - o arranque normal (entry.S)
  - mp\_init() -> detecta número de CPUs, inicializa arreglo global cpus
  - lapic\_init() -> configuración del LAPIC
  - pic\_init() -> configuración de I/O APIC/PIC
  - boot\_aps() -> prepara y "despierta" los APS
  - env\_run() -> primer proceso
- APS
  - o arranque multiprocesador (mpentry.S)
  - o queda idle



#### Problemas de SMP

- ¡Más de un procesador corriendo código a la vez!
- Posibles accesos concurrentes a las estructuras del kernel
- La solución de JOS:
  - o Un lock (mutex) para entrar al kernel
  - o ¿En qué puntos se debería tomar/liberar?
- ¿Cómo implementamos un lock en el kernel?



# Tarea o - Configuración SMP

## Tarea o - Preparación SMP

- mem\_init\_mp()
  - Realiza los mapeos necesarios para el stack de cada procesador (ver inc/memlayout.h)
- mpentry\_addr()
  - Actualizar page\_init para reflejar el uso de mpentry
- mmio\_map\_region()
  - Similar a boot\_map\_region, pero específica para mappear regiones de MMIO
- mpentry\_cr4()
  - Activar large pages en los APS

#### Tarea 3 - Arrancando SMP

- multicore\_init() [ya implementado]
  - Repasar el arranque de un AP
- trap\_init\_percpu()
  - Actualizar trap\_init para reflejar los stacks por CPU (¿Por qué es necesario? ¿Qué stack se usa al volver al kernel?)
- kernel\_lock()
  - Usar el Kernel Big Lock donde corresponda

## Scheduling en JOS

#### Hasta ahora...

- JOS reconoce y despierta a todos los CPUs disponibles
- JOS permite correr únicamente un sólo proceso
  - ¿Qué ocurre cuando termina?
  - ¿Qué pasa si ese proceso decide no terminar nunca y acapara el CPU?
  - ¿Cómo garantizamos que todos los procesos puedan correr?
- ¿Cómo hacemos uso de estos nuevos CPUs?
- ¿Cómo *creamos* nuevos procesos?
  - ¿Permitimos que el usuario los cree?

#### **Round Robin Scheduler**

- En JOS implementaremos un scheduler de tipo *round robin*.
  - Siempre schedulea "al siguiente" enviroment capaz de correr
  - o Si no hay más procesos, pone el CPU a dormir
- Tendrá dos fases
  - Non-preemptive (sin desalojo)
  - Preemptive (con desalojo)
- Se implementará en la función **sched\_yield()**



## sys\_yield()

- En la versión sin desalojo
- Permite a un proceso ceder voluntariamente el CPU
- Scheduling cooperativo
- ¿Cómo se implementaría? ¿Qué debe hacer el kernel si alguien llama a sys\_yield?



## Round Robin Scheduler - esperando



- ¿Qué diferencia hay entre las siguientes formas de "esperar" a una condición?
- ¿Alguna es mejor? ¿Hay otras?
- ¿Cuál preferirían para un scheduler?

```
while (!condition) {
   ;
}
while (!condition) {
   sleep(1);
}
```

## Round Robin Scheduler - esperando



- La instrucción hlt (halt) pone a dormir al CPU hasta que llegue una interrupción.
- Durante ese tiempo, el CPU está apagado y consume energía mínima.
- Está implementada en sched\_halt()
  - ¿Hace algo más?
  - Por qué?

```
while (!condition) {
    hlt(1);
}
```

## Scheduler con desalojo

- Se necesita la utilización de un timer (temporizador)
- Generación de interrupciones periódicas que le devuelven el control al kernel
- En JOS, se configura un timer en pic\_init()
- Es necesario soportar las interrupciones
- ¿Cómo nos aseguramos que estemos aceptando interrupciones?



#### Tarea 1 - Scheduler

- sched\_yield()
  - o Implementación del scheduler round robin
- sys\_yield()
  - o Implementación de la syscall yield
- timer\_irq() y timer\_preempt()
  - Soporte para scheduler con desalojo a través de la interrupción del timer
  - Se tienen que habilitar las interrupciones en procesos de usuario!